



Acronis Backup & Recovery 11

Schnellstartanleitung

Gilt für folgende Editionen:

- ☒ Advanced Server
- ☐ Virtual Edition
- ☒ Advanced Server SBS Edition
- ☒ Advanced Workstation
- ☐ Server für Linux
- ☐ Server für Windows
- ☐ Workstation

Inhaltsverzeichnis

1	Hauptkomponenten.....	4
2	Unterstützte Betriebssysteme	5
2.1	Agent.....	5
2.2	Management Server und Management Console.....	5
3	Wo installiere ich die Komponenten?	6
4	Bevor Sie beginnen	7
5	Schritt-für-Schritt-Anleitungen	8
5.1	Installation	8
5.2	Acronis Backup & Recovery 11 starten.....	9
5.3	Direkte Verbindung mit einer Maschine	10
5.3.1	Backup einer Maschine.....	10
5.3.2	Ein Volume wiederherstellen	10
5.4	Zentrale Verwaltung verwenden	11
5.4.1	Ein zentrales Depot erstellen.....	11
5.4.2	Backup von mehreren Maschinen.....	11
5.4.3	Backup der Benutzerprofile von mehreren Maschinen. Replikation von Backups.....	12
5.4.4	Wiederherstellung des Dokumentenordners eines Benutzers	13
6	Weiterführende Informationen	14

Dieses Dokument beschreibt, wie Sie die Advanced-Editionen von Acronis Backup & Recovery 11 installieren und mit deren Einsatz beginnen.

1 Hauptkomponenten

Acronis Backup & Recovery 11 beinhaltet folgende Hauptkomponenten:

- **Acronis Backup & Recovery 11 Agent für Windows:** Zum Sichern und Wiederherstellen von Daten und zur Validierung von Archiven.
- **Acronis Backup & Recovery 11 Management Server:** Zur zentralen Verwaltung von Maschinen, z.B. für Backups von Maschinengruppen unter Verwendung einer Backup-Richtlinie.
- **Acronis Backup & Recovery 11 Management Console:** Ermöglicht Ihnen, sich mit Agenten und dem Management Server zu verbinden und diese(n) zu verwalten, z.B. durch Aufstellen von Backup-Plänen.

2 Unterstützte Betriebssysteme

2.1 Agent

Jede Lizenz enthält Informationen über die jeweilige Produktedition. Je nach Edition können Sie den Agenten in einem der Betriebssysteme installieren, die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind.

Betriebssysteme	Edition von Acronis Backup & Recovery 11		
	Advanced Workstation	Advanced Server	Advanced Server SBS Edition
Windows XP Professional SP2+ (x86, x64)	Ja	Ja	Nein
Windows 2000 SP4 – alle Editionen, mit Ausnahme der Datacenter und Professional Edition	Nein	Ja	Nein
Windows 2000 Professional SP4	Ja	Ja	Nein
Windows Server 2003/2003 R2 – Standard und Enterprise Editionen (x86, x64)	Nein	Ja	Nein
Windows Small Business Server 2003/2003 R2/2008/2011	Nein	Ja	Ja
Windows Vista – alle Editionen mit Ausnahme von Vista Home Basic und Vista Home Premium (x86, x64)	Ja	Ja	Nein
Windows 7 – alle Editionen mit Ausnahme der Starter und Home Editionen (x86, x64)	Ja	Ja	Nein
Windows Server 2008 – Standard und Enterprise Editionen (x86, x64)	Nein	Ja	Nein
Windows Server 2008 R2 – Standard, Enterprise, Datacenter und Foundation Editionen	Nein	Ja	Nein
Windows MultiPoint Server 2010	Nein	Ja	Nein

2.2 Management Server und Management Console

Unabhängig von der jeweiligen Edition können Sie den License Server, den Management Server und die Management Konsole auf einer Maschine mit einem der folgenden Betriebssysteme installieren:

- Windows XP Professional SP2+ (x86, x64).
- Windows Server 2003/2003 R2 – Standard und Enterprise Editionen (x86, x64).
- Windows Small Business Server 2003/2003 R2.
- Windows Vista – alle Editionen mit Ausnahme von Vista Home Basic und Vista Home Premium (x86, x64).
- Windows 7 – alle Editionen mit Ausnahme der Starter und Home Editionen (x86, x64).
- Windows Server 2008 – Standard und Enterprise Editionen (x86, x64).
- Windows Small Business Server 2008.
- Windows Server 2008 R2 – Standard, Enterprise, Datacenter und Foundation Editionen.
- Windows MultiPoint Server 2010.
- Windows Small Business Server 2011.


3 Wo installiere ich die Komponenten?

Angenommen, zu Ihrem Unternehmensnetzwerk gehören ein Server und fünf Workstations, die mit Windows laufen. Alle Maschinen werden vom Administrator gesichert. Zusätzlich muss ein Benutzer die Möglichkeit haben, das Backup seiner Maschine selbst zu steuern. Um alle Maschinen zu schützen, benötigen Sie:

- Fünf Lizenzen für Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation.
- Eine Lizenz für Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Server oder Advanced Server SBS Edition, je nachdem, welches Betriebssystem auf Ihrem Server läuft.

Die Agenten müssen auf **jeder Maschine, die Sie sichern möchten**, installiert werden. Der Management Server kann auf **jeder Maschine** installiert werden, die ihre Dienste ununterbrochen bereitstellt und über eine Netzwerkverbindung zu den Maschinen verfügt, die Sie sichern wollen. Die Konsole liefert die grafische Benutzeroberfläche für die Agenten und den Management Server – und sollte auf den **Maschinen, von denen aus** die Backups eingerichtet und überwacht werden sollen, installiert werden.

Hier ein Beispiel für die Verteilung der Komponenten. Die Kommentare dienen als Erinnerung, welche Lizenzen für die Installation jeder Komponente erforderlich sind. Sie müssen den Lizenzschlüssel nicht auf jeder einzelnen Maschine eingeben. Importieren Sie einfach bei Installation des Management Servers alle Schlüssel in diesen und spezifizieren Sie dann dessen Adresse, wenn Sie die Agenten installieren.



Beispiel für die Verteilung der Komponenten von Acronis Backup & Recovery 11

Wenn Sie entschieden haben, welche Komponenten Sie auf welcher Maschine installieren möchten, führen Sie das Setup-Programm nacheinander auf jeder Maschine aus. Sie können mehrere Acronis Backup & Recovery 11-Komponenten in einer einzigen Installationsprozedur aufspielen.

4 Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

- Lizenzschlüssel für die von Ihnen gewählte Edition in einer TXT- oder EML-Datei. Beim Vorliegen mehrere Lizenzen im Textformat entspricht eine Zeile einer Lizenz.
- Das Setup-Programm, welches Sie von der Acronis Website herunterladen können: <http://www.acronis.de/enterprise/download/>
- Eine unter Windows laufende Maschine mit mindestens 300 MB an verfügbarem, physikalischem Arbeitsspeicher (über das Betriebssystem und laufende Anwendungen hinaus) und mindestens 3,1 GB an freiem Speicherplatz auf dem Laufwerk, auf dem das Betriebssystem installiert ist. Sie werden auf dieser Maschine den Management Server, eine Management Konsole und einen Agenten installieren.

5 Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Die folgenden Schritte führen Sie durch die Installationsprozedur und grundlegende Anwendung von Acronis Backup & Recovery 11 und beschreiben, wie Sie:

- Die Hauptkomponenten des Produktes installieren.
- Eine Maschine auf ein USB-Laufwerk sichern.
- Ein Volume einer Maschine wiederherstellen.
- Ein zentrales Depot in einem freigegebenen Netzwerkordner erstellen.
- Mehrere Maschinen zu einem Depot sichern.
- Benutzerprofile in einen lokalen Ordner der jeweiligen Maschine sichern und die Backups dann zu einem Depot replizieren.
- Die Dokumente eines Benutzers wiederherstellen.

5.1 Installation

In diesem Schritt installieren Sie die Hauptkomponenten von Acronis Backup & Recovery 11.

Installation des Management Servers, der Management Konsole und eines Agenten

Führen Sie diese Schritte mit der im Abschnitt 4 beschriebenen Maschine durch.

1. Melden Sie sich als Administrator an und starten Sie das Setup-Programm von Acronis Backup & Recovery 11.
2. Klicken Sie auf **Installation von Acronis Backup & Recovery 11**.
3. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf **Weiter**.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Daten dieser Maschine sichern** und **Backups physikalischer und virtueller Maschinen zentral überwachen und konfigurieren** – und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Klicken Sie auf **Lizenzschlüssel vom License Server nehmen**.
6. Klicken Sie auf **Schlüssel aus Datei importieren...** und wählen Sie dann die entsprechende Datei mit den Schlüsseln. Oder Sie können die Schlüssel auch manuell eingeben. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Spezifizieren Sie das Kennwort des Kontos, mit dem Sie angemeldet sind. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
Details: Das Kennwort ist erforderlich, um den Agenten während der Installation auf dem Management Server zu registrieren.
8. Wählen Sie, ob die Maschine am Acronis-Programm zur Kundenzufriedenheit (CEP) teilnehmen soll. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
9. Klicken Sie auf **Installation**, um mit der Einrichtung fortzufahren.
10. Schließen Sie nach erfolgreicher Installation mit dem Befehl **Abschluss** das Fenster des Assistenten.

Installation der Agenten

Führen Sie diese Schritte auf jeder Maschine aus, die Sie sichern wollen. Jede Maschine sollte mindestens 200 MB an verfügbarem physikalischem Arbeitsspeicher haben (über das Betriebssystem und laufende Anwendungen hinaus) und mindestens 1,6 GB an freiem Laufwerksspeicherplatz.

1. Melden Sie sich als Administrator an und starten Sie das Setup-Programm von Acronis Backup & Recovery 11.
2. Klicken Sie auf **Installation von Acronis Backup & Recovery 11**.
3. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf **Weiter**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten dieser Maschine sichern** und klicken Sie dann auf **Weiter**.
5. Klicken Sie auf **Lizenzschlüssel vom License Server nehmen**.
6. Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse der Maschine des Management Servers an. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Das Setup-Programm zeigt Ihnen die Lizenz an, die für die Installation verwendet wird. Klicken Sie auf **Weiter**, um den Agenten mit dieser Lizenz zu installieren.
8. Klicken Sie auf **Jetzt registrieren** und spezifizieren Sie:
 - Name oder IP-Adresse des Management Servers.
 - Benutzername und Kennwort eines Administrators der Maschine, auf der der Management Server installiert ist.Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

Details: Das Setup-Programm registriert die Maschine automatisch auf dem Management Server. Alternativ können Sie die Maschine dem Management Server auch später noch hinzufügen.
9. Wählen Sie, ob die Maschine am Acronis-Programm zur Kundenzufriedenheit (CEP) teilnehmen soll. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
10. Klicken Sie auf **Installation**, um mit der Einrichtung fortzufahren.
11. Schließen Sie nach erfolgreicher Installation mit dem Befehl **Abschluss** das Fenster des Assistenten.

5.2 Acronis Backup & Recovery 11 starten

Die Management Konsole startet direkt nach der Installation automatisch. Alternativ können Sie die Management Konsole auch durch einen Doppelklick auf das Desktop-Symbol von **Acronis Backup & Recovery 11** starten – oder indem Sie folgenden Eintrag aus dem **Start**-Menü von Windows wählen: **Acronis → Acronis Backup & Recovery 11 Management Console → Acronis Backup & Recovery 11**.

Nach dem Start der Management Konsole können Sie mit dieser eine Verbindung zu einer Maschine mit einem Agenten oder zum Management Server aufbauen.

So bauen Sie eine Verbindung zu einer Maschine mit einem Agenten auf:

1. Klicken Sie auf **Diese Maschine verwalten** oder **Remote-Maschine verwalten**.
2. Geben Sie bei einer Remote-Maschine den Namen oder die IP-Adresse der Maschine ein und spezifizieren Sie den Benutzernamen und das Kennwort. Der Anwender muss Mitglied der Gruppe 'Acronis Remote Users' auf dieser Maschine sein.

So bauen Sie eine Verbindung zum Management Server auf:

1. Wählen Sie **Zu einem Management Server verbinden**.
2. Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Servers ein.
3. Wenn Sie zur Eingabe von Anmeldedaten aufgefordert werden, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort an. Der Benutzer muss auf dem Server ein Mitglied der Gruppen Acronis Remote Users und Acronis Centralized Admins sein.

5.3 Direkte Verbindung mit einer Maschine

Lassen Sie die Konsole eine Verbindung zu einer Maschine mit einem Agenten aufbauen und führen Sie Aktionen direkt auf dieser Maschine durch. Das ist der einfachste Weg, um mit den grundlegenden Funktionen des Produktes vertraut zu werden.

5.3.1 Backup einer Maschine

Sie werden in diesem Schritt eine komplette Maschine in eine Datei sichern, die sich auf einem USB-Laufwerk befindet. Dies ist eine einfache Aktion zur Einarbeitung in das Programm. Mit einer ähnlichen Prozedur können Sie auch einzelne Laufwerke, Volumes oder Dateien sichern.

1. Verbinden Sie die Konsole mit der Maschine.

2. Klicken Sie auf **Backup jetzt**.

Details: Standardmäßig sind alle Laufwerke der Maschine vorausgewählt. Falls Sie bestimmte Laufwerke, Volumes oder Dateien sichern wollen, dann klicken Sie auf **Elemente für das Backup** und wählen anschließend die gewünschten Objekte aus.

3. Klicken Sie unter **Backup-Ziel** auf **Speicherort**. Geben Sie unter **Pfad** den Pfad zu einem Ordner auf dem USB-Laufwerk ein. Alternativ können Sie den Ordner aus dem Verzeichnisbaum wählen. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

4. Klicken Sie auf **OK**, um das Backup sofort zu starten.

Details: Sie sehen ein Fenster mit Informationen zum Fortschritt der Backup-Aktivität und verwandten Details.

5.3.2 Ein Volume wiederherstellen

Sie werden in diesem Schritt ein Volume wiederherstellen. Mit einem ähnlichen Verfahren können Sie auch Laufwerke, Dateien oder eine komplette Maschine wiederherstellen. Wir empfehlen als Einstieg, dass Sie ein Volume wiederherstellen, welches weder ein Betriebssystem, noch einen Boot-Loader enthält. Denn in diesem Fall muss die Software die Maschine nicht neu starten.

1. Verbinden Sie die Konsole mit der Maschine.

2. Klicken Sie auf **Recovery**.

3. Klicken Sie auf **Daten wählen** und geben Sie dann im Feld **Datenpfad** den Pfad zu dem Ordner auf dem USB-Laufwerk an, wo das Backup vorliegt. Alternativ können Sie auf **Durchsuchen** klicken und das Laufwerk aus dem Verzeichnisbaum auswählen. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Details: Die Software zeigt daraufhin die Daten an, die zu dem gewählten Speicherort gesichert wurden. Die Liste **Anzeigen** ist ein Filter, mit dem Sie steuern können, ob entweder Ordner/Dateien oder Maschinen/Laufwerke/Volumes angezeigt werden.

4. Klicken Sie in der Liste **Anzeigen** auf **Maschinen/Laufwerke/Volumes**.

5. Wählen Sie das Volume, das Sie wiederherstellen wollen. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6. Das Volume wird standardmäßig zu seinem ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt. Die Software ermöglicht Ihnen aber auch, ein Volume zu einem anderen Volume oder auf 'nicht zugeordneten' Speicherplatz wiederherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass die im Ziel-Volume enthaltenen Daten nicht mehr benötigt werden. Schließen Sie alle Anwendungen, die das Ziel-Volume oder irgendwelche seiner Dateien gerade verwenden.

7. Wählen Sie **OK**, um die Wiederherstellung sofort zu starten.

Details: Sie sehen ein Fenster mit Informationen zum Fortschritt der Recovery-Aktivität und verwandten Details.

5.4 Zentrale Verwaltung verwenden

Wenn die Konsole mit dem Management Server verbunden ist, können Sie einen Backup-Plan für mehrere Maschinen einrichten. Sie können außerdem von einem Standort aus alle Backup- und Recovery-Aktivitäten sowie die dazugehörigen Ergebnisse einsehen.

5.4.1 Ein zentrales Depot erstellen

In diesem Schritt erstellen Sie ein nicht verwaltetes, zentrales Depot, zu dem Sie die Maschinen per Backup sichern. Ein nicht verwaltetes Depot ist nur eine Verknüpfung zu einem freigegebenen Ordner im Netzwerk. Es ist im Allgemeinen empfehlenswert, dass Sie einen Storage Node installieren und auf diesem Node ein verwaltetes Depot erstellen, um die Vorteile der Deduplizierung nutzen können.

1. Verbinden Sie die Konsole mit dem Management Server.
2. Klicken Sie im Verzeichnisbaum **Navigation** auf **Depots** und dann auf **Erstellen**.
3. Spezifizieren Sie den Namen des neuen Depots. Geben Sie optional Kommentare für das Depot ein.
4. Klicken Sie auf **Pfad**. Geben Sie im Feld **Pfad** den Pfad zu dem Ordner ein. Alternativ können Sie den Ordner aus dem Verzeichnisbaum wählen. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Geben Sie auf Nachfrage die Anmeldedaten für den Speicherort an.
5. Wählen Sie **OK**, um das Depot zu erstellen.

5.4.2 Backup von mehreren Maschinen

Sie erstellen in diesem Schritt einen zentralen Backup-Plan und führen diesen anschließend aus, um mehrere, auf dem Management Server registrierte Maschinen zu sichern.

1. Verbinden Sie die Konsole mit dem Management Server.
2. Klicken Sie auf **Backup-Plan erstellen**.
3. Klicken Sie unter **Backup-Quelle** auf **Elemente für das Backup**.
4. Erweitern Sie zuerst den Knoten **Management Server**, dann **Maschinen mit Agenten** und anschließend **All Machines** (Alle Maschinen).
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Maschinen, die Sie per Backup sichern wollen. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
6. Klicken Sie unter **Backup-Ziel** auf **Speicherort**. Erweitern Sie den Knoten **Zentral** und wählen Sie dann das von Ihnen erstellte Depot. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Geben Sie auf Nachfrage die Anmeldedaten für das Depot an.
7. Klicken Sie auf **OK**, um das Backup sofort zu starten.

Details: Sie sehen die Ansicht **Backup-Pläne und Tasks**, in der der gerade von Ihnen erstellte Backup-Plan angezeigt wird. Sie können denselben Backup-Plan später manuell erneut ausführen.

5.4.3 Backup der Benutzerprofile von mehreren Maschinen. Replikation von Backups

Sie werden in diesem Schritt einen zentralen Backup-Plan erstellen, um täglich alle Benutzerprofile von mehreren Maschinen per Backup zu sichern. Die Backups von jeder Maschine werden in einem lokalen Ordner auf dieser Maschine hinterlegt. Jedes Backup wird zu dem im Netzwerk befindlichen Depot repliziert. In den lokalen Ordnern gespeicherte Backups werden nach 30 Tagen gelöscht. Im Depot gespeicherte Backups werden nach 6 Monaten gelöscht.

1. Stellen Sie sicher, dass jede zu sichernde Maschine auch den Ordner enthält, in dem die Backups hinterlegt werden sollen. Die Ordnerpfade müssen auf allen Maschinen identisch sein.
2. Verbinden Sie die Konsole mit dem Management Server.
3. Klicken Sie auf **Backup-Plan erstellen**.
4. Wählen Sie, was gesichert werden soll:
 - a. Klicken Sie unter **Backup-Quelle** auf **Elemente für das Backup**.
 - b. Wählen Sie unter **Daten für das Backup** das Element **Dateien**.
 - c. Wählen Sie **Richtlinienregeln zur Auswahl verwenden**.
 - d. Wählen Sie bei **Folgende Regeln verwenden** das Element **[All Profiles Folder]** (Alle Benutzerprofile-Ordner) und klicken Sie dann auf **Regel hinzufügen**.
 - e. Klicken Sie auf **%ALLUSERSPROFILE%** und dann auf **Löschen**.
 - f. Erweitern Sie zuerst den Knoten **Management Server**, dann **Maschinen mit Agenten** und anschließend **All Machines** (Alle Maschinen).
 - g. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Maschinen, die Sie per Backup sichern wollen. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
5. Spezifizieren Sie den primären Speicherort für die Backups:
 - a. Klicken Sie unter **Backup-Ziel** auf **Speicherort** und dann auf **Archiv jeder Maschine im angegebenen Ordner auf der Maschine mit Agent speichern**.
 - b. Geben Sie im Feld **Pfad** den Pfad zu dem lokalen Ordner an, in dem die Backups gespeichert werden sollen. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
6. Spezifizieren Sie die Backup-Planung und wie lange die Backups im primären Speicherort aufbewahrt werden sollen:
 - a. Wählen Sie bei **Backup-Schema** das Element **Einfach**.
 - b. Das Backup startet standardmäßig täglich um Mitternacht. Bei Bedarf können Sie eine andere Planung einstellen.
 - c. Wählen Sie bei **Aufbewahrungsregeln** die Option **Lösche Backups älter als....**. Die Backups werden standardmäßig für 30 Tage aufbewahrt, so dass Sie nichts weiter modifizieren müssen.
7. Bestimmen Sie den Speicherort, wohin die Backups repliziert werden:
 - a. Klicken Sie auf **Anzeigen: Backup-Typ, 2. Speicherort...** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gerade erstelltes Backup zu einem anderen Speicherort replizieren**. Die Software zeigt daraufhin den Block **Ziel für Replizieren/Verschieben der Backups** an. Führen Sie in diesem Block die folgenden zwei Schritte aus.
 - b. Klicken Sie auf **2. Speicherort**, erweitern Sie den Knoten **Zentral** und wählen Sie dann das von Ihnen erstellte Depot. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Geben Sie auf Nachfrage die Anmeldedaten für das Depot an.
 - c. Wählen Sie in den **Aufbewahrungsregeln** die Option **Lösche Backups älter als...** und spezifizieren Sie dann als Wert '6 Monate'.

8. Wählen Sie **OK**, um den Backup-Plan zu speichern.

Details: Sie sehen die Ansicht **Backup-Pläne und Tasks**, in der der gerade von Ihnen erstellte Backup-Plan angezeigt wird.

5.4.4 Wiederherstellung des Dokumentenordners eines Benutzers

Sie werden in diesem Schritt von einem Benutzerprofil einen bestimmten Anteil wiederherstellen, und zwar den Dokumentenordner eines Benutzers. In Abhängigkeit von der vorliegenden Windows-Version heißt dieser Ordner 'Dokumente' oder 'Eigene Dateien'.

1. Verbinden Sie die Konsole mit dem Management Server.
2. Klicken Sie auf **Recovery**.
3. Klicken Sie auf **Daten wählen**, gehen Sie anschließend zu **Datenpfad** und klicken Sie dann auf **Durchsuchen**.
4. Erweitern Sie den Knoten **Zentral** und wählen Sie dann das Depot, in dem die gespeicherten Backups vorliegen. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Details: Die Software zeigt daraufhin die zu dem gewählten Depot gesicherten Daten an. Die Liste **Anzeigen** ist ein Filter, mit dem Sie steuern können, ob entweder Ordner/Dateien oder Maschinen/Laufwerke/Volumes angezeigt werden.
5. Klicken Sie in der Liste **Anzeigen** auf **Ordner/Dateien**.
6. Erweitern Sie die Anzeige der Maschine, deren Daten Sie gesichert haben und wählen Sie den benötigten Ordner. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
7. Klicken Sie auf **Wählen Sie die Maschine mit dem Agenten, der die Recovery-Aktion ausführt** und wählen Sie die Maschine, zu der Sie die Wiederherstellung durchführen wollen. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
8. Der Ordner wird standardmäßig zu seinem ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt. Das bedeutet, dass der Ordnerpfad auf der Zielmaschine identisch zu dem auf der Quellmaschine sein wird. Sie können auf **Ziel** klicken und bei Bedarf einen anderen Speicherort spezifizieren.
9. Die Software überschreibt standardmäßig bereits existierende Dateien mit den im Backup gespeicherten Dateien. Schließen Sie alle Anwendungen, die Dateien des Zielordners gerade verwenden. Ansonsten können diese nicht überschrieben werden und die Software verlangt möglicherweise einen Neustart.
10. Wählen Sie **OK**, um die Wiederherstellung sofort zu starten.
Details: Sie sehen die Ansicht **Backup-Pläne und Tasks**, in dem der gerade von Ihnen erstellte Recovery-Task angezeigt wird.

6 Weiterführende Informationen

Diese Schnellstartanleitung führt Sie in die Nutzung des Programms ein und ermöglicht so eine direkte 'Felderprobung'. Weiterführende Informationen über den Einsatz von Acronis Backup & Recovery 11 finden Sie in den Benutzeranleitungen und der Hilfe.

In der Management Konsole können Sie über die F1-Taste oder durch Klicken auf das Fragezeichen-Symbol –  , wo verfügbar – auf die **kontextsensitive Hilfe** zugreifen.