



Acronis[®] Disk Director[®] 11 Advanced Workstation

Guide de l'utilisateur

Copyright © Acronis, Inc., 2000-2010. Tous droits réservés.

“Acronis” et “Acronis Secure Zone” sont des marques déposées d'Acronis, Inc.

"Acronis Compute with Confidence", "Acronis Startup Recovery Manager", "Acronis Active Restore" et le logo Acronis sont des marques déposées d'Acronis, Inc.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

VMware et VMware Ready sont des marques et/ou des marques déposées de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays..

Windows et MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques de commerce ou autres droits d'auteurs s'y référant appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La distribution de versions de ce document dont le contenu aurait été modifié est interdite sans la permission explicite du détenteur des droits d'auteur.

La distribution de ce travail ou d'une variante sous forme imprimée (papier) standard à des fins commerciales est interdite à moins que l'on ait obtenu des autorisations de la part du détenteur des droits d'auteur.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES, IMPLICITES OU EXPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CONFORMITÉ, D'USAGE POUR UN EMPLOI PARTICULIER OU DE NON-TRANSGRESSION, SONT DÉNIÉES, SOUS RÉSERVE QUE CES DÉNIS DE RESPONSABILITÉ NE SOIENT PAS LÉGALEMENT TENUS POUR NULS.

Certains codes tiers peuvent être fournis avec le logiciel et/ou le service. Les termes de la licence de tiers sont détaillés dans le fichier license.txt situé dans le répertoire d'installation racine. Vous pouvez toujours rechercher la dernière liste du code tiers mise à jour et les termes de la licence associés utilisés avec le logiciel et/ou le service à l'adresse <http://kb.acronis.com/content/7696>.

Table des matières

1	Introduction à Acronis® Disk Director® 11 Advanced.....	6
2	Composants d'Acronis Disk Director	8
2.1	Console d'administration Acronis Disk Director 11 Advanced	8
2.2	Agent Acronis Disk Director 11 Advanced for Windows	8
2.3	Acronis Disk Director 11 Advanced Bootable Media Builder	8
3	Installation et mise à niveau	9
3.1	Avant l'installation	9
3.1.1	Configuration système requise	9
3.1.2	Systèmes d'exploitation pris en charge	9
3.1.3	Systèmes de fichiers pris en charge	10
3.1.4	Politique de licence	10
3.2	Installation	10
3.2.1	L'endroit pour installer les composants.....	10
3.2.2	Procédure d'installation	11
3.2.3	Spécifier les informations d'identification pour les services Acronis.....	11
3.3	Mise à niveau d'Acronis Disk Director	12
3.3.1	Mise à niveau du produit de démonstration vers la version complète.....	12
3.3.2	Mise à niveau à partir des versions précédentes du produit.....	12
3.4	Désinstallation d'Acronis Disk Director.....	13
3.5	Support technique	14
4	Concepts de base.....	15
4.1	Disques de base et dynamiques	15
4.2	Types de volumes de base	16
4.3	Types de volumes dynamiques.....	16
4.4	Volumes actifs, système et de démarrage	17
4.5	Prise en charge des types de volumes dynamiques	18
4.6	Alignement du volume sur des disques possédant une taille de secteur de 4 Ko	19
5	Prise en main.....	21
5.1	Précautions	21
5.2	Droits de l'utilisateur	21
5.3	Exécution d'Acronis Disk Director.....	21
5.4	Utilisation de la console d'administration	23
5.4.1	Affichage « Gestion de disque »	24
5.4.2	Affichage des « Tâches »	28
5.4.3	Affichage du « Journal »	30
5.4.4	Options de la console	32
5.4.5	Options de la machine.....	33
5.4.6	Collecte des informations système	34
5.5	Comment... ..	34
6	Opérations sur les volumes.....	36
6.1	Création d'un volume	36

6.2	Redimensionnement d'un volume	38
6.3	Copie d'un volume	39
6.4	Déplacement d'un volume.....	40
6.5	Fusion de volumes de base.....	41
6.6	Formatage du volume.....	42
6.7	Suppression d'un volume	43
6.8	Fractionnement d'un volume	44
6.9	Modification du nom de volume	44
6.10	Modification de la lettre de lecteur.....	45
6.11	Conversion d'un volume principal en volume logique	46
6.12	Conversion d'un volume logique en volume principal	46
6.13	Modification du type de partition	47
6.14	Définition d'un volume comme actif	47
6.15	Ajout d'un miroir.....	48
6.16	Supprimer un miroir	49
6.17	Annulation d'un volume en miroir.....	49
6.18	Parcourir le contenu d'un volume	50
6.19	Vérification des erreurs sur un volume	50
6.20	Défragmentation d'un volume	51
6.21	Modification de la taille d'un cluster	51
6.22	Masquer un volume.....	52
6.23	Démasquer un volume.....	52
6.24	Modification d'un système de fichiers.....	53
6.25	Spécification de la densité des i-nodes.....	54
7	Opérations sur les disques	55
7.1	Initialisation de disque.....	55
7.2	Clonage de disque de base	56
7.3	Conversion de disque : MBR en GPT	58
7.4	Conversion de disque : GPT en MBR	59
7.5	Conversion de disque : De base en dynamique.....	59
7.6	Conversion de disque : Dynamique en de base.....	60
7.7	Changement de l'état d'un disque : En ligne à hors ligne	61
7.8	Changement de l'état d'un disque : Hors ligne à en ligne	62
7.9	Importation des disques étrangers.....	62
7.10	Retirer un disque manquant.....	63
7.11	Nettoyage d'un disque.....	63
8	Outils.....	65
8.1	Acronis Bootable Media Builder	65
8.1.1	Comment créer un support de démarrage	66
8.1.2	Travailler sous un support de démarrage.....	71

8.2	Acronis Recovery Expert	72
8.3	Acronis Disk Editor	74
8.3.1	Commencer le travail avec Acronis Disk Editor	74
8.3.2	Fenêtre principale, menu et contrôles	74
8.3.3	Modifier des disques	75
8.3.4	Affichage	76
8.3.5	Recherche	77
8.3.6	Exemples d'utilisation.....	77
9	Travailler dans le mode ligne de commande	82
9.1	Commandes prises en charge	82
9.2	Exemples d'utilisation	84
10	Glossaire.....	86

1 Introduction à Acronis® Disk Director® 11 Advanced

Acronis® Disk Director® 11 Advanced est un outil puissant et facile à utiliser pour gérer les disques et les volumes sur les machines locales et distantes. Avec un ensemble complet d'opérations, vous pouvez organiser votre configuration de disque dur et de volume pour des performances optimales, tout en conservant vos données sécurisées.

Caractéristiques principales

Acronis Disk Director apporte plusieurs fonctionnalités dont :

- **Nouveau ! Créez à la fois des volumes de base et dynamiques**
L'assistant Créer un volume, bien pratique, a été amélioré pour prendre en charge la création de volumes dynamiques. Maintenant, en plus des volumes de base, vous pouvez facilement créer des volumes dynamiques dans Acronis Disk Director pour :
 - Augmenter la taille du volume au-delà de la capacité d'un seul disque, avec un volume fractionné.
 - Réduire le temps d'accès aux fichiers, avec un volume agrégé par bandes.
 - Atteindre la tolérance de panne en utilisant des volumes en miroir et RAID-5*
- **Nouveau ! Ajoutez, supprimez, ou annulez des volumes en miroir***
Instaurez la tolérance de panne sur votre volume de base ou simple en une seule action en ajoutant un miroir. Supprimez le disque miroir si vous avez besoin d'espace non alloué supplémentaire sur un disque qui contient l'un des miroirs. Annulez la mise en miroir d'un volume pour obtenir deux volumes simples indépendants avec un contenu initial identique.
- **Nouveau ! Copiez ou déplacez un volume d'un certain type en un volume d'un autre type**
Changez le type d'un volume lorsque vous le copiez ou le déplacez. Par exemple, vous pouvez copier le contenu d'un volume en miroir vers un volume fractionné.
- **Nouveau ! Convertissez des volumes principaux en volumes logiques et vice versa**
Convertissez un volume principal en volume logique pour créer un cinquième volume sur un disque qui contient actuellement quatre volumes principaux.
- **Nouveau ! Réparez des volumes RAID-5**
Restaurez les performances d'un volume RAID-5 en reconstruisant les données de l'unité défaillante sur un autre disque.
- **Nouveau ! Convertissez des disques de base en disques dynamiques et vice versa**
Convertissez les disques de base existants en disques dynamiques pour atteindre une fiabilité de disque supplémentaire pour le stockage des données.
- **Nouveau ! Convertissez des disques GPT en disques MBR et vice versa**
Modifiez le schéma de partitionnement de votre disque selon vos besoins.
- **Nouveau ! Importez des disques étrangers**
Rendez les disques dynamiques ajoutés à partir d'une autre machine accessibles au système.
- **Nouveau ! Changement de l'état d'un disque : en ligne à hors ligne et vice versa***
Changez l'état d'un disque de en ligne à hors ligne afin de le protéger contre une utilisation involontaire.

- **Nouveau ! Clonage de disque**

L'assistant de clonage de disque vous permet de remplacer l'ancien disque MBR de base par un nouveau sans avoir à réinstaller les systèmes d'exploitation et les applications. Il transfère toutes les données du disque source vers un disque cible. Les volumes du disque source peuvent être clonés sur le disque cible « en l'état », ou redimensionnés automatiquement selon la taille du disque cible.

- **Opérations de gestion de disques et volumes**

Découvrez la vaste gamme d'opérations de gestion de disques et volumes :

- Redimensionnez, déplacez, copiez, fractionnez et combinez les volumes sans perte ou destruction de données.
- Formatez et nommez les volumes, modifiez les systèmes de fichiers, tailles de cluster, attribuez des lettres de volume et définissez des volumes comme actifs
- Supprimez les volumes et nettoyez les disques
- Masquez/affichez les volumes
- Spécifiez la densité des i-nodes
- Initialisez les disques durs nouvellement ajoutés.
- Explorez les données du volume, même les volumes Linux, avant d'exécuter les opérations
- Affichez les changements apportés à la disposition du disque et du volume avant de les appliquer.
- Parcourez les informations détaillées de tous les disques durs, volumes et systèmes de fichiers.

- **Acronis Recovery Expert**

Vous aide à restaurer les volumes accidentellement perdus ou supprimés sur les disques MBR de base.

- **Acronis Bootable Media Builder**

Vous pouvez maintenant créer un support de démarrage basé à la fois sur WinPE et Linux pour utiliser Acronis Disk Director sur un système nu ou sans utiliser un système d'exploitation.

- **Acronis Disk Editor**

Un outil professionnel qui exécute une gamme d'actions sur un disque dur.

- **Journal**

Examinez les informations des opérations sur les disques et les volumes, y compris les causes d'échec, le cas échéant.

** Pour les systèmes d'exploitation qui prennent en charge une telle fonctionnalité.*

2 Composants d'Acronis Disk Director

2.1 Console d'administration Acronis Disk Director 11 Advanced

La console d'administration est un outil administratif permettant un accès local ou à distance aux agents Acronis.

2.2 Agent Acronis Disk Director 11 Advanced for Windows

L'agent fournit des fonctionnalités de gestion de disque telles que la création, le redimensionnement et la fusion de volumes, le clonage de disques, la conversion de disques, le changement du style de partitionnement entre MBR et GPT ou la modification du nom du volume, etc. Ces opérations peuvent être exécutées soit sous le système d'exploitation, soit en utilisant un support de démarrage.

2.3 Acronis Disk Director 11 Advanced Bootable Media Builder

Outil de création de support de démarrage de secours est un outil dédié à la création de supports de démarrage (p. 93). L'outil de création de support peut créer un support de démarrage reposant soit sur l'environnement de préinstallation de Windows, soit sur le noyau Linux.

3 Installation et mise à niveau

Cette section répond aux questions que vous pouvez vous poser avant l'installation du produit et vous guide à travers l'installation et la mise à niveau d'Acronis Backup & Recovery 10.

Dans cette section

Avant l'installation	9
Installation	10
Mise à niveau d'Acronis Disk Director	12
Désinstallation d'Acronis Disk Director	13
Support technique	14

3.1 Avant l'installation

Cette section répond aux questions que vous pouvez vous poser avant l'installation du produit.

3.1.1 Configuration système requise

Configuration système requise

Composant	Mémoire (en plus du S/E et des applications en cours d'exécution)	Espace disque requis pendant l'installation ou la mise à jour	Espace disque occupé par le(s) composant(s)	Supplémentaire
Installation complète	300 Mo	2 Go	1,01 Go	
Agent pour Windows	120 Mo	500 Mo	260 Mo	Basé sur le BIOS*
Outil de création de support de secours (Bootable Media Builder)	80 Mo	700 Mo	350 Mo	Lecteur CD-RW ou DVD-RW
Console d'administration	30 Mo	700 Mo	400 Mo	Résolution de l'écran de 1024*768 pixels ou supérieure

* Les machines basées sur EFI (Extensible Firmware Interface) ne sont pas prises en charge.

Support de démarrage

Type de support	Mémoire	Taille de l'image ISO
Basé sur Windows PE	512 Mo	300 Mo
basé sur Linux	256 Mo	130 Mo

3.1.2 Systèmes d'exploitation pris en charge

Agent Acronis Disk Director 11 Advanced for Windows

- Windows XP Éditions familiales/XP Professionnel SP2.
- Windows XP Professional x64 Edition

- Windows Vista - toutes éditions
- Windows 7 - toutes éditions

Console d'administration Acronis Disk Director 11 Advanced

- Windows XP Éditions familiales/XP Professionnel SP2.
- Windows Server 2003/Server 2008
- Windows SBS 2003/SBS 2008
- Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003/2008 x64 Editions
- Windows Vista - toutes éditions
- Windows 7 - toutes éditions

3.1.3 Systèmes de fichiers pris en charge

Acronis Disk Director prend en charge les systèmes de fichiers suivants pour l'exécution des opérations :

- FAT16
- FAT32
- NTFS
- Ext2
- Ext3
- Reiser3
- Linux SWAP

Les opérations qui résultent en une modification de la taille de volume — c'est-à-dire : Créer (p. 36), Redimensionner (p. 38), Copier (p. 39), Déplacer (p. 40), Fusionner (p. 41), Fractionner (p. 44) — ne sont pas disponibles pour les systèmes de fichiers XFS, Reiser4, HPFS et JFS.

3.1.4 Politique de licence

La licence d'Acronis Disk Director est basée sur le nombre d'agents Acronis Disk Director 11 Advanced for Windows. Une clé de licence permet l'installation de l'agent sur une machine. La clé de licence est saisie lors de l'installation de l'agent.

3.2 Installation

Cette section aide à répondre aux questions qui peuvent survenir pendant l'installation du produit.

3.2.1 L'endroit pour installer les composants

La configuration minimale qui vous permet d'exécuter des opérations de gestion de disque sur un machine inclut l'agent et la console d'administration. Connectez la console à la machine sur laquelle l'agent est installé et exécutez les opérations de gestion de disque sur la machine.

Un agent doit être installé sur **chaque machine que vous voulez gérer**. La console, qui fournit l'interface graphique aux agents, doit être installée sur les **machines depuis lesquelles** les opérations de gestion de disque doivent être exécutées.

3.2.2 Procédure d'installation

Suivez ces étapes pour installer Acronis Disk Director :

1. Connectez-vous comme administrateur puis exécutez le programme d'installation.
2. Cliquez sur **Installer Acronis Disk Director**.
3. Acceptez les termes du contrat de licence.
4. Sélectionnez le type d'installation :
 - L'**Installation typique** installera tous les composants d'Disk Director.
 - L'**Installation personnalisée** vous permet de spécifier les composants que vous voulez installer.
5. Saisissez la clé de licence. Vous devez saisir la clé de licence du produit à chaque installation de l'agent.
6. Spécifiez l'endroit pour installer les composants. Par défaut, le programme d'installation installera les composants dans `C:\Program Files\Acronis\`.
7. Spécifiez les informations d'identification (p. 11) du compte sous lequel le service de l'agent exécuté. Par défaut, le programme d'installation crée un compte d'utilisateur dédié pour le service.
8. Confirmez l'ouverture du port du pare-feu Microsoft Windows.

Détails. Acronis Disk Director utilise le port TCP 9876 pour l'installation locale et la communication entre les composants. Si vous utilisez un autre pare-feu, assurez-vous que le port est ouvert pour les requêtes entrantes et sortantes sur ce pare-feu.
9. La fenêtre de résumé affiche la liste des composants qui seront installés sur la machine. Cliquez sur **Installer** pour démarrer l'installation.
10. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Fermer** pour quitter le programme d'installation.

Si vous possédez plusieurs licences complètes et devez installer des agents sur d'autres machines, répétez cette procédure pour chaque machine.

Remarque : Lors de l'annulation du processus d'installation, seul le dernier package est supprimé. Les autres composants, s'il y en a, demeurent installés.

3.2.3 Spécifier les informations d'identification pour les services Acronis

L'agent Acronis Disk Director s'exécute en tant que service Windows. Lors de l'installation de ce composant, vous devez spécifier le compte sous lequel le service de l'agent s'exécutera.

Vous pouvez soit créer un compte utilisateur dédié ou spécifier le compte d'un utilisateur local ou de domaine existant.

Si vous choisissez de créer un compte utilisateur dédié pour le service (recommandé), le programme d'installation créera le compte utilisateur suivant :

- **Utilisateur de l'agent Acronis**

Le compte nouvellement créé possède les droits suivants :

- Le compte se voit attribuer les droits d'utilisateur **Se connecter en tant que service, Ajuster les quotas de mémoire pour un processus, et Remplacer un jeton de niveau du processus.**
- Le compte est inclus dans le groupe **Opérateurs de sauvegarde.**

Si vous choisissez de spécifier un compte utilisateur local ou de domaine existant — par exemple, **.\LocalUtilisateur** ou **NomDeDomaine\UtilisateurDeDomaine** — assurez-vous que le compte est membre du groupe **Administrateurs** avant de continuer l'installation. Le programme d'installation attribuer les droits d'utilisateur listés ci-dessus au compte.

Si la machine fait partie d'un domaine Active Directory, assurez-vous que les politiques de sécurité n'empêchent pas le compte de posséder les droits d'utilisateur ci-dessus.

Important : *Après l'installation, ne spécifiez pas un compte utilisateur différent pour le service d'un agent. Autrement, l'agent pourrait cesser de fonctionner.*

3.3 Mise à niveau d'Acronis Disk Director

Cette section décrit comment mettre à niveau Acronis Disk Director.

3.3.1 Mise à niveau du produit de démonstration vers la version complète

L'installation de la version de démonstration d'Acronis Disk Director ne nécessite pas de serveur de licences. La clé de démonstration nécessaire pour l'installation peut être obtenue sur le site Web d'Acronis.

La version de démonstration d'Acronis Disk Director est entièrement fonctionnelle, sauf pour les restrictions suivantes :

- Toutes les opérations sur les volumes peuvent être exécutées sur des volumes dont la taille initiale et résultante est inférieure à 100 Mo. Les opérations sur les volumes dont la taille est supérieure à 100 Mo ne peuvent pas être validées.
- Les opérations sur les disques suivantes peuvent être validées uniquement si la taille totale de tous les volumes sur le disque n'est pas supérieure à 100 Mo :
 - Conversion de disque MBR en GPT (p. 58) et vice versa (p. 59).
 - Conversion de disque de base en dynamique (p. 59) et vice versa (p. 60).
 - Cloner un disque de base (p. 56).
 - Nettoyage du disque (p. 63).

Pour effectuer une mise à niveau de la version de démonstration vers le produit complet, il n'est pas nécessaire de télécharger le logiciel de nouveau.

Pour mettre à niveau à partir de la version de démonstration vers la version complète du produit

1. Connectez la console à la machine et cliquez sur **Aide > Basculer vers la licence complète**.
2. Saisissez la clé de licence complète

3.3.2 Mise à niveau à partir des versions précédentes du produit

Préparation

Si les langues des deux produits sont différentes, désinstallez Acronis Disk Director 10 avant d'installer Acronis Disk Director 11. Sinon l'installation échouera.

Les procédures ci-dessous supposent que vous possédez une clé de licence de mise à niveau, mais vous pouvez également utiliser ces procédures si vous possédez une clé de licence complète.

Mise à niveau d'Acronis Disk Director 10 Suite vers Acronis Disk Director 11 Advanced Workstation

Avant de commencer la mise à niveau, assurez-vous que :

- Vous possédez la clé de licence pour Acronis Disk Director 10 Suite.
- Vous possédez une clé de licence complète ou de mise à niveau pour Acronis Disk Director 11 Workstation.

Procédure de mise à niveau

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur de la machine sur laquelle les composants d'Acronis Disk Director 10 Suite sont installés.
2. Démarrez le programme d'installation d'Acronis Disk Director 11 Advanced.
3. Cliquez sur **Installer Acronis Disk Director**.
4. *Pour la clé de licence de mise à niveau* : Spécifiez la clé de licence de la mise à niveau et la clé de licence d'Acronis Disk Director 10 Suite.
Pour la clé de licence complète : spécifiez uniquement la clé d'Acronis Disk Director 11 Workstation.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran telles que décrites dans la Procédure d'installation (p. 11).

Résultat : Acronis Disk Director 10 Suite est remplacé par Acronis Disk Director 11 Advanced Workstation.

3.4 Désinstallation d'Acronis Disk Director

La désinstallation supprime les composants d'Acronis Disk Director 11 de la machine. Vous pouvez supprimer les composants en utilisant n'importe laquelle des méthodes suivantes :

- Depuis le menu **Démarrer**. Dans ce cas, tous les composants d'Acronis Disk Director seront désinstallés en même temps.
- Le programme d'installation d'Acronis Disk Director - vous permet de désinstaller individuellement les composants.

Pour désinstaller tous les composants d'Acronis Disk Director

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur de la machine sur laquelle les composants d'Acronis Disk Director sont installés.
2. Sélectionnez **Démarrer -> Tous les programmes -> Acronis -> Acronis Disk Director 11 Advanced -> Désinstaller Disk Director 11 Advanced**.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Continuez avec la désinstallation.

Résultat : Tous les composants d'Acronis Disk Director installés seront supprimés de la machine.

Pour désinstaller individuellement les composants d'Acronis Disk Director

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur de la machine sur laquelle les composants Acronis Disk Director sont installés.
2. Démarrez le programme d'installation d'Acronis Disk Director.
3. Cliquez sur **Installer Acronis Disk Director**.

4. Cliquez sur **Modifier**.
5. Désactivez les cases situées près des composants que vous voulez désinstaller.
6. Continuez avec la désinstallation.

Résultat : Les composants individuels d'Acronis Disk Director seront supprimés de la machine.

3.5 Support technique

Programme de maintenance et de support

Si vous avez besoin d'assistance pour votre produit Acronis, veuillez aller à <http://www.acronis.fr/support/>

Mises à jour du produit

Vous pouvez télécharger les dernières mises à jour pour tous vos produits logiciels Acronis enregistrés à partir de notre site Web à tout moment après vous être connecté à votre **compte** (<https://www.acronis.fr/my/>) et avoir enregistré le produit. Voir **Enregistrer les produits Acronis sur le site Web** (<http://kb.acronis.com/content/4834>) et **Guide de l'utilisateur du site Web Acronis** (<http://kb.acronis.com/content/8128>).

4 Concepts de base

Cette section vous apporte une compréhension claire des types de disques et volumes de base et dynamiques.

Après avoir lu cette section, vous connaîtrez les avantages et les limites de chaque configuration de volume possible. De plus, vous pourrez décider quels types de disques et volumes répondent le mieux à vos besoins pour organiser le stockage des données.

Dans cette section

Disques de base et dynamiques.....	15
Types de volumes de base	16
Types de volumes dynamiques	16
Volumes actifs, système et de démarrage.....	17
Prise en charge des types de volumes dynamiques	18
Alignement du volume sur des disques possédant une taille de secteur de 4 Ko.....	19

4.1 Disques de base et dynamiques

Chaque disque sur votre machine peut être de l'un des deux types suivants : de base ou dynamique.

Disques de base

C'est type de disque que possèdent originalement la plupart des ordinateurs.

Les disques de base peuvent être habituellement utilisés par n'importe quel système d'exploitation, incluant toutes les versions de Windows.

Un disque de base peut stocker un ou plusieurs volumes — appelés volumes de base. Un volume de base ne peut pas occuper plus d'un disque.

Quand utiliser des disques de base :

- Sur une machine qui ne possède qu'un seul disque dur.
- Sur une machine qui fonctionne sous une ancienne version du système d'exploitation Windows, ou un système d'exploitation autre que Windows.

En utilisant Acronis Backup & Recovery 10, vous pouvez convertir un disque de base en disque dynamique (p. 59).

Disques dynamiques

Ces disques fournissent plus de fonctionnalités comparés aux disques de base.

Les disques dynamiques peuvent être utilisés uniquement par les systèmes d'exploitation Windows à partir de Windows 2000.

Un disque dynamique peut stocker un ou plusieurs volumes — appelés volumes dynamiques. Contrairement à un volume de base, un volume dynamique peut occuper plus d'un disque.

Quand utiliser des disques dynamiques : Les disques dynamiques sont plus efficaces si votre machine possède plus d'un disque dur. Dans ce cas, vous pouvez :

- Créer un grand volume qui occupe plusieurs disques.

- Ajouter la tolérance de panne à votre système et données, avec la mise en miroir d'un volume — tel que celui contenant le système d'exploitation — vers un autre disque. En cas de défaillance d'un disque contenant l'un de ces miroirs, aucunes données ne seront perdues sur un tel volume.

En utilisant Acronis Backup & Recovery 10, vous pouvez convertir un disque dynamique en disque de base (p. 60). Vous pouvez avoir à faire cela si, par exemple, vous installez un système d'exploitation autre que Windows sur ce disque.

Convertir un disque dynamique en disque de base peut nécessiter la suppression de certains de ses volumes, tels que les volumes occupant plus d'un disque.

4.2 Types de volumes de base

Un disque de base peut stocker deux types de volumes : volumes principaux et volumes logiques.

La différence principale entre un volume principal et un volume logique est qu'un volume principal peut être utilisé comme volume système ou actif — ce qui est un volume à partir duquel la machine ou ses systèmes d'exploitation Windows démarrent.

Vous pouvez créer jusqu'à 128 volumes principaux sur chaque disque GPT (p. 88) de base. La taille de volume maximale d'un disque GPT est de 16 exaoctets.

Contrairement aux disques GPT de base, vous pouvez créer soit jusqu'à quatre volumes principaux, soit jusqu'à trois volumes principaux et un nombre illimité de volumes logiques sur chaque disque MBR (p. 88) de base. La taille de volume maximale sur un disque MBR est de 2 téraoctets.

Si vous planifiez de ne pas utiliser plus de quatre volumes sur le disque, tous les volumes peuvent être des volumes principaux. Sinon, vous pouvez laisser le volume actif et le volume système comme volumes principaux, puis créer autant de volumes logiques qu'il est nécessaire.

Si le disque possède déjà quatre volume principaux et que vous devez créer un cinquième volume, convertissez d'abord l'un des volumes — excluant le volume actif et le volume système — en un volume logique, tel que décrit dans Conversion d'un volume principal en volume logique (p. 46), puis créez un nouveau volume logique.

4.3 Types de volumes dynamiques

Les types de volumes dynamiques suivants sont pris en charge par Acronis Disk Director — en autant qu'ils sont pris en charge par le système d'exploitation, tel que décrit dans Prise en charge des types de volumes dynamiques (p. 18).

Volume simple

Volume (p. 95) composé de l'espace disque d'un disque dynamique (p. 87) unique.

Physiquement, un volume simple peut occuper plusieurs régions de l'espace disque, ce qui peut être perçu logiquement comme une région contiguë unique.

Quand vous étendez un volume simple vers un autre disque, le volume devient un volume fractionné (p. 97). Quand vous ajoutez un miroir à un volume simple, le volume devient un volume en miroir (p. 97).

Volume fractionné

Volume composé de l'espace disque d'au moins deux disques dynamiques (p. 87), dont les parties ne doivent pas nécessairement être égales.

Un volume fractionné peut résider sur 32 disques au plus.

Les volumes fractionnés ne sont pas à tolérance de panne, contrairement aux volumes en miroir (p. 97) et RAID-5. Les volumes fractionnés ne permettent pas un accès plus rapide aux données, contrairement aux volumes agrégés par bandes (p. 96).

Volume agrégé par bandes

Volume qui réside sur au moins deux disques dynamiques et dont les données sont uniformément réparties sur ces disques, sur des parties d'espace disque de taille égale (appelées bandes).

L'accès aux données sur les volumes agrégés par bandes est en général plus rapide que sur les autres types de volumes dynamiques, car il peut s'effectuer simultanément sur plusieurs disques durs.

Un volume agrégé par bandes ne contient pas d'informations redondantes, donc il n'est pas à tolérance de panne, contrairement à un volume en miroir (p. 97).

Un volume agrégé par bandes est aussi appelé « volume RAID-0 ».

Volume en miroir

Volume à tolérance de panne dont les données sont dupliquées sur deux disques physiques (p. 88).

Chacune des deux parties d'un volume en miroir est appelée « miroir ».

Toutes les données d'un disque sont copiées sur un autre disque afin d'offrir une redondance de données. En cas de défaillance de l'un des disques durs, les données restent accessibles à partir des autres disques durs.

Le volume système et le volume (p. 98) de démarrage sont des volumes (p. 96) qui peuvent être mis en miroir.

Un volume en miroir est parfois appelé volume RAID-1.

Remarque : Aucune redondance fournie par la disposition des volumes dynamiques peut remplacer une procédure de sauvegarde correcte. Si vous voulez vous assurer de la sécurité de vos données, la meilleure stratégie est de combiner les deux précautions.

4.4 Volumes actifs, système et de démarrage

Certains volumes sur les disques de votre machine contiennent des informations nécessaires au démarrage de la machine et pour l'exécution d'un système d'exploitation particulier. Chacun de ces volumes est appelé actif, système ou de démarrage, selon sa fonction.

Si un seul système d'exploitation Windows est installé sur votre machine, un volume unique est souvent le volume actif, système et de démarrage en même temps.

À cause de leur rôle spécial, vous devez porter une attention particulière lorsque vous exécutez des opérations avec ces volumes. Certaines opérations avec ces volumes ont des limites lorsque comparés à des volumes ordinaires.

Volume actif

C'est le volume à partir duquel la machine démarre après l'avoir mise sous tension.

Le volume actif contient habituellement un des programmes suivants :

- Le système d'exploitation
- Un programme qui vous permet de choisir quel système d'exploitation exécuter (si plus d'un est installé), tel que GRUB
- Un outil de diagnostic ou de restauration qui s'exécute avant le système d'exploitation, tel qu'Acronis Startup Recovery Manager

Dans Acronis Backup & Recovery 10, le volume actif est marqué avec une icône ressemblant à un drapeau : 

Si vous choisissez d'exécuter un système d'exploitation Windows, le processus de démarrage continue à partir du volume connu comme le volume système.

Volume système

C'est le volume à partir duquel n'importe quel système d'exploitation Windows installé démarre — même si plus d'un est installé.

Le volume système contient des fichiers qui sont nécessaires pour démarrer Windows, tels que boot.ini et Ntldr.

Il existe toujours un volume système, tandis que chacun des systèmes d'exploitation Windows stocke habituellement ses fichiers sur son propre volume, appelé volume de démarrage.

Volume de démarrage

C'est le volume sur lequel les fichiers d'un système d'exploitation Windows particulier sont stockés.

Un volume de démarrage contient des dossiers tels que le dossier Program Files et le dossier Windows.

Remarque : Les notions de volume système et de volume de démarrage s'appliquent uniquement aux systèmes d'exploitation Windows.

4.5 Prise en charge des types de volumes dynamiques

Le tableau ci-dessous dresse la liste des systèmes d'exploitation qui prennent en charge certains types de volumes dynamiques.

	Simple	Fractionné	Agréé par bandes	En miroir
Windows XP Édition Familiale	-	-	-	-
Windows XP Professionnel	+	+	+	-
Windows XP Professionnel x64	+	+	+	-
Windows Vista Édition Familiale Basique	+	+	+	-
Windows Vista Édition Familiale Premium	+	+	+	-
Windows Vista Professionnel	+	+	+	-
Windows Vista Édition Intégrale	+	+	+	-

Windows 7 Édition Starter	+	+	+	-
Windows 7 Édition Familiale Premium	+	+	+	-
Windows 7 Professionnel	+	+	+	+
Windows 7 Édition Intégrale	+	+	+	+

4.6 Alignement du volume sur des disques possédant une taille de secteur de 4 Ko

Lorsqu'un nouveau volume est créé, son commencement est aligné avec les limites des secteurs physiques du disque.

Cela garanti que chaque unité d'allocation du système de fichiers (cluster) sur le volume débute et se termine à l'intérieur des limites physiques des secteurs du disque. Si les clusters du volume sont alignés avec les secteurs, ce volume ainsi que tous les volumes suivants sont également alignés. Si les clusters ne sont pas alignés avec les secteurs, les volumes sont non alignés. Un non alignement réduit les performances globales d'un système et la durée de vie du matériel.

Lorsqu'un non alignement se produit

Un non alignement de volume se produit lorsque vous créez un volume sur un disque dur ou un lecteur transistorisé récent possédant une taille de secteur de 4 Ko qui fonctionne sous un système d'exploitation Windows antérieur à Vista.

Quelle est la cause du non alignement

Tous les systèmes d'exploitation Windows antérieurs à Vista utilisent un facteur de 512 octets pour créer les clusters des volumes. Le début du volume est aligné sur des secteurs de 512 octets. Ces systèmes d'exploitation utilisent également le schéma d'adresse Cylindre/Tête/Secteur (Cylinder/Head/Sector - CHS). Les volumes créés par ce schéma sont alignés par les cylindres/pistes du disque.

Habituellement, une piste se compose de 63 secteurs physiques. Puisque la première piste est réservée au Secteur de démarrage principal (MBR) et autres services, le premier volume débute à partir de la deuxième piste du disque. Donc, les volumes alignés par 63 secteurs ne sont pas alignés avec les secteurs de 4 Ko : 63 secteurs multiplié par 512 octets ne correspond pas au nombre entier des secteurs de 4 Ko.

Ainsi, le premier volume créé et tous les volumes subséquents du disque dur seront non alignés.

Pourquoi le non alignement est important pour les lecteurs de disque dur

Lorsque qu'une seule unité de données est modifiée, le système d'exploitation écrase intégralement le cluster qui contenait les données modifiées. Mais si un non alignement se produit, le cluster chevauchera plus de secteurs physiques qu'il aurait occupé s'il était aligné. En conséquence, il y a plus de secteurs physiques qui doivent être écrasés et ré-écrits à toutes les fois que les données sont modifiées.

Les opérations de lecture/écriture redondantes ralentissent beaucoup la vitesse du disque ainsi que les performances globales du système.

Il en est de même pour les lecteurs transistorisés SSD qui possèdent une taille de secteur (page de mémoire) de 4 Ko ou plus. Pour les lecteurs transistorisés SSD, un non alignement décroît non seulement les performances du système, mais également la durée de vie du lecteur. Les cellules de

mémoire des lecteurs transistorisés SSD ont été conçus pour un certain nombre d'opérations de lecture/écriture. Donc, des opérations de lecture/écriture redondantes entraîne une détérioration prématurée du lecteur transistorisé SSD.

Comment éviter un non alignement d'un volume

Les systèmes d'exploitation récents, depuis Windows Vista, prennent déjà en charge la nouvelle taille de secteur. Ainsi, les volumes créés par ces systèmes d'exploitation seront correctement alignés.

Plusieurs fabricants de disques dur équipent leurs lecteurs récents avec des contrôleurs qui peuvent gérer le décalage d'un secteur (63 secteurs deviennent 64 secteurs), donc les volumes apparaissent alignés.

Comment travailler avec des disques possédant une taille de secteur de 4 Ko en utilisant Acronis Disk Director

Supposez que vous ajoutez un nouveau disque dur de taille de secteur de 4 Ko à une machine qui fonctionne uniquement sous Windows XP. Il n'y a pas encore de volumes sur ce disque. Si vous commencez à créer des volumes sur ce disque en utilisant Windows XP, vous pourriez observer un ralentissement des performances du système lorsque vous accédez au disque. Pour garantir un alignement correct du volume et un accès normal aux volumes de ce disque, exécutez ces étapes :

1. Créez un support de démarrage avec Acronis Disk Director — consultez Comment créer un support de démarrage (p. 66).
2. Exécutez Acronis Disk Director depuis un support de démarrage — consultez Exécution d'Acronis Disk Director.
3. Sélectionnez la structure de disque du **Support de démarrage du SE** — consultez Structure de disque (p. 26).
4. Créez des volumes — consultez Création d'un volume (p. 36).

Si Windows 7 ou Windows Vista est installé en plus de Windows XP, sélectionnez la disposition de disque de l'un de ces systèmes d'exploitation.

Après la création des volumes, vous pouvez exécuter d'autres opérations sur ceux-ci (y compris le changement de taille) sous n'importe quelle disposition du disque.

Comment corriger un non alignement de volume en utilisant Acronis Disk Director

Supposez que vous avez des volumes de base déjà créés sur un disque possédant une taille de secteur de 4 Ko qui utilisent Windows XP. Les volumes contiennent déjà des données. Pour aligner les volumes non alignés sur le disque en utilisant Acronis Disk Director, clonez ce disque vers un autre puis clonez-le à nouveau — consultez Clonage de disque (p. 56). Après le clonage, Acronis Disk Director déplace le démarrage du premier volume avec un décalage de 1 Mo, et tous les volumes du disque seront alignés correctement.

5 Prise en main

Après avoir lu cette section, vous saurez comment lancer et utiliser Acronis Backup & Recovery 10, quelles précautions vous devez prendre, et comment exécuter les tâches les plus communes dont vous aurez besoin.

Dans cette section

Précautions	21
Droits de l'utilisateur	21
Exécution d'Acronis Disk Director	21
Utilisation de la console d'administration	23
Comment... ..	34

5.1 Précautions

Pour éviter tout endommagement de la disposition du disque et du volume ou la perte de données, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires et suivre ces règles très simples :

1. Sauvegardez le disque dont les volumes seront créés ou gérés. Avoir vos données les plus importantes sauvegardées sur un autre disque dur ou CD vous permettra de travailler sur des volumes de disque en étant assuré que vos données sont en sécurité.

Acronis offre une solution de sauvegarde et de restauration de données très efficace et complète — Acronis True Image. Elle crée une copie de la sauvegarde de données ou de disques, et cette copie sera stockée dans un fichier d'archive compressé pouvant être restauré en cas d'incident.

2. Vérifiez les volumes (p. 50) pour vous assurer qu'ils sont complètement fonctionnels et ne contiennent pas de secteurs défectueux ou d'erreurs du système de fichiers.
3. N'exécutez pas d'opération sur un disque/volume pendant l'exécution d'autres logiciels qui ont un accès de bas niveau au disque. Acronis Backup & Recovery 10 doit obtenir un accès exclusif au disque/volume cible. Cela signifie qu'aucun autre utilitaire de gestion de disque (tel que l'utilitaire Gestionnaire de disques Windows) peut y accéder à ce moment. Si vous recevez un message indiquant que le disque/volume ne peut pas être verrouillé, fermez les applications de gestion de disque qui utilisent ce disque/volume et recommencez. Si vous ne pouvez pas déterminer quelles applications utilisent le disque/volume, fermez-les toutes.

En prenant ces précautions simples, vous vous protégerez contre toute perte de données accidentelle.

5.2 Droits de l'utilisateur

Pour pouvoir exécuter toute opération en utilisant Acronis Disk Director, vous devez être connecté comme membre du groupe **Administrateurs**.

5.3 Exécution d'Acronis Disk Director

Exécution d'Acronis Disk Director sous Windows

1. Démarrez la console d'administration en la sélectionnant dans le menu Démarrer.
2. Connectez la console d'administration à la machine sur laquelle l'agent est installé.
3. Dans l'affichage **Gestion du disque**, examinez la disposition actuelle des disques et des volumes.

4. Ajoutez une ou plusieurs opérations de gestion sur les disques et volumes à la file d'attente des opérations en attente. Ces opérations prendront effet seulement après que vous les ayez validées.
5. Dans l'affichage **Gestion du disque**, examinez comment la disposition des disques et volumes apparaîtra lorsque les opérations en attente seront complétées.
6. Validez les opérations en attente. Surveillez la progression de l'opération dans l'affichage des **Tâches**. Utilisez l'affichage **Journal** pour examiner l'historique des opérations exécutées sur la machine.

Certaines opérations, telles que la modification de la taille d'un volume que Windows utilise pour démarrer, peuvent nécessiter un redémarrage de la machine.

Exécution d'Acronis Disk Director à partir d'un support de démarrage

Acronis Disk Director possède une version démarrable qui peut être exécutée sur un système nu ou sur une machine en panne qui ne peut pas démarrer normalement, ou même sur un système non-Windows tel que Linux. Une version démarrable d'Acronis Disk Director est créée avec Acronis Bootable Media Builder (p. 65).

Pour exécuter Acronis Disk Director, démarrez la machine à partir d'un support de démarrage, puis sélectionnez **Acronis Disk Director**.

Lorsque vous travaillez sous un support de démarrage (p. 71), Acronis Disk Director peut exécuter sur tous les disques et volumes presque toutes les opérations qui peuvent être exécutées sous Windows.

Si la console et l'agent sont installés sur la même machine, le raccourci vers cette machine sera ajouté automatiquement à la barre des raccourcis en tant que **Machine locale [nom de la machine]**.

2. Volet Actions et outils

Permet un accès rapide aux opérations qui peuvent être exécutées sur le disque ou le volume sélectionné — voir Opérations sur les volumes (p. 36) et Opérations sur les disques (p. 55) et les outils Acronis — voir Outils (p. 65).

3. Zone principale

La place principale de travail où vous exécutez les opérations de gestion de disque, afficher les tâches et les journaux. Affiche les différentes vues selon les éléments sélectionnés dans l'arborescence **Navigation**.

4. Menu

Apparaît d'un bout à l'autre de la partie supérieure de la fenêtre du programme et vous permet d'exécuter toutes les opérations, disponibles sur les deux volets. Les éléments du menu changent de manière dynamique.

5.4.1 Affichage « Gestion de disque »

Acronis Disk Director est contrôlé via l'affichage **Gestion de disque** de la console. L'affichage de gestion de disque contient la barre d'outils, le tableau des disques et volumes et le panneau graphique.

Barre d'outils

La barre d'outils affiche la disposition du disque (p. 26) actuelle et vous permet d'exécuter les actions suivantes sur les opérations en attente : Valider (p. 25), Annuler et Rétablir (p. 26).

Tableau

Le tableau affiche la liste de tous les disques et leurs volumes et vous permet de sélectionner n'importe lequel d'entre eux pour exécuter des opérations (p. 24).

Vous pouvez trier les volumes par colonnes. Cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier les volumes en ordre croissant. Cliquez dessus de nouveau pour trier les volumes en ordre décroissant.

Si nécessaire, vous pouvez masquer les colonnes affichées et afficher celles qui sont masquées. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle colonne puis cliquez sur les éléments que vous voulez afficher/masquer.

Panneau graphique

Le panneau graphique au bas de l'affichage apporte des informations visuelles relatives à tous les disques et leurs volumes pour une meilleure compréhension de la configuration du volume. Le panneau graphique vous permet également de sélectionner à la fois les volumes et les disques pour exécuter des opérations.

Exécution des opérations

Dans Acronis Disk Director, toutes les opérations sur les disques et les volumes sont exécutées de la même façon.

Pour exécuter toute opération

1. Exécutez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur le disque ou le volume, puis sélectionnez l'action requise dans le menu **Gestion du disque**.
- Cliquez sur le disque ou le volume, puis sélectionnez l'action requise dans le panneau **Actions et outils**.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque ou le volume, puis sélectionnez l'action requise dans le menu contextuel.

***Remarque :** La liste des actions disponibles dans le menu **Gestion du disque**, le menu contextuel et le volet **Actions et outils** dépend du type de volume ou disque sélectionné. La même chose s'applique à l'espace non alloué.*

2. Vous serez emmené à la fenêtre spécifique de l'opération ou à la page de l'Assistant, sur laquelle vous devez spécifier les paramètres de l'opération.
3. Cliquez sur **OK**. L'opération ne sera pas effectuée immédiatement, mais sera considérée comme en attente (p. 25) et ajoutée à la liste des opérations en attente.

Vous pouvez préparer une séquence d'opérations à être exécutées sur les disques et les volumes. Toutes les opérations en attente seront exécutées uniquement après les avoir validées.

Toutefois, les résultats des opérations sur les disques et volumes sont immédiatement affichés dans la vue **Gestion du disque**. Si par exemple vous créez un volume, il sera immédiatement affiché dans l'affichage tableau en haut, ainsi que dans le panneau graphique en bas. Toute modification au volume, y compris le changement de la lettre ou du nom du volume, est affichée.

Lorsqu'une opération est en attente, elle peut être aisément annulée et rétablie — voir Annuler les opérations en attente (p. 26).

Opérations en attente

Presque toutes les opérations sont considérées en attente tant que vous ne les validez. Pendant ce temps, Acronis Backup & Recovery 10 affichera simplement la nouvelle disposition du volume résultant des opérations planifiées qui seront exécutées sur les disques et les volumes.

Cette approche vous permet de contrôler toutes les opérations planifiées, de vérifier les modifications voulues et, si nécessaire, d'annuler les opérations avant qu'elles ne soient exécutées.

Toutes les opérations en attente sont ajoutées à la liste des opérations en attente qui peut être affichée dans la fenêtre **Opérations en attente**.

Pour afficher et valider les opérations en attente

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Valider les opérations en attente**.
2. Dans la fenêtre **Opérations en attente**, regardez et examinez la liste des opérations en attente.
3. Cliquez sur **Continuer** pour exécuter les opérations. Vous ne pourrez pas annuler les opérations une fois qu'elles sont démarrées.

Pour quitter sans valider la fenêtre **Opérations en attente**, cliquez sur **Annuler**.

Si vous essayez de quitter Acronis Backup & Recovery 10 alors qu'il y a toujours des opérations en attente non validées, on vous demandera si vous souhaitez les valider. Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Annuler les opérations en attente

Toute opération en attente peut être annulée ou rétablie.

Pour annuler la dernière opération en attente dans la liste

Exécutez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Annuler** dans la barre d'outils.
- Appuyez sur les touches **Ctrl + Z**.

Annuler une opération entraîne l'annulation d'au moins une opération en attente. Cette action est disponible pendant que la liste se renseigne.

Pour rétablir la dernière opération en attente qui a été annulée

Exécutez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Rétablir** dans la barre d'outils.
- Appuyez sur les touches **Ctrl + Y**.

Disposition du disque

Sur une machine ayant deux systèmes d'exploitation ou plus, la représentation des disques et volumes dépend de quel système d'exploitation est présentement exécuté.

Un volume peut avoir différentes lettres sous différents systèmes d'exploitation Windows. Par exemple, le volume E: peut apparaître comme D: ou L: lorsque vous démarrez un autre système d'exploitation Windows installé sur la même machine. Il est également possible que ce volume ait la même lettre E: sous n'importe quel système d'exploitation Windows installé sur la machine. De plus, un disque dynamique créé dans l'un des systèmes d'exploitation Windows est considéré comme **disque étranger** pour un autre système d'exploitation Windows ou peut même ne pas être pris en charge par ce système d'exploitation.

Quand vous devez exécuter une opération de gestion de disque sur une telle machine, il est nécessaire de spécifier pour quel système d'exploitation l'opération de gestion de disque sera exécutée, c'est-à-dire la disposition du disque.

Le nom du système d'exploitation actuellement sélectionné est affiché sur la barre d'outils après « **Disposition du disque :** ». Cliquez sur le nom du système d'exploitation pour en sélectionner un autre dans la fenêtre **Sélection du système d'exploitation**.

Sous le support de démarrage, cette fenêtre apparaît immédiatement après le lancement d'Acronis Disk Director. La disposition du disque sera affichée selon le système d'exploitation que vous sélectionnez.

Informations sur les disques et les volumes

Vous pouvez surveiller l'état des disques et des volumes dans le tableau et le panneau graphique, ainsi que le type, la taille, la lettre, le schéma de partitionnement, et d'autres informations sur les disques et les volumes. L'état vous aide à estimer la condition d'un disque ou d'un volume.

États des disques

Vérifiez l'état d'un disque pour vous assurer que le disque fonctionne sans problèmes. Les états des disques sont affichés dans le panneau graphique, sous leurs capacités.

Voici une brève description des états des disques les plus communs :

- **En ligne**

Un disque de base ou dynamique est accessible et fonctionne correctement. Ceci est l'état normal du disque. Vous pouvez changer l'état d'un disque de en ligne à hors ligne — voir Changement de l'état d'un disque : En ligne à hors ligne (p. 61).

- **En ligne (Erreurs)**

Des erreurs d'E/S ont été trouvées sur un disque dynamique. Si un disque contient des erreurs, nous vous recommandons de le réparer aussitôt que possible pour éviter la perte de données.

- **Hors ligne**

Un disque dynamique est accessible en mode lecture seulement (si vous l'avez précédemment mis hors ligne), ou non accessible du tout (endommagé ou disponible par intermittence). Vous pouvez rendre complètement accessible un disque que vous avez précédemment mis hors ligne — voir Changement de l'état d'un disque : Hors ligne à en ligne (p. 62).

- **Étranger**

Cet état se produit lorsque vous déplacez un disque dynamique d'un autre ordinateur vers votre machine. Pour accéder aux données sur des disques étrangers, vous devez ajouter ces disques à la configuration système de votre machine — voir Importation des disques étrangers (p. 62), ou convertissez-les en disques de base — voir Conversion de disque : dynamique en de base (p. 60).

- **Manquant**

Un disque dynamique est endommagé, hors tension, ou déconnecté.

- **Non initialisé**

Un disque ne contient pas une signature valide. Après avoir installé un nouveau disque, vous devez l'enregistrer dans le système d'exploitation — voir Initialisation de disque (p. 55). Ce n'est qu'après cela que vous pourrez créer des volumes sur ce disque.

Pour obtenir plus d'informations à propos des états des disques, veuillez consulter l'article *Descriptions de l'état du disque* sur le site web Microsoft.

Important ! Pour des explications sur la façon de réparer des disques qui sont dans un état **En ligne (Erreurs)**, **Hors ligne**, ou **Manquant**, veuillez consulter l'article *Résolution des problèmes liés à la gestion des disques* sur le site web Microsoft.

États des volumes

Vérifiez l'état d'un volume pour vous assurer que le volume est accessible et fonctionne sans problèmes. Les états des volumes apparaissent dans le tableau et le panneau graphique.

Voici une brève description des états des volumes les plus communs :

- **Sain**

Un volume de base ou dynamique est accessible et fonctionne correctement. Ceci est l'état normal du volume.

L'état **Sain** possède souvent un nombre de sous-états qui sont affichés dans l'affichage tableau (entre parenthèses) et dans l'affichage graphique (sous la taille du volume et séparé par un point-virgule). Les sous-états **Système**, **De démarrage** et **Actifs** sont les plus courants et sont décrits dans la section Volumes actifs, système et de démarrage (p. 17).

Le volume sain dont le système de fichiers est endommagé est marqué par l'icône suivante : 

- **Échec**

Un volume dynamique (agrégé par bandes ou fractionné) ne peut pas être démarré automatiquement, ou l'un des disques sous-jacents est manquant.

■ Échec de la redondance

Les données sur un volume en miroir ne sont plus à tolérance de panne car l'un des disques dynamiques n'est pas en ligne. Vous pouvez accéder au volume jusqu'à ce le disque dynamique restant soit en ligne. Pour éviter une perte de données, nous vous recommandons de réparer le volume aussitôt que possible.

Pour obtenir plus d'informations à propos des états des disques, veuillez consulter l'article *Descriptions d'état de volume* sur le site web Microsoft.

Important ! Pour des explications la façon de réparer des volumes qui sont dans un état erroné, veuillez consulter l'article *Résolution des problèmes liés à la gestion des disques* sur le site web Microsoft.

5.4.2 Affichage des « Tâches »

L'affichage des **Tâches** vous permet de surveiller la progression de l'opération en cours et d'examiner les opérations existantes sur la machine.

Pour savoir ce qu'une opération exécute actuellement sur une machine, vérifiez l'état d'exécution de la tâche (p. 29). L'état (p. 30) d'une tâche vous aide à estimer si l'opération a été accomplie avec succès.

Pour en savoir plus sur les états et les statuts de la tâche, consultez les sections États de la tâche (p. 29) et Statuts de la tâche (p. 30).

Façons de travailler avec des tâches

- Utilisez les fonctionnalités de filtrage et de tri pour afficher les tâches souhaitées dans le tableau.
- Sélectionnez une tâche pour entreprendre une action sur celle-ci.

Actions sur des tâches

Vous trouverez ci-dessous des consignes pour exécuter des opérations avec des tâches.

Pour	Action
Afficher un journal de tâche	Cliquez sur  Afficher le journal . L'affichage du Journal montrera la liste des entrées du journal liées à la tâche sélectionnée.
Afficher les détails d'une tâche	Cliquez sur  Afficher les détails . Dans la fenêtre Détails des tâches, examinez toutes les informations liées à la tâche sélectionnée.
Arrêter une tâche	Cliquez sur  Arrêter . Arrêter la tâche abandonne l'opération en cours d'exécution. La tâche entre d'abord dans l'état « Arrêt », puis devient « Inactive ». Attention : Arrêter l'opération de partitionnement peut facilement transgresser l'intégrité des informations d'un disque en rendant ses données inaccessibles. Également, l'efficacité opérationnelle de votre machine peut être sévèrement impactée (le système d'exploitation ne pourra plus se charger et les applications cesseront de fonctionner).
Supprimer une tâche	Cliquez sur  Supprimer .

Actualiser le tableau des tâches

Cliquez sur  **Actualiser**.

La console d'administration mettra à jour la liste des tâches présentes sur la machine avec les informations les plus récentes. Les données peuvent ne pas être récupérées immédiatement à partir de la machine gérée à cause du temps d'attente. L'actualisation manuelle garantit que les données les plus récentes sont affichées.

Filtrage et tri des tâches

Utilisez les fonctionnalités de filtrage et de tri pour afficher les tâches souhaitées dans le tableau.

Vous trouverez ci-dessous des consignes pour filtrer et trier des tâches.

Pour	Action
Trier les tâches par colonne	Cliquez sur l'en-tête de colonne pour trier les tâches dans l'ordre croissant. Cliquez encore une fois pour trier les tâches dans l'ordre décroissant.
Filtrer les tâches par nom ou par propriétaire.	Entrez le nom de la tâche (nom du propriétaire) dans le champ situé en dessous de l'en-tête de colonne correspondant. Vous verrez alors la liste des tâches, dont les noms (noms des propriétaires ou noms des plans de sauvegarde) coïncident entièrement ou partiellement avec la valeur saisie.
Filtrer les tâches par état d'exécution, statut et dernier résultat.	Dans un champ sous l'en-tête correspondant, sélectionnez la valeur requise à partir de la liste.

Tableau de la configuration des tâches

Si nécessaire, vous pouvez masquer les colonnes affichées et afficher celles qui sont masquées.

pour afficher ou masquer les colonnes

1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'en-tête de n'importe quelle colonne pour ouvrir le menu contextuel. Les éléments du menu qui ne sont pas cochés correspondent aux en-têtes de colonnes présentées dans le tableau.
2. Cliquez sur les éléments que vous voulez voir affichés/masqués.

États des tâches

Une tâche peut être dans l'un des états suivants : **Inactive**, **En cours d'exécution**, **Intervention requise**, **En cours d'arrêt**.

Inactive. L'état initial d'une tâche

En cours d'exécution. Dès que l'opération est confirmée la tâche entre dans l'état **En cours d'exécution**.

Intervention requise. Toute tâche en cours d'exécution peut passer en état **Intervention requise** par elle-même lorsqu'une intervention humaine est requise telle que changer de support ou ignorer une erreur. L'état suivant peut être **En cours d'arrêt** (si l'utilisateur choisit d'arrêter la tâche) ou **En cours d'exécution** (si Ignorer/Réessayer ou une autre action est sélectionnée, telle que le Redémarrage, pouvant faire passer la tâche dans l'état **En cours d'exécution**.)

En cours d'arrêt. L'utilisateur peut arrêter une tâche en cours d'exécution ou une tâche ayant besoin d'une intervention. La tâche passe en état **En cours d'arrêt** et ensuite en état **Inactive**.

États des tâches

Une tâche peut avoir l'un des statuts suivants : **Erreur** ; **Avertissement** ; **OK**.

Un statut de tâche est dérivé du résultat de la dernière exécution de la tâche.

État	Comment est-il déterminé	Comment gérer
Erreur	Le dernier résultat est « Échec »	Identifier la tâche échoué -> Vérifier le journal de la tâche pour déterminer la cause de l'échec puis supprimer la cause -> [facultatif] Créer une autre opération de gestion de disque.
Avertissement	Le dernier résultat est « Succès avec avertissement »	Affichez le journal pour lire les avertissements -> [facultatif] Exécutez les actions pour empêcher de futurs avertissements ou échecs.
OK	Le dernier résultat est « Succès », « - », ou « Arrêtée »	Aucune action n'est nécessaire. L'état « - » signifie que la tâche n'a jamais été démarrée ou qu'elle a été démarrée mais qu'elle n'est pas encore terminée, donc son résultat n'est pas disponible.

5.4.3 Affichage du « Journal »

Le journal enregistre l'historique des opérations exécutées par Acronis Disk Director sur la machine. Par exemple, lorsque vous créez un nouveau volume, l'entrée correspondante est ajoutée au journal. Avec le journal, vous pouvez vérifier les informations sur les opérations sur les disques et les volumes, incluant les causes d'échec. Physiquement, un journal est une collection de fichiers XML stockés sur la machine.

Les opérations exécutées sous le support de démarrage sont également journalisées, mais la durée de vie du journal est limitée à la session courante. Un redémarrage supprime le journal, mais vous pouvez l'enregistrer dans un fichier tant que la machine est démarrée avec le support.

Façon de travailler avec le journal

- Utilisez les filtres pour afficher les entrées de journal souhaitées. Vous pouvez également masquer les colonnes non nécessaires et afficher celles qui sont masquées. Voir la section Filtrage et tri des entrées de journal (p. 31) pour plus de détails.
- Dans le tableau du journal, sélectionnez l'entrée (ou les entrées) de journal pour exécuter une action — voir Actions sur les entrées de journal (p. 30).
- Utilisez le panneau **Informations** pour passer en revue les informations détaillées sur l'entrée de journal sélectionnée. Le panneau est réduit par défaut. Pour développer le panneau, cliquez sur le chevron . Le contenu du panneau sera également dupliqué dans la fenêtre **Détails des entrées du journal**.

Actions sur les entrées de journal

Vous trouverez ci-dessous des recommandations pour vous aider à exécuter des actions sur des entrées de journal.

Toutes les opérations décrites ci-dessous sont exécutées en cliquant sur les éléments correspondants sur la **barre d'outils** du journal.

Pour	Action
Sélectionner une seule entrée de journal	Cliquez dessus.

Sélectionner plusieurs entrées de journal	▪ <i>non-contiguës</i> : Maintenez la touche Ctrl enfoncée puis cliquez sur les entrées de journal individuelles. ▪ <i>contiguës</i> : Sélectionnez une seule entrée de journal, puis maintenez la touche Shift enfoncée et cliquez sur une autre entrée. Toutes les entrées situées entre la première et la dernière sélection seront également sélectionnées.
Afficher les détails d'une entrée de journal	1. Sélectionnez une entrée de journal. 2. Exécutez l'une des actions suivantes ▪ Cliquez sur  Afficher les détails. Les détails de l'entrée de journal seront affichés dans une fenêtre séparée. ▪ Étendez le volet d'informations en cliquant sur le chevron .
Enregistrer les entrées de journal sélectionnées dans un fichier	1. Sélectionnez une ou plusieurs entrées de journal. 2. Cliquez sur  Enregistrer la sélection dans un fichier. 3. Dans la fenêtre ouverte, indiquez un chemin d'accès et un nom pour le fichier.
Enregistrer toutes les entrées de journal dans un fichier	1. Assurez-vous que les filtres (p. 31) ne sont pas configurés. 2. Cliquez sur  Tout enregistrer dans un fichier. 3. Dans la fenêtre ouverte, indiquez un chemin d'accès et un nom pour le fichier.
Enregistrer toutes les entrées de journal filtrées dans un fichier	1. Configurez les filtres (p. 31) pour obtenir une liste des entrées de journal qui correspondent aux critères de filtrage. 2. Cliquez sur  Tout enregistrer dans un fichier. 3. Dans la fenêtre ouverte, indiquez un chemin d'accès et un nom pour le fichier. En conséquence, les entrées de journal contenues dans cette liste seront enregistrées.
Supprimer toutes les entrées de journal	Cliquez sur  Effacer le journal. Toutes les entrées de journal seront supprimées du journal, et une nouvelle entrée de journal sera créée. Elle contiendra les informations sur l'utilisateur qui a supprimé les entrées et quand.

Filtrage et tri des entrées de journal

Vous trouverez ci-dessous les recommandations pour vous aider à filtrer et classer les entrées de journal.

Pour	Action
Afficher les entrées de journal pour une période de temps donnée	1. Dans le champ Du, sélectionnez la date à partir de laquelle vous voulez afficher les entrées de journal. 2. Dans le champ Au, sélectionnez la date jusqu'à laquelle vous voulez afficher les entrées de journal.
Filtrer les entrées de journal par propriétaire et code	Saisissez la valeur requise (nom du propriétaire et numéro de code) dans le champ sous l'en-tête de colonne respective. Vous aurez comme résultat la liste des entrées de journal qui correspondent en tout ou en partie à la valeur saisie.
Filtrer les entrées de journal par type	Activez ou désactivez dans la barre d'outils les boutons suivants :  pour filtrer les messages d'erreur.  pour filtrer les messages d'avertissement.



pour filtrer les messages d'informations.

Trier les entrées de journal par date et heure, type ou message

Cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier les entrées de journal en ordre croissant. Cliquez dessus de nouveau pour trier les entrées de journal en ordre décroissant.

Configuration du tableau du journal

Par défaut, le tableau affiche trois colonnes et les autres sont cachées. Si nécessaire, vous pouvez masquer les colonnes affichées et afficher celles qui sont masquées.

pour afficher ou masquer les colonnes

1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'en-tête de n'importe quelle colonne pour ouvrir le menu contextuel. Les éléments du menu qui ne sont pas cochés correspondent aux en-têtes de colonnes présentées dans le tableau.
2. Cliquez sur les éléments que vous voulez voir affichés/masqués.

5.4.4 Options de la console

Les options de la console définissent la manière dont les informations sont représentées dans l'interface utilisateur graphique d'Acronis Disk Director.

Pour accéder aux options de la console, sélectionnez **Options > Console** à partir du menu du haut.

Messages contextuels

Les versions de la console d'administration et des agents sont différentes.

Cette option est effective uniquement lorsque la console est connectée à une machine gérée.

L'option définit s'il faut afficher un message contextuel lorsqu'une version plus récente (ou plus ancienne) de la console est connectée à l'agent d'une version plus ancienne (ou plus récente). La version plus ancienne du composant ne contient pas la fonctionnalité nouvelle ou mise à jour qui est prise en charge par la version plus récente. Effectuez la mise à jour des composants afin de pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités du produit.

Le pré-réglage est le suivant : **Activé**.

Pour sélectionner, activez ou désactivez la case **Avertir lorsque les versions de la console d'administration et des agents sont différentes**.

À propos des résultats d'exécution de tâches

Cette option est effective uniquement lorsque la console est connectée à une machine gérée.

L'option définit s'il faut afficher les messages contextuels relatifs aux résultats d'exécution de tâches : opération terminée avec succès, échec ou succès avec des avertissements. Lorsque l'affichage de messages contextuels est désactivé, vous pouvez consulter les états et les résultats d'exécution des tâches dans l'**Affichage** des tâches.

Le pré-réglage est le suivant : **Activé** pour tous les résultats.

Pour réaliser un paramétrage pour chaque résultat (opération terminée avec succès, échec ou succès avec des avertissements), cochez ou décochez la case correspondante.

Polices

Cette option est effective uniquement lorsque la console est connectée à une machine gérée.

L'option définit les polices à utiliser dans l'interface utilisateur graphique d'Acronis Disk Director. Le paramètre **Menu** a une incidence sur les menus déroulants et contextuels. Le paramètre **Application** a une incidence sur les autres éléments de l'interface utilisateur graphique.

Le pré-réglage est le suivant : Police **Système par défaut** à la fois pour les menus et les éléments d'interface d'application.

Pour faire une sélection, choisissez la police à partir de la liste déroulante correspondante puis définissez les propriétés de la police. Vous pouvez pré-visualiser l'apparence de la police en cliquant sur le bouton de droite.

5.4.5 Options de la machine

Les options de la machine définissent le comportement général de tous les agents Acronis Disk Director exécutés sur la machine gérée, et donc les options sont considérées comme étant spécifiques à la machine.

Pour accéder aux options de la machine, connectez la console à la machine gérée puis sélectionnez **Options > Options de la machine** à partir du menu du haut.

Journal des événements Windows

Cette option n'est pas disponible en cas de fonctionnement avec le support de démarrage.

Cette option définit si l'agent (les agents) exécuté(s) sur la machine gérée doivent consigner des événements dans l'Observateur d'événements de Windows (pour voir ce journal, exécutez **eventvwr.exe** ou sélectionnez **Panneau de configuration > Outils administratifs > Affichage des Événements**). Vous pouvez filtrer les événements à journaliser.

Le pré-réglage est le suivant : **Désactivé**.

Pour activer cette option, cochez la case **Journal des événements**.

Utilisez la case **Types des événements du journal** pour filtrer les événements à ajouter dans le Journal des événements d'Application de Windows :

- **Tous les événements** – tous les événements (informations, avertissements et erreurs)
- **Erreurs et avertissements**
- **Erreurs seulement.**

Pour désactiver cette option, décochez la case **Journal des événements**.

Règles de nettoyage du journal

Cette option spécifie comment nettoyer le journal de l'agent Acronis Disk Director.

Cette option définit la taille maximale du dossier du journal de l'agent (dans Windows XP/2003 Server, %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Acronis\BackupAndRecovery\MMS\LogEvents).

Le pré-réglage est le suivant : **Taille maximale du journal : 1 Go. Lors du nettoyage, conserver 95 % de la taille maximale du journal.**

Lorsque cette option est activée, le programme compare la taille réelle du journal à la taille maximale toutes les 100 entrées. Dès que la taille maximale du journal est dépassée, le programme supprime

les entrées de journal les plus anciennes. Vous pouvez sélectionner le nombre d'entrées du journal à conserver. Le paramètre défini sur 95 % (par défaut) conservera la plupart des entrées du journal. Lorsque le paramètre est défini au minimum (1 %), la plupart des entrées du journal sont effacées.

5.4.6 Collecte des informations système

L'outil de collecte des informations système rassemble des informations système à propos de la machine et les enregistre dans un fichier. Vous pouvez fournir ce fichier lorsque vous contactez le support technique Acronis.

Pour collecter les informations système

1. Sélectionner **Aide -> À propos de -> Collecte des informations système** dans le menu supérieur.
2. Spécifiez l'emplacement pour enregistrer le fichier contenant les informations système.

5.5 Comment...

Comment créer un volume fractionné sur plusieurs disques ?

Créez un volume dynamique (fractionné ou agrégé par bandes) en utilisant l'Assistant Créer un volume (p. 36).

Comment augmenter la taille d'un volume en utilisant l'espace non alloué des autres volumes ?

Redimensionnez (p. 38) le volume.

Comment fusionner deux volumes sans perdre vos données ?

Utilisez l'opération Fusionnement (p. 41).

Comment instaurer la tolérance de panne au volume existant ?

Ajoutez un disque miroir (p. 48) à ce volume.

Comment restaurer un volume de base qui contient des données importantes et qui a été accidentellement supprimé ?

Utilisez l'outil Recovery Expert (p. 72).

Comment remplacer un disque dur sans réinstaller le système d'exploitation et les applications ?

Utilisez l'opération Clonage (p. 56).

Comment déplacer des disques dynamiques d'un système à l'autre ?

Utilisez l'opération Importation des disques étrangers (p. 62).

Comment avoir un accès rapide aux données stockées sur un volume Linux sous Windows ?

Utilisez l'opération Parcourir les fichiers sur un volume (p. 50).

Comment placer des fichiers d'un volume Linux dans un dossier situé sur un volume Windows ?

Utilisez l'opération Fusion de volumes (p. 41), en sélectionnant le volume Windows comme volume principal.

Comment effacer toutes les informations sur le volume ?

Utilisez l'opération Formatage de volume (p. 42).

Comment accroître les performances du système ?

Utilisez l'opération Défragmentation de volume (p. 51).

Comment vérifier l'intégrité logique d'un système de fichiers sur un volume et réparer toute erreur trouvée ?

Utilisez l'opération Vérification des erreurs sur un volume (p. 50).

Comment explorer les données stockées sur un volume avant d'exécuter toute opération ?

Utilisez l'opération Parcourir les fichiers sur un volume (p. 50).

Comment masquer le volume afin de protéger ses informations d'un accès non autorisé ou occasionnel ?

Utilisez l'opération Masquer le volume (p. 52).

Comment travailler avec des disques durs qui utilisent une taille de secteur de 4 Ko ?

Suivez les directives décrites dans la section Travailler avec des disques possédant une taille de secteur de 4 Ko (p. 19).

Comment sauvegarder, copier et restaurer le MBR ?

Lisez la section Exemples d'utilisation (p. 77) d'Acronis Disk Editor.

Comment modifier la taille de cluster d'un volume ?

Utilisez l'opération Modifier la taille de cluster (p. 51).

Comment nettoyer le disque ?

Utilisez l'opération Nettoyer le disque (p. 63).

6 Opérations sur les volumes

Cette section décrit toutes les opérations que vous pouvez exécuter sur les volumes avec Acronis Backup & Recovery 10.

Acronis Backup & Recovery 10 doit obtenir un accès exclusif au disque/volume cible. Cela signifie qu'aucun autre utilitaire de gestion de disque (tel que l'utilitaire Gestionnaire de disques Windows) ne peut y accéder à ce moment. Si vous recevez un message indiquant que le disque/volume ne peut pas être verrouillé, fermez les applications de gestion de disque qui utilisent ce disque/volume et recommencez. Si vous ne pouvez pas déterminer quelles applications utilisent le disque/volume, fermez-les toutes.

Dans cette section

Création d'un volume.....	36
Redimensionnement d'un volume.....	38
Copie d'un volume	39
Déplacement d'un volume	40
Fusion de volumes de base	41
Formatage du volume	42
Suppression d'un volume.....	43
Fractionnement d'un volume.....	44
Modification du nom de volume.....	44
Modification de la lettre de lecteur	45
Conversion d'un volume principal en volume logique.....	46
Conversion d'un volume logique en volume principal.....	46
Modification du type de partition.....	47
Définition d'un volume comme actif	47
Ajout d'un miroir.....	48
Supprimer un miroir.....	49
Annulation d'un volume en miroir	49
Parcourir le contenu d'un volume	50
Vérification des erreurs sur un volume.....	50
Défragmentation d'un volume.....	51
Modification de la taille d'un cluster	51
Masquer un volume	52
Démasquer un volume.....	52
Modification d'un système de fichiers.....	53
Spécification de la densité des i-nodes.....	54

6.1 Création d'un volume

Il se peut que vous ayez besoin d'un nouveau volume pour :

- Stocker des données — par exemple, une collection musicale, des albums photos ou des fichiers vidéo ;
- Stocker des sauvegardes (images) d'autres volumes ou disques (particulièrement des volumes de démarrage) pour pouvoir restaurer le système en case de sinistre ;
- installer un nouveau système d'exploitation (ou fichier d'échange).

Pour créer un nouveau volume :

1. Exécutez **Créez l'Assistant de volume** en cliquant sur le bouton droit de la souris sur tout espace non alloué, puis cliquez sur **Créer le volume**.
2. Sélectionnez le type du nouveau volume. Chaque type de volume inclut une brève description vous permettant de mieux comprendre les avantages et les limites de chaque type possible de volume. Pour en savoir plus à propos des types de volumes — voir Types de volumes de base (p. 16) et Types de volumes dynamiques (p. 16).

La liste des types de volumes contient uniquement les types qui sont pris en charge (p. 18) par le système d'exploitation actuel.

3. Selon le type du nouveau volume, spécifiez un ou plusieurs disques sur lequel/lesquels vous voulez créer le nouveau volume :
 - Si le nouveau volume est de base, sélectionnez un disque de base et spécifiez une région d'espace non alloué sur ce disque.

Remarque : Vous ne pouvez pas créer un volume de base sur un disque qui possède déjà quatre volumes principaux; vous devez d'abord convertir l'un de ces volumes en volume logique — voir Conversion d'un volume principal en volume logique (p. 46). Cette restriction ne s'applique pas aux disques GPT.

- Si le nouveau volume est simple ou fractionné, sélectionnez un disque ou plus.
- Si le volume est agrégé par bandes, sélectionnez deux disques ou plus.
- Si le nouveau volume est en miroir, sélectionnez deux disques.

Note for striped and mirrored volumes: Because these volumes occupy space on their disks in equal parts, the maximum size of such volume will depend on the selected disk with the least amount of unallocated space.

Lors de la création d'un volume dynamique et de la sélection d'un ou de plusieurs disques de base comme sa destination, les disques sélectionnés seront automatiquement convertis en disques dynamiques.

4. Spécifiez la taille du nouveau volume. La taille de volume est définie à maximale par défaut. Pour spécifier une taille différente, faites glisser le curseur ou entrez la valeur requise dans le champ **Taille du volume**.

Si le disque possède toujours de l'espace non alloué après avoir défini la taille du volume, vous pouvez définir la quantité d'espace non alloué avant et après le volume de base. Pour ce faire, faites glisser le volume dans l'espace non alloué ou entrez la quantité d'espace requis avant et après le volume dans les champs respectifs.

Dans le diagramme de disposition du volume situé au bas de la fenêtre, vous pouvez spécifier l'espace qu'occupera le volume sur chacun des disques sélectionnés en entrant les quantités ou en faisant glisser les curseurs.

5. Spécifiez les options suivantes pour le nouveau volume :
 - **Système de fichiers** (par défaut, **NTFS**). Certains des systèmes de fichiers pris en charge (p. 10) seront désactivés selon le type ou la taille de volume choisi — par exemple, FAT32 sera désactivé si la taille de volume est définie à plus de 2 To.
 - **Taille de cluster**. Sélectionnez la taille de cluster — la plus petite quantité d'espace disque qui sera allouée pour stocker un fichier. Nous recommandons de laisser la taille par défaut, laquelle est marquée par **(Défaut)** dans la liste. La taille de cluster par défaut dépend de la taille du volume et du type du système de fichiers — par exemple, la taille de cluster par défaut pour des volumes NTFS de taille jusqu'à 2 To est de 4 Ko.

- **Nom de volume** (par défaut, AUCUN). Un nom court que vous assignez à un volume afin de mieux le différencier des autres volumes. La longueur maximale d'un nom de volume dépend du système de fichiers du volume — voir Changement du nom de volume (p. 44).
- **Lettre** (par défaut, les trois premières lettres de l'alphabet). Assignez une lettre de lecteur au volume pour pouvoir y localiser des fichiers et des dossiers.

Si le nouveau volume est de base, spécifiez s'il sera :

- **Principal**. Si vous planifiez installer un système d'exploitation sur le volume, définissez-le comme **Principal**. Si vous devez démarrer la machine à partir de ce volume principal, marquez-le comme **Actif**.
- **Logique**. Si le volume est destiné au stockage de données, définissez-le comme **Logique**.

6. Cliquez sur **Terminer** pour ajouter la création de volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.2 Redimensionnement d'un volume

Cette opération agrandit un volume — qu'il soit de base ou dynamique — en prenant de l'espace non alloué à partir d'un ou plusieurs disques ; ou en réduisant un volume de sorte qu'une partie de son espace libre devienne de l'espace non alloué.

Agrandissement d'un volume de base Un volume de base occupe une région unique sur un disque de base unique. Lorsque vous agrandissez un volume de base, vous pouvez choisir de **laisser le disque comme disque de base** et utiliser seulement l'espace non alloué qui est **adjacent au volume**. Vous pouvez également choisir de **convertir le disque en disque dynamique** et d'utiliser l'espace non alloué de **tous les disques dynamiques** sur votre machine. Dans le deuxième cas, le volume deviendra un volume simple ou fractionné.

Redimensionnement d'un volume à partir duquel la machine ou un système d'exploitation démarre. Vous pouvez redimensionner le volume système, un volume de démarrage ou le volume actif seulement lorsqu'il est un volume de base.

Pour redimensionner un volume

1. Sélectionnez le volume que vous voulez redimensionner, puis cliquez sur **Redimensionner le volume**.
2. Spécifiez la nouvelle taille du volume en la saisissant ou en faisant glisser le curseur.
3. Lors du redimensionnement d'un volume de base :
 - Pour utiliser seulement l'espace non alloué qui est adjacent au volume, cliquez sur **Laisser le volume comme volume de base**. Le volume demeurera un volume de base.
 - Pour utiliser l'espace non alloué à partir de tous les disques dynamiques sur la machine, cliquez sur **Convertir le volume en volume simple/fractionné**. Le volume sera converti en volume simple ou fractionné, et le disque correspondant deviendra dynamique.

***Remarque :** Cette option n'est pas disponible si le volume est le volume système, un volume de démarrage ou le volume actif.*

So vous choisissez l'option **Laisser le volume comme volume de base**, les options suivantes sont disponibles :

- **Ajouter tout l'espace disque non alloué au volume**

Avec cette option, tout l'espace non alloué sur le disque deviendra adjacent au volume que vous redimensionnez. Cela peut impliquer le déplacement d'autres volumes sur le même disque.

En conséquence vous pourrez agrandir le volume en utilisant tout l'espace non alloué, incluant l'espace non alloué qui n'est actuellement pas adjacent au volume, tout en conservant le disque comme disque de base.

Lorsque cette case est activée, l'option suivante est disponible :

- **Prendre de l'espace libre des autres volumes**

Avec cette option, d'autres volumes sur le disque seront réduits de façon à ce qu'un pourcentage spécifié de l'espace disque libre correspondant demeure libre sur chacun de ces volumes.

En conséquence vous obtiendrez de l'espace non alloué additionnel, lequel sera adjacent au volume que vous redimensionnez.

Par défaut, cette option ne s'applique pas aux volumes de démarrage sur le disque. Pour inclure ces volumes, activez la case **Utiliser de l'espace libre sur les volumes de démarrage**.

4. Examinez comment le volume redimensionné sera positionné sur le ou les disques, en utilisant la zone d'aperçu au bas de la fenêtre.
5. Cliquez sur **OK** pour ajouter le redimensionnement de volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.3 Copie d'un volume

Cette opération copie un volume en créant un nouveau volume et en y copiant le contenu du volume original.

Contrairement à la copie de tous les fichiers à partir du volume, la copie du volume lui-même garantit que le contenu entier du nouveau volume est le même.

Le volume original et le nouveau volume peuvent avoir des types et des tailles différentes. Par exemple, vous pouvez copier un volume agrégé par bandes comme un volume simple plus volumineux.

Important : Lorsque vous copiez le volume système, le volume actif ou un volume de démarrage, vous pouvez ne pas pouvoir démarrer la machine à partir du nouveau volume. La fonctionnalité de démarrage sera conservée lorsque vous déplacez un tel volume (p. 40) ou clonez le disque (p. 56) qui le contient.

Pour copier un volume

1. Sélectionnez le volume que vous voulez copier, puis cliquez sur **Copier le volume**.
2. Sélectionnez le type qu'aura le nouveau volume. Le type par défaut est celui du volume original.
3. Selon le type du nouveau volume, spécifiez un ou plusieurs disques sur lequel/lesquels vous voulez créer le nouveau volume :
 - Si le nouveau volume est de base, sélectionnez un disque de base et spécifiez une région d'espace non alloué sur ce disque.
 - Si le nouveau volume est simple ou fractionné, sélectionnez un disque ou plus.

- Si le volume est agrégé par bandes, sélectionnez deux disques ou plus.
- Si le nouveau volume est en miroir, sélectionnez deux disques.

Remarque pour les volumes agrégés par bandes et en miroir : Puisque l'espace occupé par ces volumes sur leurs disques est de la même taille, la taille maximale d'un tel volume dépendra du disque sélectionné ayant le moins d'espace non alloué.

4. Spécifiez la taille du nouveau volume. Cette taille ne peut pas être plus petite que la taille des données sur le volume original. Pour un volume de base, vous pouvez augmenter sa taille uniquement en utilisant l'espace non alloué adjacent.

Dans le diagramme de disposition du volume situé au bas de la fenêtre, vous pouvez spécifier l'espace qu'occupera le volume sur chacun des disques sélectionnés en saisissant les tailles ou en faisant glisser les curseurs.

5. Cliquez sur **Terminer** pour ajouter la copie de volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.4 Déplacement d'un volume

Cette opération déplace un volume en créant un nouveau volume, puis en y copiant le contenu du volume original, et en supprimant le volume original.

Contrairement au déplacement de tous les fichiers à partir du volume, le déplacement d'un volume garantit que le contenu entier du nouveau volume est le même. Ceci est important si vous déplacez un volume à partir duquel Windows démarre.

Le volume original et le nouveau volume peuvent avoir des types différents. Par exemple, vous pouvez déplacer un volume agrégé par bandes comme un volume simple plus volumineux.

Conseil : Si vous voulez déplacer un volume de base sur le même disque, vous pouvez utiliser l'opération *Redimensionnement d'un volume* (p. 38) plutôt que cette opération. C'est-à-dire, vous pouvez laisser la taille du volume inchangée, mais plutôt modifier la quantité d'espace non alloué avant et après le volume.

Pour les détails à propos du déplacement d'un volume à partir duquel la machine ou un système d'exploitation Windows démarre, voir « Déplacement des volumes système, de démarrage et actifs » plus loin dans cette section.

Attention : Évitez de déplacer un volume à partir duquel un système d'exploitation autre que Windows démarre, tel que Linux. Sinon, ce système d'exploitation pourrait ne plus être démarrable.

Pour déplacer un volume

1. Sélectionnez le volume que vous voulez déplacer, puis cliquez sur **Déplacer le volume**.
2. Sélectionnez le type qu'aura le nouveau volume. Le type par défaut est celui du volume original.
3. Selon le type du nouveau volume, spécifiez un ou plusieurs disques sur lequel/lesquels vous voulez créer le nouveau volume :
 - Si le nouveau volume est de base, sélectionnez un disque de base et spécifiez une région d'espace non alloué sur ce disque.
 - Si le nouveau volume est simple ou fractionné, sélectionnez un disque ou plus.

- Si le volume est agrégé par bandes, sélectionnez deux disques ou plus.
- Si le nouveau volume est en miroir, sélectionnez deux disques.

Remarque pour les volumes agrégés par bandes et en miroir : Puisque l'espace occupé par ces volumes sur leurs disques est de la même taille, la taille maximale d'un tel volume dépendra du disque sélectionné ayant le moins d'espace non alloué.

4. Spécifiez la taille du nouveau volume. Cette taille ne peut pas être plus petite que la taille des données sur le volume original. Pour un volume de base, vous pouvez augmenter sa taille uniquement en utilisant l'espace non alloué adjacent.
5. Dans le diagramme de disposition du volume situé au bas de la fenêtre, vous pouvez spécifier l'espace qu'occupera le volume sur chacun des disques sélectionnés en saisissant les tailles ou en faisant glisser les curseurs.
6. Cliquez sur **Terminer** pour ajouter le déplacement de volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Déplacement des volumes système, de démarrage et actifs

Important : Ne déplacez aucun de ces volumes à moins que ce soit absolument nécessaire. Si vous devez transférer votre système vers un nouveau disque dur, considérez le clonage de disque — voir *Clonage de disque de base* (p. 56).

La machine ou son système d'exploitation ne resteront pas toujours démarrable après avoir déplacé un tel volume. Pour conserver la fonctionnalité de démarrage, suivez ces directives :

- S'il s'agit d'un volume système ou actif (c'est-à-dire, le volume à partir duquel la machine démarre), vous devez le déplacer seulement s'il est situé sur un disque de base ; déplacez-le seulement sur ce disque de base.
- S'il s'agit d'un volume de démarrage (c'est-à-dire, le volume à partir duquel un des systèmes d'exploitation Windows installé démarre), vous devez le déplacer seulement lorsqu'il est situé sur un disque de base ; déplacez-le sur le même disque de base ou un autre.

Un redémarrage est nécessaire lorsque vous déplacez le volume de démarrage du système d'exploitation Windows en cours d'exécution, le volume système ou le volume actif.

6.5 Fusion de volumes de base

Cette opération vous permet de fusionner deux volumes de base adjacents même si leurs systèmes de fichiers sont différents. Toutes les données demeureront intactes et résideront sur le volume résultant. Le volume résultant aura le même nom, lettre et système de fichiers que le volume **principal** — c'est-à-dire le volume vers lequel les données de l'autre volume seront ajoutées.

Exigences d'espace libre. La quantité d'espace libre sur le volume principal et l'autre volume combinés doit être au moins 5 pourcent de la taille des données sur l'autre volume. Par exemple, si les fichiers et les dossiers sur l'autre volume occupent 100 Go, vous avez besoin d'un espace libre combiné de 5 Go, par exemple 2 Go sur un volume et 3 Go sur un autre.

Attention : Les volumes qui contiennent des fichiers chiffrés ne peuvent pas être fusionnés.

Pour fusionner des volumes de base

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume que vous devez fusionner, puis cliquez sur **Fusionner le volume**.
2. Sélectionnez l'autre volume que vous devez fusionner.
Dans **Volumes principaux**, spécifiez lequel des volumes sélectionnés sera considéré comme **principal**. Les données de l'autre volume seront ajoutées vers un dossier séparé sur le volume principal. Ce dossier sera nommé selon le nom du volume ainsi que la lettre du volume (si présente). Par exemple : **Volume fusionné « Système » (C)**
3. Cliquez sur **OK** pour ajouter la fusion des volumes aux opérations en attente.
Au bas de la fenêtre, vous pouvez voir une estimation de la présentation du volume résultant après la fusion.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Fusionner un volume NTFS à un volume dont le système de fichiers ne prend pas en charge les options de sécurité (un volume FAT32 par exemple), résultera en une perte des paramètres de sécurité (données sur la propriété du volume et droits d'accès). Avec l'action inverse (fusionner un volume non sécurisé à un volume sécurisé), les paramètres de sécurité du volume principal seront assignés au volume résultant.

6.6 Formatage du volume

L'opération de formatage prépare un volume pour le stockage des fichiers et dossiers en y créant un système de fichiers.

Attention : *Le formatage détruit toutes les données qui sont actuellement stockées sur le volume.*

Vous pourriez vouloir formater un volume dans l'un des cas suivants :

- Lorsque vous créez le volume. Dans ce cas, la fenêtre de formatage est incluse dans l'**Assistant Créer un volume**.
- Lorsque vous voulez détruire rapidement les données du volume — comme meilleure pratique de sécurité, par exemple.
- Lorsque vous voulez changer le système de fichiers du volume pour stocker les fichiers de façon plus efficace.

Pour formater un volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume que vous voulez formater, puis cliquez sur **Formater**.
2. Dans **Système de fichiers**, sélectionnez le système de fichiers que vous voulez créer sur le volume. Le système de fichiers NTFS est recommandé pour la plupart des systèmes d'exploitation Windows.

Remarque : *Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 peuvent être créés sur des volumes de tailles maximales de 2 Go et de 2 To respectivement.*

Pour la liste des systèmes de fichiers pris en charge, voir **Systèmes de fichiers pris en charge** (p. 10).

3. Dans **Taille de cluster**, spécifiez la taille de cluster — aussi connue sous le nom de taille d'unité d'allocation — pour le système de fichiers.

Nous recommandons de laisser la taille par défaut, laquelle est marquée par **(Défaut)** dans la liste.

Pour plus d'informations sur le choix de la taille de cluster, voir « Autres informations sur les tailles de cluster » plus loin dans cette section.

4. Facultativement, dans **Nom de volume**, saisissez le nom de volume que vous voulez assigner au volume pour mieux le différencier des autres volumes.

Le nombre maximum de caractères dans le nom d'un volume dépend du système de fichiers que vous avez sélectionné — voir *Changer un nom de volume* (p. 44).

5. Cliquez sur **OK** pour ajouter le formatage du volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Plus d'informations sur les tailles de cluster

Utiliser la taille de cluster par défaut est habituellement la meilleure option.

Des tailles de cluster plus petites permettent un stockage plus efficace si le volume contiendra un très grand nombre de fichiers de petite taille.

Des tailles de cluster plus grandes permettent au volume d'avoir une taille supérieure aux limites normales. Par exemple, vous pouvez créer un volume de 4 Go avec le système de fichiers FAT16 en utilisant une taille de cluster de 64 Ko.

Important : Certains programmes ne fonctionnent pas correctement avec des volumes dont les systèmes de fichiers ont des grandes tailles de cluster, telle qu'une taille de cluster de 64 Ko pour les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32, et des tailles de cluster de 8 Ko jusqu'à 64 Ko pour le système de fichiers NTFS. Ces programmes pourraient, par exemple, calculer incorrectement l'espace total et disponible sur de tels volumes.

6.7 Suppression d'un volume

Cette opération supprime un volume sélectionné. L'espace qui était occupé par le volume devient de l'espace non alloué sur le(s) disque(s) correspondant(s).

Attention : Après avoir supprimé un volume, toutes les données qui y étaient stockées seront perdues.

Conseil : Supprimer un volume en miroir signifie supprimer ses deux miroirs. Pour plus d'informations sur la façon d'effacer un seul miroir, voir *Supprimer un miroir* (p. 49).

Pour supprimer un volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume que vous voulez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer le volume**.
2. Cliquez sur **OK** pour ajouter la suppression du volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.8 Fractionnement d'un volume

Cette opération fractionne en deux un volume en utilisant une partie de l'espace libre du volume pour créer un autre volume.

Lors du fractionnement d'un volume, vous pouvez déplacer certains de ses fichiers et dossiers vers le nouveau volume. Fractionner un volume dynamique nécessite un redémarrage.

Le volume d'origine conservera son type (principal ou logique pour les volumes de base, et fractionné, agrégé par bandes, en miroir ou RAID-5 pour les volumes dynamiques), sa lettre et son nom du volume.

Le nouveau volume :

- Sera un volume logique (pour les volumes de base).
- Sera du même type que l'original (pour les volumes dynamiques).
- Sera assigné à la première lettre de volume disponible.
- Aura le même nom du volume que le volume original.

Exigences d'espace libre. Le volume d'origine doit posséder au moins 5 % d'espace libre, mais pas moins de 50 Mo. L'espace libre requis sera disponible de nouveau dès que le fractionnement est terminé.

Attention : Les volumes qui contiennent des fichiers chiffrés ne peuvent pas être fractionnés.

Pour fractionner un volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume que vous voulez fractionner, puis cliquez sur **Fractionner le volume**.
2. Pour déplacer certains fichiers et dossiers depuis le volume d'origine vers le nouveau volume, activez la case **Déplacer les fichiers sélectionnés vers le volume créé** et cliquez sur **Sélectionner**. Puis sélectionnez les fichiers et les dossiers que vous voulez déplacer.

Attention : Lors du fractionnement d'un volume de démarrage, évitez de déplacer des dossiers système tels que « Windows » ou « Program Files ». Autrement, le système d'exploitation Windows correspondant ne pourra probablement pas démarrer. Évitez également de déplacer des fichiers et dossiers lors du fractionnement de volumes inférieurs à 100 Mo.

3. Spécifiez la taille du nouveau volume en la saisissant ou en faisant glisser le curseur.
4. Cliquez sur **OK** pour ajouter le fractionnement de volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.9 Modification du nom de volume

Le nom de volume est un nom court que vous assignez à un volume afin de mieux le différencier des autres volumes.

Dans Acronis Backup & Recovery 10, le nom de volume est affiché dans la liste des volumes et est suivi par la lettre de lecteur (si elle est présente) — par exemple : **Système (C:)**

Contrairement à la lettre de lecteur du volume — qui peut être différente pour différents systèmes d'exploitation Windows installés sur la machine — le nom de volume demeure le même, même après que le lecteur de disque dur contenant le volume a été migré vers une autre machine.

La longueur maximale d'un nom de volume dépend du système de fichiers du volume. Par exemple, elle est de 32 caractères pour le système de fichiers NTFS, 11 caractères pour les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32, et 16 caractères pour les systèmes de fichiers ext2 et ext3.

Pour changer un nom de volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume dont vous souhaitez changer le nom, puis cliquez sur **Changer le nom**.
2. Dans **Nouveau nom**, saisissez le nouveau nom de volume.

Remarque : Certains systèmes de fichiers — FAT16 et FAT32 par exemple (voir ci-dessous) — n'autorisent pas certains caractères dans le nom de volume. Le bouton **OK** restera inactif tant que le nom saisi contient de tels caractères.

3. Cliquez sur **OK** pour ajouter le changement de nom de volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Caractères non autorisés par FAT16 et FAT32 dans les noms de volumes

Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 n'autorisent pas les caractères suivants dans le nom de volume : barre oblique inverse (\), barre oblique (/), deux-points (:), astérisque (*), point d'interrogation (?), guillemet ("), signe inférieur à (<), signe supérieur à (>), et barre verticale (|).

Volumes dont les noms ne peuvent pas être changés

Vous ne pouvez pas assigner un nom de volume à un volume dont le système de fichiers est affiché comme **Non pris en charge**, **Non formaté**, ou **Linux swap**.

Si un produit de sauvegarde Acronis tel qu'Acronis True Image Home est installé sur votre machine, vous pourriez avoir un volume connu sous le nom d'Acronis Secure Zone (ASZ). Le nom de ce volume ne peut pas être changé.

6.10 Modification de la lettre de lecteur

Les systèmes d'exploitation Windows assignent des lettres de lecteurs, telle que C, aux volumes pour localiser les fichiers et dossiers qui s'y trouvent.

Vous pouvez configurer, modifier ou supprimer la lettre de lecteur d'un volume qui est pris en charge par Windows, c'est-à-dire un volume dont le système de fichiers est FAT16, FAT32, ou NTFS.

Le changement affectera uniquement le système d'exploitation Windows dont la disposition du disque est actuellement sélectionnée — par défaut, le système d'exploitation Windows présentement en cours d'exécution. Pour plus d'informations sur la façon de sélectionner la disposition du disque, voir Disposition du disque (p. 26).

Attention : Évitez de changer la lettre de lecteur d'un volume de démarrage. Sinon, la version correspondante du système d'exploitation ou certains programmes installés peuvent ne pas fonctionner normalement.

Pour changer une lettre de lecteur

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume dont vous souhaitez changer la lettre de lecteur, puis cliquez sur **Changer la lettre**.
2. Sélectionnez une nouvelle lettre de lecteur dans la liste des lettres disponibles. Pour laisser le volume sans lettre de lecteur, cliquez sur **Ne pas assigner de lettre**.
3. Cliquez sur **OK** pour ajouter le changement de lettre de lecteur aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.11 Conversion d'un volume principal en volume logique

Cette opération s'applique aux disques de base possédant un schéma de partitionnement MBR. Elle convertit un volume principal sur un tel disque en un volume logique.

Chaque disque MBR de base peut posséder soit jusqu'à quatre volumes principaux, soit jusqu'à trois volumes principaux et un nombre illimité de volumes logiques.

Vous devez convertir un volume principal en volume logique si vous voulez créer ultérieurement un cinquième volume sur un disque qui possède actuellement quatre volumes principaux.

La taille du volume converti peut différer légèrement de celle du volume principal original car de l'espace peut être requis pour stocker des informations supplémentaires.

Attention : Évitez de convertir le volume actif ou le volume système en volume logique. Autrement, la machine ne pourra probablement plus redémarrer.

Vous pouvez ultérieurement reconverter le volume en volume principal — voir Convertir en principal (p. 46).

Pour convertir un volume principal en volume logique

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume principal que vous voulez convertir en volume logique, puis cliquez sur **Convertir en logique**.
2. Cliquez sur **OK** pour ajouter la conversion de volume principal en volume logique aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.12 Conversion d'un volume logique en volume principal

Cette opération s'applique aux disques de base possédant un style de partitionnement MBR. Elle convertit un volume logique sur un tel disque en un volume principal.

Chaque disque MBR de base peut posséder soit jusqu'à quatre volumes principaux, soit jusqu'à trois volumes principaux et un nombre illimité de volumes logiques.

Vous devez convertir un volume logique en volume principal si vous voulez restaurer la fonctionnalité de démarrage d'une machine dont le volume système a été accidentellement converti en volume logique.

Si le disque contient plus d'un volume logique, vous pouvez convertir un volume logique en volume principal uniquement lorsque qu'il y a deux volumes principaux ou moins sur le disque.

Vous pouvez ultérieurement reconverter le volume en volume logique — voir *Convertir en logique* (p. 46).

Pour convertir un volume logique en volume principal

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume logique que vous voulez convertir en volume principal, puis cliquez sur **Convertir en principal**.
2. Cliquez sur **OK** pour ajouter la conversion de volume logique en volume principal aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.13 Modification du type de partition

Cette opération change le type de partition d'un volume — un nombre hexadécimal qui normalement identifie le système de fichiers ou l'utilisation prévue du volume.

Par exemple, les volumes NTFS ont un type de partition 07h.

En changeant le type de partition, vous pouvez « masquer » le volume du système d'exploitation.

Pour changer le type de partition

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume dont vous devez changer le type, puis cliquez sur **Changer le type de partition**.
2. Sélectionnez le type de partition souhaité à partir de la liste — par exemple, **017h Hidden NTFS, HPFS**.
3. Cliquez sur **OK** pour ajouter le changement de type de partition aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.14 Définition d'un volume comme actif

Cette opération s'applique aux volumes principaux sur des disques MBR de base.

Pour spécifier le volume à partir duquel la machine démarrera, vous devez définir un volume comme actif. Un disque ne peut contenir qu'un seul volume actif, donc si vous définissez un volume comme actif, le volume qui était précédemment actif sera automatiquement désactivé.

Pour définir un volume comme actif

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume principal que vous voulez définir comme actif, puis cliquez sur **Marquer comme actif**.

S'il n'y pas d'autre volume actif dans le système, la définition du volume comme actif sera ajoutée aux opérations en attente.

Remarque : En définissant le nouveau volume comme actif, la lettre de l'ancien volume actif peut être changée et certains programmes installés peuvent cesser de fonctionner.

2. Si un autre volume actif est présent dans le système, vous recevrez un avertissement comme quoi l'ancien volume actif ne sera plus actif. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre **Avertissement** pour ajouter la définition du volume comme actif aux opérations en attente.

Même si le système d'exploitation se trouve sur le nouveau volume actif, dans certains cas la machine ne pourra pas démarrer à partir de celui-ci. Vous devrez confirmer votre décision de définir comme actif le nouveau volume.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.15 Ajout d'un miroir

Les volumes en miroir fournissent une tolérance de panne en stockant deux copies exactes de données — appelées miroir — sur deux disques différents.

Ajouter un miroir à un volume de base ou simple signifie convertir ce volume en volume en miroir, ce qui implique la copie des données du volume vers un autre disque.

Pour ajouter miroir à un volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume de base ou simple sur lequel vous voulez ajouter un miroir, puis cliquez sur **Ajouter un miroir**.
2. Sélectionnez le disque sur lequel vous voulez placer le miroir. Les disques qui ne possèdent pas assez d'espace non alloué pour créer le miroir ne sont pas disponibles pour la sélection.
Si vous ajoutez un miroir à un volume de base ou placez le miroir sur un disque de base, vous recevrez un avertissement que le disque (ou les disques) sera converti en disque dynamique.
3. Cliquez sur **OK** pour ajouter l'ajout d'un miroir au volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Important! Si cette opération a été réalisée avec un redémarrage de la machine ou en utilisant un support de démarrage, le volume dynamique présente l'état **Échec de la redondance** lorsque le système redémarre sous Windows 2003. Pour réparer le volume dynamique, réactivez les disques sous-jacents en utilisant le Gestionnaire de disques de Windows. Consultez l'article *Résolution des problèmes liés à la gestion des disques*, sur le site Web de Microsoft.

6.16 Supprimer un miroir

Les volumes en miroir fournissent une tolérance de panne en stockant deux copies exactes de données — appelées miroir — sur deux disques différents.

Supprimer un miroir d'un volume en miroir signifie convertir ce volume en volume simple, perdant ainsi la tolérance de panne.

L'espace qui était occupé par le miroir supprimé devient de l'espace non alloué sur le disque correspondant (à la condition que ce disque n'est pas manquant).

Vous pourriez vouloir supprimer un miroir dans les cas suivants :

- Lorsque vous avez besoin d'espace non alloué supplémentaire sur un disque contenant l'un des miroirs, au prix de la perte de la tolérance de panne.
- Lorsqu'un disque contenant l'un des miroirs est manquant — après avoir remplacé un disque dur par un nouveau suite à une défaillance, par exemple.

Vous pouvez ultérieurement réinstaurer la tolérance de panne au volume en lui ajoutant un miroir — voir Ajouter un miroir (p. 48).

Vous ne pouvez pas supprimer un miroir lorsque les deux disques contenant le volume en miroir sont manquants.

Pour supprimer un miroir d'un volume en miroir

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume en miroir à partir duquel vous voulez supprimer un miroir, puis cliquez sur **Supprimer le miroir**.
2. Sélectionnez le miroir que vous voulez supprimer.

Remarque : Si l'un des miroirs est situé sur un disque manquant, vous pouvez supprimer uniquement ce miroir.

3. Cliquez sur **OK** pour ajouter la suppression du miroir aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.17 Annulation d'un volume en miroir

Les volumes en miroir fournissent une tolérance de panne en stockant deux copies exactes de données — appelées miroir — sur deux disques différents.

Annuler un volume en miroir signifie convertir ses deux miroirs en deux volumes simples indépendants avec un contenu initial identique.

Un des deux volumes conservera la lettre de lecteur et le nom du volume en miroir. Vous pouvez assigner une lettre de lecteur et/ou un nom de volume à l'autre volume.

Cette opération est différente de la suppression d'un miroir — voir Supprimer un miroir (p. 49) — en ce sens que lorsque vous supprimez un miroir, seul le miroir restant devient un volume simple.

Vous pouvez annuler un volume en miroir uniquement lorsque les disques contenant les deux miroirs sont en ligne.

Pour annuler un volume en miroir :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume en miroir que vous voulez annuler, puis cliquez sur **Annuler le miroir**.
2. Pour l'un des deux miroirs, spécifiez le nom de volume et/ou la lettre de lecteur que possèdera le miroir lorsqu'il sera converti en un volume. Pour ne pas assigner de lettre de lecteur au volume, cliquez sur **Ne pas assigner de lettre**.

La lettre de lecteur et le nom de volume du volume en miroir original seront assignés à l'autre miroir.

3. Cliquez sur **OK** pour ajouter l'annulation de volume en miroir aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.18 Parcourir le contenu d'un volume

Avant de configurer toute opération sur un volume nous vous recommandons de vous assurer que vous choisissez le bon volume. Cela peut être particulièrement utile dans le cas où un volume ne peut pas être visible par l'Explorateur Windows — par exemple un volume avec le système de fichiers Linux, ou lors de l'exécution d'Acronis Disk Director à partir d'un support de démarrage sur lequel il n'y a pas d'outils pour afficher ce qui est stocké exactement sur un volume.

Pour explorer le contenu d'un volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume pour lequel vous devez explorer le contenu, puis cliquez sur **Parcourir les fichiers**.
2. Dans la fenêtre **Parcourir**, étendez l'arborescence de dossiers pour explorer les fichiers et dossiers sur le volume sélectionné.
3. Lorsque vous avez terminé l'exploration, cliquez sur **OK**.

Remarque : La fenêtre **Parcourir** affiche le contenu réel du volume, tel que lu à partir du disque. S'il y a des opérations en attente tel que le fractionnement d'un volume, vous ne pourrez pas explorer les volumes verrouillés tant que les opérations ne sont pas validées ou annulées. Cependant, les opérations sur les dossiers dans la fenêtre **Parcourir** sont exécutées immédiatement.

6.19 Vérification des erreurs sur un volume

Cette opération est activée dans les systèmes d'exploitation Windows, et est désactivée sous un support de démarrage.

Cette opération vous permet de vérifier l'intégrité logique d'un système de fichiers sur un volume (pour les systèmes de fichiers FAT16/32 et NTFS) et de réparer les erreurs trouvées.

Les volumes de disques durs devraient être vérifiés avant de configurer toute opération sur ceux-ci — voir Précautions (p. 21).

Acronis Disk Director n'effectue pas la vérification lui-même ; il lance plutôt l'outil de vérification du disque (Chkdsk.exe) inclus dans le système d'exploitation Windows.

Pour vérifier un volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume pour lequel vous devez vérifier le système de fichiers, puis cliquez sur **Vérifier**.
2. Pour trouver et corriger les erreurs (s'il y en a), activez la case **Corriger les erreurs trouvées**.
3. Pour localiser les secteurs défectueux et restaurer les informations lisibles, activez la case **Essayer de corriger les secteurs défectueux trouvés**.
4. Cliquez sur **OK** pour exécuter la vérification du volume. Si le volume contient une très grande quantité de fichiers — des millions par exemple — la vérification peut prendre beaucoup de temps pour se terminer. Les résultats de l'opération seront affichés dans une fenêtre séparée.

Remarque : Si le volume est en cours d'utilisation, l'outil peut uniquement vérifier les erreurs, mais il ne peut pas les corriger. La vérification et la correction des erreurs sur ce volume sera effectuée la prochaine fois que vous redémarrerez le système.

6.20 Défragmentation d'un volume

Cette opération est activée dans les systèmes d'exploitation Windows, et est désactivée sous un support de démarrage.

La défragmentation augmente les performances du système en consolidant les fichiers fragmentés sur un volume. La fragmentation se produit quand le système d'exploitation ne peut pas allouer suffisamment d'espace contigu pour stocker un fichier complet comme une unité, et écrit donc différents morceaux d'un fichier dans les espaces entre les autres fichiers. La défragmentation réarrange les morceaux de chaque fichier aussi près les uns des autres, minimisant le temps pour y accéder.

Acronis Backup & Recovery 10 n'effectue pas la défragmentation lui-même ; il lance plutôt l'outil Défragmenteur de disque (Defrag.exe) inclus dans le système d'exploitation Windows.

Pour défragmenter un volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume que vous devez défragmenter, puis cliquez sur **Défragmenter**.
2. Dans la fenêtre **Défragmentation**, cliquez sur **OK** pour démarrer la défragmentation du volume. Dépendamment de la quantité de fichiers fragmentés, la défragmentation peut prendre beaucoup de temps pour se terminer. Les résultats seront affichés dans une fenêtre séparée.

6.21 Modification de la taille d'un cluster

Modifier la taille de cluster d'un volume impacte la quantité d'espace disque libre/utilisé.

Des tailles de cluster plus petites permettent un stockage de petits fichiers plus efficace en réduisant la quantité d'espace disque gaspillé. De plus, les fichiers plus volumineux peuvent devenir plus fragmentés au sein du volume, augmentant le temps d'accès nécessaire.

Des tailles de cluster plus grandes améliorent les performances en diminuant le temps d'accès aux fichiers plus volumineux. Cependant, une taille de cluster plus grande gaspille de l'espace disque si la taille typique des fichiers stockés sur le volume est plus petite que la taille de cluster.

Pour modifier la taille de cluster

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume dont vous voulez modifier la taille de cluster, et cliquez sur **Modifier la taille de cluster**.

2. Sélectionnez la taille de cluster requise à partir de la liste. La taille de cluster par défaut est marquée dans la liste comme **(défaut)**. La taille de cluster par défaut dépend de la taille du volume et du type du système de fichiers. Par exemple, la taille de cluster par défaut pour les volumes NTFS jusqu'à 2 To est de 4 Ko.

Important : Le programme ne vous permet pas de sélectionner une taille de cluster particulière si l'espace libre sur un volume rétrécit au point que les données ne peuvent pas tenir sur le volume.

Certains programmes ne fonctionnent pas correctement avec des volumes dont les systèmes de fichiers ont de grandes tailles de cluster, comme par exemple une taille de cluster de 64 Ko pour les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32, et des tailles de cluster de 8 Ko jusqu'à 64 Ko pour le système de fichiers NTFS. Ces programmes pourraient, par exemple, calculer incorrectement l'espace total et disponible sur de tels volumes. Acronis Disk Director affiche des messages d'avertissement lorsque vous sélectionnez ces tailles de cluster.

3. Cliquez sur **OK** pour ajouter le changement de taille de cluster aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.22 Masquer un volume

Cette opération s'applique aux volumes des disques MBR de base.

Masquer un volume signifie modifier le type du volume de sorte que le système d'exploitation ne peut pas « voir » ce volume. Vous pouvez vouloir masquer un volume afin de protéger les informations d'un accès non autorisé ou occasionnel. Masquer un volume n'affecte pas les lettres attribuées aux autres volumes mais le volume masqué perd sa lettre et cette lettre devient disponible pour être attribuée.

Important : Masquer un volume qui contient un fichier d'échange empêchera la machine de démarrer. Masquer un volume système ou un volume de démarrage sous le système d'exploitation en cours d'utilisation est désactivé afin de préserver le redémarrage de votre machine.

Pour masquer un volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume que vous devez masquer, puis cliquez sur **Masquer le volume**.

Si le volume possède des points de montage, ils seront supprimés automatiquement.

2. Cliquez sur **OK** pour ajouter le masquage de volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.23 Démasquer un volume

Cette opération s'applique aux volumes masqués sur des disques MBR de base.

Démasquer un volume signifie modifier le type du volume le rendant ainsi visible par le système d'exploitation. Vous pourriez devoir démasquer un volume afin de :

- Rendre un volume préalablement caché visible de nouveau au système d'exploitation.
- Accéder aux données et modifier les fichiers stockés sur un volume OEM masqué.

Pour démasquer un volume

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume masqué que vous devez démasquer, puis cliquez sur **Démasquer le volume**. Le programme attribue automatiquement la première lettre de lecteur disponible à ce volume.
2. Cliquez sur **OK** pour ajouter le démasquage de volume aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.24 Modification d'un système de fichiers

Cette opération vous permet de modifier les systèmes de fichiers des types suivants :

- FAT16 à FAT32 et inversement
- FAT16/32 à NTFS
- Ext2 à Ext3 et inversement

Le tableau ci-dessous décrit les principales différences entre les systèmes de fichiers.

Fonctionnalité	FAT16	FAT32	NTFS	Ext2	Ext3
Taille de volume maximale	2 Go (taille de cluster de 4 Ko) ou 4 Go (taille de cluster de 64 Ko)	2 To (taille de cluster de 4 Ko) ou 8 To (taille de cluster de 64 Ko)	16 To (taille de cluster de 4 Ko) ou 256 To (taille de cluster de 64 Ko)	2 To (taille de cluster de 4 Ko) ou 32 To (taille de cluster de 8 Ko)	2 To (taille de cluster de 1 Ko) ou 32 To (taille de cluster de 8 Ko)
Taille de fichier maximale	2 Go	4 Go	16 To	2 To	2 To
Longueur de nom du fichier maximale	255	255	32767	255	254
Schéma de partitionnement	MBR	MBR	MBR, GPT	MBR, GPT, APM	MBR, GPT

Pour changer un système de fichiers

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume dont vous voulez convertir le système de fichiers puis cliquez sur **Changer le système de fichiers**.
2. Sélectionnez le système de fichiers requis.
3. Cliquez sur **OK** pour ajouter le changement de système de fichiers aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

6.25 Spécification de la densité des i-nodes

Cette opération s'applique aux volumes dont les systèmes de fichiers sont Ext2 ou Ext3.

L'i-node est la structure de données principale pour Linux Ext2/Ext3. Toutes les informations des fichiers, à l'exception de leurs noms et données, sont stockées dans l'i-node. Chaque fichier possède son propre i-node. Chaque i-node contient une description du fichier, incluant le nombre, le type de fichier, la taille, les pointeurs de bloc de données, etc. L'espace pour les i-nodes est alloué lorsque vous installez le système d'exploitation ou lorsqu'un nouveau système de fichiers est créé. Le nombre maximal d'i-nodes, donc le nombre maximal de fichiers, est défini lors de la création du système de fichiers.

Un manque d'i-nodes empêche la création de fichiers et répertoires supplémentaires sur le volume même si l'espace disque est suffisant. Les i-nodes par eux-mêmes consomment de l'espace disque, donc spécifier la densité des i-nodes vous laisse organiser l'espace disque de façon optimale. La densité i-node est déterminée en spécifiant le nombre d'octets par i-node. Habituellement, la valeur par défaut est de 4 096 octets par i-node.

Important : Si vous modifiez la densité i-node d'un volume de démarrage, le système d'exploitation ne pourra plus démarrer. Pour restaurer la capacité de démarrage d'un système utilisez un chargeur de démarrage.

Pour spécifier la densité des i-nodes

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume Ext2/Ext3, puis cliquez sur **Modifier la densité i-node**.
2. Spécifiez la valeur requise dans **Octets par i-node**.
 - Utilisez une densité i-node plus basse (ce qui veut dire augmenter la valeur d'**octets par i-node**) pour un volume qui contient quelques fichiers volumineux. Cela allouera plus d'espace pour les fichiers et moins pour les i-nodes. Le moins d'i-nodes que le système possède, plus rapide sera exécutée l'opération « vérification du système de fichiers ».
 - Utilisez une valeur de densité i-node plus élevée (ce qui signifie réduire la valeur d'**Octets par i-node**) pour les volumes qui contiennent une grande quantité de petits fichiers. Cela allouera plus d'espace pour les i-nodes et moins pour les données. Plus il y a d'i-nodes dans le système de fichiers, moins élevées seront les chances de manquer d'i-nodes. Cependant, l'opération « vérification du système de fichiers » sera exécutée plus lentement.
3. Cliquez sur **OK** pour ajouter la modification de densité d'i-nodes aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

7 Opérations sur les disques

Cette section décrit toutes les opérations que vous pouvez exécuter sur les disques en utilisant Acronis Backup & Recovery 10.

Acronis Backup & Recovery 10 doit obtenir un accès exclusif au disque/volume cible. Cela signifie qu'aucun autre utilitaire de gestion de disque (tel que l'utilitaire Gestionnaire de disques Windows) ne peut y accéder à ce moment. Si vous recevez un message indiquant que le disque/volume ne peut pas être verrouillé, fermez les applications de gestion de disque qui utilisent ce disque/volume et recommencez. Si vous ne pouvez pas déterminer quelles applications utilisent le disque/volume, fermez-les toutes.

Dans cette section

Initialisation de disque	55
Clonage de disque de base	56
Conversion de disque : MBR en GPT	58
Conversion de disque : GPT en MBR	59
Conversion de disque : De base en dynamique	59
Conversion de disque : Dynamique en de base	60
Changement de l'état d'un disque : En ligne à hors ligne	61
Changement de l'état d'un disque : Hors ligne à en ligne	62
Importation des disques étrangers	62
Retirer un disque manquant	63
Nettoyage d'un disque	63

7.1 Initialisation de disque

Si vous ajoutez un ou plusieurs nouveaux disques à votre machine, vous devez les initialiser — c'est-à-dire, enregistrer les disques dans le système d'exploitation. Les disques nouvellement détectés s'affichent dans la liste des disques et volumes comme **Non initialisés**.

Pour initialiser un ou plusieurs disques

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque nouvellement ajouté (ou sur n'importe lequel des disques nouvellement ajoutés), puis cliquez sur **Initialiser**.
2. Dans la fenêtre **Initialisation de disque**, sélectionnez les autres disques non initialisés (s'il y en a plus d'un), et définissez le schéma de partitionnement de disque (MBR ou GPT) et le type de disque (de base ou dynamique) pour chaque disque sélectionné.

Le schéma de partition GPT n'est pas reconnu par XP Édition Familiale/XP Professionnel x86.

3. Cliquez sur **OK** pour ajouter l'initialisation de disque aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Après l'initialisation, tout l'espace disque demeure non alloué et il est donc impossible de l'utiliser pour l'installation de programmes ou pour le stockage de fichiers. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez soit créer un nouveau volume — voir Création d'un volume (p. 36), soit étendre les volumes existants au disque — voir Redimensionnement d'un volume (p. 38).

7.2 Clonage de disque de base

Cette opération est disponible pour les disques MBR de base.

L'opération de clonage transfère toutes les données du disque source vers un disque cible. Les volumes du disque source peuvent être clonés sur le disque cible « en l'état », ou redimensionnés automatiquement selon la taille du disque cible.

Vous pourriez vouloir utiliser le clonage dans les cas suivants :

- Si vous êtes sur le point de remplacer un ancien disque dur par un nouveau sans réinstaller les systèmes d'exploitation et les applications sur le nouveau disque.
- Si vous voulez transférer tous les volumes et leurs contenus à partir du disque existant vers un disque plus volumineux.
- Si vous voulez avoir une copie exacte d'un disque sur un autre disque.

Important : Si vous utilisez un autre produit de sauvegarde Acronis, tel qu'Acronis True Image Home, évitez de cloner un disque contenant le composant Acronis Startup Recovery Manager (ASRM) de ce produit. Sinon, la machine pourrait ne pas démarrer à partir du disque cible.

Pour cloner un disque de base

1. Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque de base que vous voulez cloner (c'est-à-dire le disque **source**), puis cliquez sur **Cloner un disque de base**.
 - Sélectionnez **Cloner un disque de base** dans le volet **Actions**. Le programme affiche une liste de disques partitionnés et vous demande de sélectionner le disque source à partir duquel les données seront transférées sur un autre disque.
2. Dans la fenêtre **Sélectionnez un disque cible pour l'opération de clonage**, sélectionnez un disque de base comme **cible** pour l'opération de clonage. Le programme vous permet de sélectionner un disque cible si sa taille est suffisante pour contenir toutes les données du disque source sans aucune perte. S'il y a des données sur le disque cible, vous serez averti que ces données seront perdues après le clonage.
3. Dans la fenêtre **Sélectionner une méthode de clonage**, sélectionnez la méthode de clonage :
 - **En l'état** – Les informations du disque source sont transférées vers le disque cible « En l'état ». Donc si le disque cible est de la même taille ou de plus grande capacité, il est possible d'y transférer toutes les informations exactement comme elles sont stockées à la source. Lors du clonage vers un disque cible de plus grande capacité, l'espace restant devient non alloué.
 - **Utiliser le redimensionnement de volume proportionnel** (pour les systèmes de fichiers pris en charge (p. 10)) – recommandé lorsque le disque cible est de capacité plus grande ou plus petite que le disque source. Le programme augmente ou réduit automatiquement (si cela est possible) la taille des volumes selon la taille du disque cible. Ainsi, aucun espace non alloué n'apparaîtra sur le disque cible.

Remarque pour les disques cibles de capacité plus petite : Le programme analyse le disque cible pour établir si sa taille sera suffisante pour contenir les données du disque source sans aucune perte. Si un tel transfert avec un redimensionnement proportionnel des volumes du disque source est possible, vous pourrez alors continuer. Si pour une raison de limite de taille un transfert de toutes les données du

disque source vers le disque cible en toute sécurité est impossible, même en utilisant le redimensionnement de volume proportionnel, alors l'opération de clonage de disque de base sera impossible à exécuter et vous ne pourrez pas continuer.

4. Si vous êtes sur le point de cloner un disque contenant le volume système, veuillez porter une attention aux **Options avancées**, décrites plus loin dans cette section.
5. Cliquez sur **Terminer** pour ajouter le clonage de disque aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Utilisation des options avancées

Lors du clonage d'un disque contenant le volume système, vous devez conserver la fonctionnalité de démarrage du système d'exploitation sur le volume du disque dur, en copiant sa signature de disque NT originale. La signature NT est un enregistrement qui est conservé dans le secteur de démarrage principal, qui identifie le disque de façon unique. Pour que le système d'exploitation demeure démarrable, le disque cible doit posséder la même signature NT que le disque source.

Important : Deux disques avec la même signature NT ne peuvent pas fonctionner proprement sous un seul système d'exploitation. Après le clonage du disque et la copie de la signature NT, vous devez retirer l'un des disques de la machine.

Vous avez les deux options suivantes pour que votre système demeure démarrable sur le volume du disque cible :

- Copier la signature NT – pour fournir au disque cible la signature NT du disque source correspondant aux clés de registre également copiées sur le disque cible.
- Laisser la signature NT – pour conserver l'ancienne signature du disque cible et mettre à jour le système d'exploitation avec la signature.

Si vous devez copier la signature NT :

1. Activez la case **Copier la signature NT**. Vous recevrez un avertissement vous informant que vous devez retirer un des deux disques durs de la machine. La case **Éteindre la machine après l'opération de clonage** est activée et désactivée automatiquement.
2. Cliquez sur **Terminer** pour ajouter la dernière opération en attente.
3. Cliquez sur **Valider** sur la barre d'outils et cliquez ensuite sur **Poursuivre** dans la fenêtre **Opérations en Attente**.
4. Attendre jusqu'à ce que la tâche soit terminée.
5. Attendre jusqu'à ce que la machine soit éteinte.
6. Déconnectez soit le lecteur de disque dur source, soit le lecteur de disque cible de la machine.
7. Démarrez la machine.

Si vous devez laisser la signature NT :

1. Désactivez la case **Copier la signature NT**, si nécessaire.
2. Cliquez sur **Terminer** pour ajouter la dernière opération en attente.
3. Cliquez sur **Valider** sur la barre d'outils et cliquez ensuite sur **Poursuivre** dans la fenêtre **Opérations en Attente**.
4. Attendre jusqu'à ce que la tâche soit terminée.

7.3 Conversion de disque : MBR en GPT

Il se peut que vous vouliez convertir un disque MBR de base en disque GPT de base dans les cas suivants :

- Si vous avez besoin de plus de quatre volumes principaux sur un seul disque.
- Si vous avez besoin de la fiabilité d'un disque supplémentaire pour éviter toute possibilité d'endommagement de données.
- Si vous devez créer un volume dont la taille est supérieure à 2 To.

Important : Si vous avez un volume principal appartenant à un disque MBR, et que vous convertissez d'abord le disque en GPT et que vous le reconvertissez ensuite en MBR, le volume sera logique et ne pourra plus être utilisé comme volume de démarrage. Vous pouvez convertir ce volume en volume principal, tel que décrit dans *Conversion d'un volume logique en volume principal* (p. 46).

Important : Le disque MBR de base qui contient le volume de démarrage avec le système d'exploitation en cours d'utilisation ne peut pas être converti en GPT.

Pour convertir un disque MBR de base en disque GPT de base

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque MBR de base que vous voulez convertir en disque GPT, puis cliquez sur **Convertir en GPT**.
Une fenêtre d'information s'affichera, indiquant que vous êtes sur le point de convertir un disque MBR en disque GPT.
2. Cliquez sur **OK** pour ajouter la conversion de disque MBR en disque GPT aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Remarque : Un disque partitionné GPT réserve l'espace nécessaire pour la zone de sauvegarde à la fin de la zone partitionnée, laquelle stocke des copies de l'en-tête GPT et de la table de partition. Si le disque est plein et que la taille de volume ne peut pas être automatiquement réduite, l'opération de conversion de disque MBR en disque GPT échouera.

Si vous planifiez d'installer un système d'exploitation qui ne prend pas en charge les disques GPT, la conversion inverse du disque en disque MBR est également possible à partir des mêmes éléments du menu. Le nom de l'opération sera affiché comme **Convertir en MBR**.

Conversion de disque dynamique : MBR en GPT

Le programme ne prend pas en charge la conversion directe de MBR en GPT pour les disques dynamiques. Cependant, vous pouvez exécuter les conversions suivantes pour atteindre ce but en utilisant le programme :

1. Conversion de disque MBR : Disque dynamique en disque de base en utilisant l'opération **Convertir en de base**.
2. Conversion de disque de base : Disque MBR en disque GPT en utilisant l'opération **Convertir en GPT**.
3. Conversion de disque GPT : Disque de base en disque dynamique en utilisant l'opération **Convertir en dynamique**.

7.4 Conversion de disque : GPT en MBR

Vous pourriez vouloir convertir un disque GPT de base en un disque MBR de base dans le cas où vous devez installer un système d'exploitation qui ne prend pas en charge les disques GPT.

Le programme vous laisse convertir un disque GPT en MBR avec les implications suivantes :

- Tous les volumes du disque seront logiques.
- Les volumes de démarrage (s'il y en a) ne seront pas démarrables tant que vous ne les avez pas convertis en volumes principaux — voir Conversion d'un volume logique en volume principal (p. 46)
- Les volumes qui allouent plus de 2 To à partir du début du disque deviennent inaccessibles.

Pour convertir un disque GPT en disque MBR

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque GPT que vous devez convertir en disque MBR, puis cliquez sur **Convertir en MBR**.

Une fenêtre d'avertissement s'affichera, indiquant que vous êtes sur le point de convertir un disque GPT en disque MBR.

Les changements qui se produiront sur le système après que le disque choisi est converti de GPT en MBR vous seront expliqués. Par exemple, si une telle conversion empêchera le disque d'être accessible par le système, si le système d'exploitation ne pourra plus démarrer après cette conversion ou si certains volumes sur le disque GPT ne seront plus accessibles avec un disque MBR (par exemple les volumes qui allouent plus de 2 To), vous serez averti ici à propos de telles implications.

2. Cliquez sur **OK** pour ajouter la conversion de disque GPT en disque MBR aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

7.5 Conversion de disque : De base en dynamique

Il se peut que vous vouliez convertir un disque de base en disque dynamique dans les cas suivants :

- Si vous planifiez d'utiliser le disque en tant qu'élément d'un groupe de disques dynamiques.
- Si vous voulez obtenir une fiabilité de disque supplémentaire pour le stockage de données.

Pour convertir un disque de base en disque dynamique

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque de base que vous voulez convertir, puis cliquez sur **Convertir en dynamique**. Vous recevrez un avertissement final à propos de la conversion d'un disque de base en disque dynamique.
2. Cliquez sur **OK** pour ajouter la conversion de disque de base en disque dynamique aux opérations en attente.

Remarque : Un disque dynamique utilise le dernier mégaoctet d'un disque physique pour stocker la base de données, y compris la description en quatre niveaux (Volume-Composant-Partition-Disque) pour chaque volume dynamique. Si pendant la conversion en dynamique il s'avère que le disque de base est plein et que la taille de ses volumes ne peut pas être réduite automatiquement, l'opération de conversion de disque de base en disque dynamique échouera.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Si vous décidez de reconvertir vos disques dynamiques en disques de base — par exemple, si vous voulez commencer à utiliser sur votre machine un système d'exploitation qui ne prend pas en charge les disques dynamiques — vous pouvez convertir vos disques en utilisant les mêmes options du menu, l'opération sera maintenant appelée **Convertir en de base**.

Conversion de disque système

Le programme ne nécessite pas de redémarrage du système d'exploitation après une conversion d'un disque de base qui contient un ou plusieurs volumes de démarrage en disque dynamique si :

1. Il n'y a qu'un seul système d'exploitation Windows Vista ou Windows 7 installé sur le disque.
2. La machine utilise ce système d'exploitation.

Attention : La conversion d'un disque qui contient des volumes de démarrage prend un certain temps. Toute coupure d'électricité, mise hors tension involontaire de la machine, ou appui accidentel sur le bouton **Reset** pendant la procédure pourrait rendre le redémarrage impossible.

Pour les machines sur lesquelles plus d'un système d'exploitation est installé, le programme garantit le **démarrage** de chaque système d'exploitation.

7.6 Conversion de disque : Dynamique en de base

Il se peut que vous vouliez reconvertir des disques dynamiques en disques de base si, par exemple, vous voulez commencer à utiliser sur votre machine un système d'exploitation qui ne prend pas en charge les disques dynamiques.

Cette opération est disponible uniquement pour un disque dynamique qui est vide ou contient uniquement un ou plusieurs volumes simples, avec chaque volume simple occupant une région unique sur le disque. Ces volumes deviendront des volumes de base.

Pour convertir un disque dynamique en disque de base

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque dynamique que vous devez convertir, puis cliquez sur **Convertir en de base**. Vous recevrez un avertissement final à propos de la conversion d'un disque dynamique en disque de base.

Les changements qui se produiront sur le système si le disque choisi est converti de disque dynamique en disque de base vous seront expliqués. Par exemple, si le disque que vous voulez convertir en disque de base contient des volumes qui sont pris en charge uniquement par les disques dynamiques (tous les types de volumes sauf les volumes simples), vous serez alors averti à propos des dommages possibles aux données impliquées dans la conversion.

2. Cliquez sur **OK** pour ajouter la conversion de disque dynamique en disque de base aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Après la conversion, les derniers 8 Mo d'espace disque sont réservés pour la conversion ultérieure du disque de base en disque dynamique.

Dans certains cas, l'espace non alloué possible et la taille maximale de volume proposée peuvent être différents (par exemple quand la taille de l'un des miroirs établit la taille de l'autre miroir, ou quand les derniers 8 Mo d'espace disque sont réservés pour la conversion ultérieure du disque de base en disque dynamique).

Conversion de disque de démarrage

Le programme ne nécessite pas de redémarrage du système d'exploitation après une conversion de disque dynamique en disque de base, si :

1. Il n'y a qu'un seul système d'exploitation Windows Vista ou Windows 7 installé sur le disque.
2. La machine utilise ce système d'exploitation.

Attention : La conversion d'un disque qui contient des volumes de démarrage prend un certain temps. Toute coupure d'électricité, mise hors tension involontaire de la machine, ou appui accidentel sur le bouton **Reset** pendant la procédure pourrait rendre le redémarrage impossible.

Le programme garantit :

- Le **démarrage** de chaque système d'exploitation, pour les machines sur lesquelles plus d'un système d'exploitation est installé.
- La conversion sécurisée d'un disque dynamique en disque de base quand il contient des volumes **avec des données** pour les volumes simples.

7.7 Changement de l'état d'un disque : En ligne à hors ligne

Effectif pour les systèmes d'exploitation Windows Vista SP1 et Windows 7, et s'applique à la disposition du disque (p. 26) actuelle.

L'état en ligne signifie qu'un disque de base ou dynamique est accessible en mode lecture-écriture. Ceci est l'état normal du disque. Vous pouvez avoir à changer l'état en ligne d'un disque à hors ligne pour le protéger contre une utilisation involontaire, par exemple si le disque est endommagé ou contient des secteurs défectueux.

Pour rendre un disque hors ligne

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque en ligne, puis cliquez sur **Changer l'état à hors ligne**.
2. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur **OK** pour valider l'opération.

Lorsque vous changez l'état d'un disque dynamique dont les volumes s'étendent sur plusieurs disques à hors ligne, ces volumes obtiennent des états selon leur type : L'état des volumes simples/fractionnés/agrégés par bandes devient **Échec** ; l'état des volumes en miroir devient **Échec de la redondance**. L'état du disque que vous mettez hors ligne devient **Manquant**. Pour restaurer l'état des volumes simples/fractionnés/agrégés par bandes, changer l'état du disque de hors ligne à en ligne (p. 62) est suffisant. Pour restaurer l'état des volumes en miroir, vous devez changer l'état du disque de hors ligne à en ligne, puis le réactiver.

Pour plus d'informations sur la façon de ramener un disque en état hors ligne et manquant à l'état en ligne, consultez l'article suivant dans la base de connaissances Microsoft : <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc732026.aspx>.

7.8 Changement de l'état d'un disque : Hors ligne à en ligne

Effectif pour les systèmes d'exploitation Windows Vista SP1 et Windows 7, et s'applique à la disposition du disque (p. 26) actuelle.

L'état « hors ligne » signifie qu'un disque dynamique est accessible en mode lecture seule. Vous pouvez avoir à changer l'état hors ligne d'un disque à en ligne pour rendre complètement accessible le disque que vous avez précédemment mis hors ligne.

Pour rendre un disque en ligne

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque hors ligne, puis cliquez sur **Changer l'état à en ligne**.
2. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur **OK** pour valider l'opération.

*Si le disque dynamique est en état hors ligne et que le nom du disque est **Manquant**, cela signifie que le disque ne peut pas être localisé ou identifié par le système d'exploitation. Il se peut qu'il soit endommagé, déconnecté ou hors tension. Pour plus d'informations sur la façon de ramener un disque en état hors ligne et manquant à l'état en ligne, consultez l'article suivant dans la base de connaissances Microsoft : <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc732026.aspx>.*

7.9 Importation des disques étrangers

Sur une machine ayant deux systèmes d'exploitation ou plus, la représentation des disques et volumes dépend de quel système d'exploitation est présentement exécuté.

Habituellement, tous les disques dynamiques créés sur la même machine et système d'exploitation sont membres du même groupe de disques. Lorsqu'il est migré vers une autre machine, ou ajouté à un autre système d'exploitation sur la même machine, un groupe de disques est considéré comme **étranger**. Les disques d'un groupe étranger ne peuvent pas être utilisés jusqu'à ce qu'ils soient importés dans le groupe de disques existant. Un groupe étranger est importé en l'état (en conservant son nom d'origine) si aucun groupe de disques n'est présent sur la machine.

Pour accéder aux données sur les disques étrangers, vous devez ajouter ces disques à la configuration système de votre machine en utilisant l'opération **Importer des disques étrangers**.

Tous les disques dynamiques du groupe de disques étrangers sont importés en même temps ; vous ne pouvez pas importer qu'un seul disque dynamique.

Pour importer des disques étrangers

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des disques étrangers, puis cliquez sur **Importez des disques étrangers**.

La fenêtre qui apparaît affiche tous les disques dynamiques étrangers qui ont été ajoutés à la machine, et affiche des informations à propos des volumes qui seront importés. Les états des volumes vous laisse savoir si vous importez tous les disques requis du groupe de disques. Lors de l'importation de tous les disques requis, leurs volumes affiche l'état **Sain**. Des états autres que **Sain** indiquent que les disques n'ont pas tous été importés.

Pour plus d'informations à propos des états des volumes veuillez consulter l'article Microsoft suivant : <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc771775.aspx>

2. Cliquez sur **OK** pour ajouter l'importation de disques étrangers aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

7.10 Retirer un disque manquant

L'état **Manquant** apparaît pour un disque dynamique lorsqu'il est endommagé, hors tension ou déconnecté. La base de données du gestionnaire de disque logique (LDM) conserve les informations à propos du disque manquant parce qu'il pourrait contenir des parties de volumes dynamiques, telles que des disques en miroir, qui peuvent être réparées.

Si le disque peut être reconnecté ou mis sous tension, vous n'avez qu'à restaurer sa fonctionnalité pour le réactiver. Pour plus d'informations sur la façon de ramener un disque en état hors ligne et manquant à l'état en ligne, consultez l'article suivant dans la base de connaissances Microsoft : <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc732026.aspx>.

Si le disque manquant ne peut pas être réactivé, ou si vous souhaitez supprimer complètement ce disque du groupe de disques, vous pouvez le supprimer de la base de données LDM.

Avant de supprimer un disque manquant vous devez supprimer (p. 43) tous les volumes de ce disque. Cependant, si le disque contient des volumes en miroir, vous pouvez les sauvegarder en utilisant l'opération Supprimer le miroir (p. 49) plutôt que de supprimer le volume entier.

Pour supprimer un disque dynamique manquant

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque affichant l'état **Manquant**, puis cliquez sur **Supprimez un disque manquant**.
2. Cliquez sur **OK** pour ajouter la suppression de disque aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

7.11 Nettoyage d'un disque

Cette opération efface tous les volumes et toutes les données d'un disque, le rendant non initialisé. Tous les volumes, même ceux qui sont fractionnés à travers plusieurs disques, sont effacés des disques et l'espace qui était occupé par ces volumes devient de l'espace non alloué. Pour pouvoir utiliser le disque nettoyé, vous devez l'initialiser (p. 55) de nouveau.

Pour nettoyer un disque

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque que vous devez nettoyer puis cliquez sur **Nettoyer le disque**.
2. Cliquez sur **OK** pour ajouter le nettoyage de disque aux opérations en attente.

Les résultats de l'opération en attente sont affichés immédiatement comme si l'opération avait été exécutée.

Pour exécuter l'opération en attente, vous devrez la valider (p. 25). Quitter le programme sans valider les opérations en attente les annulera.

Remarque : Si vous avez accidentellement nettoyé un disque MBR contenant des informations importantes, il est toujours possible de restaurer les volumes de ce disque en utilisant Acronis Recovery Expert (p. 72). Mais veuillez ne pas oublier d'initialiser le disque et de définir le schéma de partitionnement MBR d'abord.

8 Outils

Cette section décrit les outils Acronis Bootable Media Builder et Acronis Recovery Expert.

Après avoir lu cette section, vous aurez appris comment créer un support de démarrage afin d'utiliser Acronis Backup & Recovery 10 sur un système nu ou en dehors d'un système d'exploitation, et comment restaurer des volumes supprimés ou perdus.

Dans cette section

Acronis Bootable Media Builder	65
Acronis Recovery Expert	72
Acronis Disk Editor	74

8.1 Acronis Bootable Media Builder

Acronis Disk Director possède une version démarrable qui peut s'exécuter depuis un support de démarrage sans démarrer un système d'exploitation.

Un support de démarrage est un support physique (CD, DVD, lecteur USB ou autre support compatible avec le BIOS d'une machine en tant que périphérique de démarrage) capable de démarrer sur n'importe quelle machine compatible avec un PC et qui vous permet d'exécuter Acronis Disk Director sous un environnement Linux ou sous l'environnement de pré-installation Windows (Windows PE), sans l'aide d'un système d'exploitation. Vous pouvez créer un support de démarrage en utilisant Acronis Bootable Media Builder. Acronis Bootable Media Builder fournit également la possibilité de créer une image ISO d'un disque de démarrage sur le disque dur.

Il y a des situations pour lesquelles vous pourriez préférer exécuter Acronis Disk Director à partir d'un support de démarrage. Par exemple :

- pour utiliser Acronis Disk Director sur des systèmes non Windows, tel que Linux.
- si vous n'utilisez pas souvent Acronis Disk Director et donc ne voulez pas l'installer sur la machine.
- Pour accéder aux données qui ont survécues à un système endommagé.
- Pour créer des volumes de base ou dynamiques sur un système nu.
- Pour exécuter des opérations hors ligne sur un volume de démarrage qui ne peuvent pas être effectuées en ligne à cause d'accès restreint, parce qu'elles sont verrouillées en permanence par les applications en cours d'exécution, ou pour toute autre raison.

S'il y a un serveur PXE dans votre réseau local, son administrateur peut également conserver la version démarrable d'Acronis Backup & Recovery 10 sur ce serveur. Par la suite, tout ordinateur qui prend en charge le démarrage réseau pourra démarrer Acronis Backup & Recovery 10 à partir de ce serveur PXE.

Si vous possédez d'autres produits Acronis, tels qu'Acronis True Image Home, installés sur votre machine, vous pouvez également inclure les versions démarrables de ces programmes sur le même support de démarrage.

Support de démarrage basé sur un environnement Linux

Le support basé sur un environnement Linux contient la version démarrable d'Acronis Disk Director basé sur un environnement du noyau Linux. Il peut démarrer et réaliser des opérations sur n'importe

quel matériel compatible avec un PC, y compris un système nu et des machines avec des systèmes de fichiers endommagés ou non pris en charge.

Support de démarrage PE (basé sur un Environnement de Pré-installation)

Le support de démarrage PE contient un système Windows minimal appelé Environnement de Pré-installation Windows (WinPE) et le plug-in Acronis WinPE, qui est une modification d'Acronis Disk Director qui peut s'exécuter dans l'environnement de pré-installation.

WinPE se révèle être la solution de démarrage la plus pratique dans les grands environnements avec un matériel hétérogène.

Avantages :

- Utiliser Acronis Disk Director dans l'environnement de pré-installation Windows apporte plus de fonctionnalités que d'utiliser un support de démarrage basé sur un environnement Linux. Après avoir démarré un matériel compatible PC sous WinPE, vous pouvez utiliser non seulement Acronis Disk Director, mais aussi les commandes PE, scripts et autres plug-ins que vous avez ajoutés au PE.
- Un support de démarrage PE aide à résoudre des problèmes de support de démarrage reliés à un environnement Linux tels que la prise en charge de certains contrôleurs RAID ou certains niveaux de grappes RAID seulement. Un support basé sur PE 2.x ou PE 3.0 permet un chargement dynamique des pilotes des périphériques nécessaires.

8.1.1 Comment créer un support de démarrage

Pour activer la création de support physique, la machine doit avoir un graveur CD/DVD ou permettre à un lecteur flash d'être connecté. Bootable Media Builder peut également créer une image ISO d'un disque de démarrage pour la graver ultérieurement sur un disque vierge.

Support de démarrage basé sur un environnement Linux

Lancez Bootable Media Builder soit à partir de la console d'administration, en sélectionnant **Outils > Créer un support de démarrage**, soit en tant que composant autonome.

1. Dans **Type de support de démarrage**, choisissez **Basé sur un environnement Linux**.
2. Sélectionnez la façon dont les volumes et les ressources réseau seront traités — appelée style du support :
 - Un support avec un traitement de volume de style **semblable à Linux** affiche les volumes comme, par exemple, hda1 et sdb2. Il essaye de reconstruire les périphériques MD et les volumes logiques (LVM) avant de démarrer une restauration.
 - Un support avec un traitement de volume de style **semblable à Windows** affiche les volumes comme, par exemple, C: et D:. Il permet un accès aux volumes dynamiques (LDM).
3. L'Assistant vous guidera au fil des différentes opérations nécessaires. Veuillez consulter Support de démarrage basé sur un environnement Linux (p. 67) pour plus de détails.

Support de démarrage PE (basé sur un Environnement de Pré-installation)

Le plug-in Acronis WinPE peut être ajouté aux distributions WinPE basées sur n'importe lequel de ces noyaux :

- Windows Vista (PE 2.0)
- Windows Vista SP1 et Windows Server 2008 (PE 2.1)
- Windows 7 (PE 3.0)

Pour pouvoir créer ou modifier des images PE 2.x ou 3.0, installez Bootable Media Builder sur une machine sur laquelle le kit d'installation automatisée Windows (AIK) est installé. Le reste des opérations sont décrites dans la section Ajouter le Plug-in Acronis sur WinPE 2.x ou 3.0 (p. 69).

Si vous n'avez pas de machine avec WAIK, préparez ce qui suit :

1. Téléchargez et installez le Kit d'Installation Automatisée Windows (WAIK).
Kit d'Installation Automatisée (AIK) pour Windows Vista (PE 2.0) :
<http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=C7D4BC6D-15F3-4284-9123-679830D629F2&displaylang=fr>
Kit d'Installation Automatisée (AIK) pour Windows Vista SP1 et Windows Server 2008 (PE 2.1) :
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=94bb6e34-d890-4932-81a5-5b50c657de08&DisplayLang=fr>
Kit d'installation automatisée (AIK) pour Windows 7 (PE 3.0) :
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=fr>
2. [facultatif] Gravez le WAIK sur un DVD ou copiez-le sur un lecteur flash.
3. Installez Microsoft .NET Framework v.2.0 à partir de ce kit (NETFXx86 ou NETFXx64, en fonction de votre matériel.)
4. Installez Microsoft Core XML (MSXML) 5.0 ou 6.0 Parser à partir de ce kit.
5. Installez Windows AIK à partir de ce kit.

Il est recommandé de vous familiariser avec la documentation d'aide fournie avec Windows AIK. Pour accéder à cette documentation, sélectionnez dans le menu de démarrage **Microsoft Windows AIK > Documentation**.

Support de démarrage basé sur un environnement Linux

Lors de l'utilisation de l'outil de création de support de secours, vous devez spécifier :

1. [facultatif] Les paramètres du noyau Linux. Séparez des paramètres multiples par des espaces.
Par exemple, pour pouvoir sélectionner un mode d'affichage pour Acronis Disk Director démarrable chaque fois que le support démarre, tapez : **vga=ask**
Pour une liste de paramètres, voir Paramètres du noyau (p. 68).
2. Les composants de démarrage Acronis à placer sur le support :
 - **Acronis Disk Director**
Version de démarrage du produit possédant presque les mêmes fonctionnalités qu'Acronis Disk Director pour les systèmes d'exploitation Windows — voir Utiliser un support de démarrage (p. 71) pour plus d'informations.
3. [facultatif] L'intervalle de délai expiré pour le menu de démarrage plus le composant qui démarrera automatiquement au délai expiré.
 - S'il n'est pas configuré, le chargeur Acronis attend que quelqu'un choisisse si c'est le système d'exploitation qui doit être démarré (s'il est présent) ou bien le composant Acronis.
 - Si vous définissez, disons, **10 sec.**, Acronis Disk Director sera lancé 10 secondes après que le menu soit affiché.
4. Le type de support à créer. Vous pouvez :
 - Créer des CD, DVD ou autres supports de démarrage tels que des lecteurs flash USB amovibles si le BIOS du matériel permet le démarrage à partir d'un tel support.
 - Créer une image ISO d'un disque de démarrage pour la graver ultérieurement sur un disque vierge.

- Télécharger les composants sélectionnés sur le serveur PXE Acronis
5. Chemin d'accès au fichier ISO du support ou le nom ou l'adresse IP et les informations d'identification pour PXE.

Paramètres Kernel

Cette fenêtre vous permet de spécifier un ou plusieurs paramètres du kernel Linux. Ils seront automatiquement appliqués au démarrage du support de démarrage.

Ces paramètres sont généralement utilisés en cas de problème d'utilisation du support de démarrage. Normalement, vous pouvez laisser ce champ vide.

Vous pouvez également spécifier ces paramètres en appuyant sur F11 dans le menu de démarrage.

Paramètres

Lorsque vous spécifiez plusieurs paramètres, séparez-les avec des espaces.

acpi=off

Désactive ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). Vous pouvez utiliser ce paramètre lorsque vous rencontrez un problème avec une configuration matérielle spécifique.

noapic

Désactive APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Vous pouvez utiliser ce paramètre lorsque vous rencontrez un problème avec une configuration matérielle spécifique.

vga=ask

Invite à spécifier le mode vidéo que doit utiliser l'interface graphique utilisateur du support de démarrage. Sans le paramètre **vga**, le mode vidéo est détecté automatiquement.

vga=mode_number

Spécifie le mode vidéo à utiliser dans l'interface utilisateur graphique du support amorçable. Le numéro de mode est donné par *mode_number* sous forme hexadécimale — par exemple :

vga=0x318

La résolution de l'écran et le nombre de couleurs correspondant à un numéro de mode peut être différent sur des machines différentes. Nous recommandons d'abord l'utilisation du paramètre **vga=ask** pour choisir une valeur pour *mode_number*.

quiet

Désactive l'affichage des messages de démarrage quand le kernel Linux est en cours de chargement, et démarre la console d'administration dès que le kernel est chargé.

Ce paramètre est implicitement spécifié lors de la création du support de démarrage, mais vous pouvez le supprimer dans le menu de démarrage.

Sans ce paramètre, tous les messages de démarrage s'affichent, suivis d'une invite de commandes. Pour démarrer la console d'administration à partir de l'invite de commandes, exécutez la commande : **/bin/product**

nousb

Désactive le chargement du sous-système USB (Universal Serial Bus).

nousb2

Désactive la prise en charge USB 2.0. Ce paramètre n'affecte pas le fonctionnement des périphériques USB 1.1. Ce paramètre vous permet d'utiliser certains lecteurs USB en mode USB 1.1 s'ils ne fonctionnent pas en mode USB 2.0.

nodma

Désactive l'accès direct à la mémoire (DMA) pour tous les disques durs IDE. Empêche le kernel de se figer pour certains matériels.

nofw

Désactive la prise en charge de l'interface FireWire (IEEE1394).

nopcmcia

Désactive la détection du matériel PCMCIA.

nomouse

Désactive la prise en charge de la souris.

module_name=off

Désactive le module dont le nom est donné par *module_name*. Par exemple, pour désactiver l'utilisation du module SATA, saisissez : **sata_sis=off**

pci=bios

Force l'utilisation du BIOS PCI au lieu d'accéder directement au périphérique matériel. Vous pouvez utiliser ce paramètre si la machine possède un pont d'hôte PCI non standard.

pci=nobios

Désactive l'utilisation du BIOS PCI. Seules les méthodes d'accès direct au matériel seront autorisées. Vous pouvez utiliser ce paramètre quand le support de démarrage ne démarre pas, ce qui peut être causé par le BIOS.

pci=biosirq

Utilise des appels BIOS PCI pour obtenir la table de routage d'interruptions. Vous pouvez utiliser ce paramètre si le kernel ne parvient pas à allouer les requêtes d'interruption (IRQ) ou à découvrir les bus PCI secondaires sur la carte-mère.

Il se peut que ces appels ne fonctionnent pas correctement sur certaines machines. Mais ceci pourrait être la seule façon d'obtenir la table de routage d'interruptions.

Ajout du Plug-in Acronis sur WinPE 2.x ou 3.0

Bootable Media Builder offre trois méthodes pour intégrer Acronis Disk Director dans Windows PE 2.x ou 3.0 :

- Ajout du plug-in Acronis sur un PE ISO existant. Ceci est pratique quand vous devez ajouter le plug-in à l'image ISO PE préalablement configuré et qui est déjà en cours d'utilisation.
- Création de l'image ISO PE avec le plug-in depuis le début.
- Ajout du plug-in Acronis à un fichier WIM pour n'importe quelle raison future (création manuelle d'ISO, ajout d'autres outils à l'image et ainsi de suite).

Pour pouvoir effectuer l'une des opérations ci-dessus, installez Bootable Media Builder sur une machine où le Kit d'installation automatisée Windows (WAIK) est installé. Si vous n'avez pas une telle machine, préparez tel que décrit dans Comment créer un support de démarrage (p. 66).

Bootable Media Builder prend en charge uniquement x86 Windows PE 2.x ou 3.0. Ces distributions Windows PE peuvent également fonctionner sur du matériel x64.

Une image PE basée sur Win PE 2.0 nécessite au moins 256 Mo de RAM pour fonctionner. La taille de mémoire recommandée pour PE 2.0 est 512 Mo. Une image PE basée sur Windows PE 3.0 nécessite au moins 512 Mo de RAM pour fonctionner.

Ajout du Plug-in Acronis sur Windows PE 2.x ou 3.0 ISO

Pour ajouter le Plug-in Acronis sur Windows PE 2.x ou 3.0 ISO :

1. Lors de l'ajout du plug-in sur l'image ISO Windows PE existante, extrayez tous les fichiers de votre image ISO Windows PE vers un dossier séparé sur le disque dur.
2. Lancez Bootable Media Builder soit en sélectionnant **Outils > Créer un support de démarrage**, soit en tant que composant autonome.
3. Sélectionnez **Type de support de démarrage : Windows PE**.

Lors de la création d'une nouvelle image ISO PE :

- Sélectionnez **Créer automatiquement Windows PE 2.x ou 3.0**.
- Le logiciel exécute le script approprié et passe à la fenêtre suivante.

Lors de l'ajout du plug-in sur l'image ISO PE existante :

- Sélectionnez **Utiliser les fichiers Windows PE situés dans le dossier que je spécifie**.
- Spécifiez le chemin d'accès au dossier dans lequel les fichiers Windows PE sont situés.

4. [facultatif] Spécifiez les pilotes Windows à ajouter à Windows PE. Une fois que vous démarrez une machine dans Windows PE, les pilotes peuvent vous aider à accéder au périphérique où l'archive de sauvegarde est située. Cliquez sur **Ajouter** et spécifiez le chemin d'accès au fichier *.inf nécessaire pour un périphérique SCSI, RAID, contrôleur SATA, carte réseau, lecteur de bande ou autre périphérique correspondant. Vous devrez répéter cette procédure pour chaque pilote que vous voulez inclure dans le support de démarrage Windows PE.
5. Choisissez si vous voulez créer une image ISO ou WIM, ou télécharger le support sur le serveur Acronis PXE.
6. Spécifiez le chemin d'accès complet au fichier image qui en résulte, incluant le nom du fichier, ou spécifiez le serveur PXE et fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour y accéder.
7. Vérifiez vos paramètres sur l'écran de résumé et cliquez sur **Continuer**.
8. Gravez l'image .ISO sur CD ou DVD à l'aide d'un outil tiers ou copiez-la vers un lecteur flash.

Lorsque la machine démarre sous Windows PE, Acronis Disk Director démarre automatiquement.

Pour créer une image ISO PE (fichier .ISO) à partir du fichier WIM obtenu :

- Remplacez le fichier boot.wim par défaut dans votre dossier Windows PE par le fichier WIM nouvellement créé. Pour l'exemple ci-dessous, tapez la commande :

```
copy c:\AcronisMedia.wim c:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim
```

- utilisez l'outil **Oscdimg**. Pour l'exemple ci-dessous, tapez la commande :

```
oscdimg -n -bc:\winpe_x86\etfsboot.com c:\winpe_x86\ISO  
c:\winpe_x86\winpe_x86.iso
```

Pour plus d'informations sur la personnalisation de Windows PE, consultez le guide de l'utilisateur de l'Environnement de pré-installation Windows (Winpe.chm).

8.1.2 Travailler sous un support de démarrage

Les opérations sur une machine démarrée avec un support de démarrage sont presque les mêmes que les opérations sous le système d'exécution. La différence est la suivante :

1. Les opérations de vérification de volume (p. 50) et de défragmentation de volume (p. 51) ne sont pas disponibles sous le support de démarrage.
2. Spécifiez la disposition du disque (p. 26) ; si deux systèmes d'exploitation Windows ou plus sont installés sur la machine. Si un seul système d'exploitation Windows est installé, la disposition du disque de ce système d'exploitation sera utilisée. S'il n'y a pas de système d'exploitation, ou si aucun système d'exploitation n'a été trouvé, la disposition du disque utilisée sera celle de l'environnement du support de démarrage (basée sous Linux ou Windows PE).
3. Le support de démarrage basé sous Linux affiche les disques et volumes locaux comme n'étant pas montés (sda1, sda2...)
4. La durée de vie du journal est limitée à la durée de la session actuelle. Vous pouvez enregistrer le journal entier ou les entrées du journal filtrées dans un fichier.

Définition du mode d'affichage vidéo

Pour une machine démarrée à partir d'un support de démarrage, un mode d'affichage vidéo est détecté automatiquement basé sur la configuration matérielle (spécifications du moniteur et de la carte graphique). Si pour quelque raison que ce soit le mode d'affichage vidéo est incorrectement détecté, effectuez ce qui suit :

1. Lors de l'affichage du menu de démarrage, appuyez sur F11.
2. Ajoutez la commande suivante à l'invite de commande : **vga=ask**, et ensuite continuez le démarrage.
3. Choisissez le mode vidéo pris en charge approprié à partir de la liste en entrant son numéro (**318**, par exemple) et ensuite appuyez sur ENTRÉE.

Si vous ne souhaitez pas suivre cette procédure chaque fois que vous démarrez à partir d'un support sur une configuration matérielle donnée, recréez le support de démarrage avec le numéro de mode approprié (dans notre exemple, **vga=0x318**), en le saisissant dans la fenêtre **Paramètres du kernel** — voir Support de démarrage basé sur un environnement Linux (p. 67) pour plus d'informations.

Liste des commandes et des utilitaires disponibles dans un support de démarrage basé sur un environnement Linux

Un support de démarrage basé sur un environnement Linux contient les commandes et les utilitaires de ligne de commande suivants, que vous pouvez utiliser lors de l'exécution d'une commande shell. Pour démarrer la commande shell, appuyez simultanément sur CTRL+ALT+F2 lorsque que vous êtes dans la console d'administration du support de démarrage.

Commandes et utilitaires Linux

busybox	fxload	ls	pktsetup	strace
cat	gawk	lspci	poweroff	swapoff
cdrecord	gpm	lvm	ps	swapon
chmod	grep	mc	raidautorun	sysinfo
chown	growisofs	mdadm	readcd	tar
chroot	grub	mkdir	reboot	tune2fs

cp	gunzip	mke2fs	rm	udev
dd	halt	mknod	rmmod	udevinfo
df	hexdump	mkswap	route	udevstart
dmesg	hotplug	more	scp	umount
dmraid	ifconfig	mount	scsi_id	uuidgen
e2fsck	init	mtx	sed	vconfig
e2label	insmod	mv	sg_map26	vi
echo	iscsiadm	parted	sh	zcat
egrep	kill	pccardctl	sleep	
fdisk	kpartx	ping	ssh	
fsck	ln	pktsetup	sshd	

8.2 Acronis Recovery Expert

Acronis Recovery Expert est un outil facile à utiliser qui vous permet de restaurer des volumes sur un disque MBR de base qui ont été accidentellement supprimés ou endommagés suite à une défaillance matérielle ou logicielle.

Dans le cas où vos volumes sont endommagés et que la machine ne démarre plus — par exemple, après une panne d'électricité ou une erreur système — utilisez la version démarrable d'Acronis Disk Director et exécutez Acronis Recovery Expert. Il vous aidera à restaurer les secteurs de démarrage et les tables de partition sur les disques durs et rendre votre système démarrable de nouveau.

Recovery Expert essaie d'abord de restaurer les volumes « en l'état », c'est-à-dire que les volumes logiques seront restaurés comme logiques et les volumes principaux comme principaux, respectivement. Si le volume principal ne peut pas être restauré en l'état, il sera restauré comme logique. De la même façon, si le volume logique ne peut pas être restauré en l'état, il sera restauré comme principal.

Pour exécuter Acronis Recovery Expert

Sélectionnez **Outils > Acronis Recovery Expert** dans le menu supérieur.

Restaurer des volumes en mode automatique

Le mode automatique est facile à utiliser et nécessite un effort minimal. Le programme tentera de trouver et de restaurer tous les volumes supprimés sur tous les disques de base.

1. Dans la fenêtre **Mode de restauration**, choisissez **Automatique**.
2. Dans la fenêtre **Recherche des volumes supprimés**, Acronis Recovery Expert analyse tous les disques de base pour des volumes supprimés. En premier, Acronis Recovery Expert vérifie vos disques pour l'espace non alloué. S'il n'y a pas d'espace non alloué, on vous demandera de fermer Recovery Expert. Si de l'espace non alloué est trouvé, alors Recovery Expert débute la recherche de traces de volumes supprimés.

Recovery Expert vérifie le début de chaque côté du cylindre de chaque disque pour des secteurs de démarrage. Un secteur de démarrage est le premier secteur d'un volume qui contient les informations à propos de ce volume, même après sa suppression. Dès qu'un volume supprimé

est trouvé, il sera affiché dans la liste des volumes. Cependant, la recherche se poursuivra jusqu'à ce que tous les disques restants soient analysés. Quand la recherche est terminée, le bouton **Suivant** devient actif, et vous pouvez passer à la fenêtre suivante.

Remarque : *Vous ne pouvez pas sélectionner les volumes à restaurer dans le mode automatique. Acronis Recovery Expert restaurera tous les volumes supprimés qui ont été découverts.*

Si la recherche se termine sans résultats, vous serez invité soit à exécuter la recherche en utilisant la méthode **Complète**, soit à terminer la recherche et fermer l'application. Avec la méthode complète, le programme analyse chaque secteur sur chaque disque dur. Elle est plus exhaustive et peut prendre beaucoup de temps à s'exécuter. S'il y a aucun volume trouvé par la méthode complète, vous serez invité à fermer Recovery Expert.

3. La fenêtre **Volumes restaurés** affiche les volumes à restaurer comme faisant partie de la disposition du volume du disque dur. Assurez-vous que tous les volumes requis sont correctement arrangés dans la disposition du disque dur, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Cliquez sur **Continuer** pour débiter la restauration des volumes.

Restaurer des volumes en mode manuel

Le mode de restauration manuel vous permet de pleinement prendre avantage de la restauration du volume. Vous pourrez spécifier la méthode de recherche, les disques à rechercher, et les volumes à restaurer.

1. Dans la fenêtre **Mode de restauration**, choisissez **Manuel**.
2. Dans la fenêtre **Sélection de l'espace non alloué**, sélectionnez de l'espace non alloué sur les disques de base sur lesquels les volumes supprimés étaient situés. Si vous êtes incertain à propos de l'emplacement des volumes supprimés, sélectionnez tous les espaces non alloués sur tous les disques de base.
3. Dans la fenêtre **Méthode de recherche**, choisissez :
 - **Rapide** – (recommandée) Vérifie le début de chaque côté de chaque cylindre des disques sélectionnés. Elle prend moins de temps, et devrait trouver tous les volumes supprimés dans la plupart des cas.
 - **Complète** – vérifie le système de fichiers sur chaque secteur des disques sélectionnés. Elle est plus complète et nécessite plus de temps à s'exécuter que la méthode **Rapide**.
4. Dans la fenêtre **Recherche des volumes supprimés**, Acronis Recovery Expert analyse tous les disques durs sélectionnés pour les volumes supprimés. Dès qu'un volume supprimé est trouvé, il sera affiché dans la liste des volumes. Cependant, la recherche se poursuivra jusqu'à ce que tous les disques restants soient analysés. Si aucun volume est trouvé, on vous invitera à fermer Recovery Expert.

Le programme peut même trouver et afficher des volumes croisés, c'est-à-dire des volumes qui ont été créés et supprimés sur le disque à des moments différents. De plus, chaque volume successif alloue de l'espace à partir du volume précédemment supprimé, et non à partir de son commencement. Seul un des volumes croisés peut être restauré.

Contrairement au mode de restauration automatique, vous n'avez pas à attendre que la recherche complète soit terminée si vous utilisez le mode manuel. Aussitôt qu'un ou plusieurs volumes sont ajoutés à la liste, vous pouvez les sélectionner pour les restaurer immédiatement. Sélectionner un volume change son état à **Restauré** et active le bouton **Suivant**.

5. La fenêtre **Volumes restaurés** affiche les volumes à restaurer comme faisant partie de la disposition du volume du disque dur, les marquant avec une icône dans son coin supérieur droit. Assurez-vous que tous les volumes sélectionnés sont correctement arrangés dans la disposition du disque dur, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Continuer** pour débiter la restauration des volumes.

8.3 Acronis Disk Editor

Acronis Disk Editor est un outil professionnel qui exécute une gamme d'actions sur un disque dur : en l'utilisant, vous pouvez restaurer les secteurs de démarrage, réparer la structure de fichiers et dossiers, trouver des clusters perdus, supprimer des virus d'un disque et beaucoup plus. Ce programme a aussi beaucoup à offrir à un utilisateur d'ordinateur débutant. Il peut être utilisé, par exemple, comme outil éducationnel.

Travailler avec Acronis Disk Editor nécessite une connaissance approfondie de la structure du disque dur, des systèmes de fichiers, des systèmes d'exploitation, des schémas de partitionnement et des principes de l'organisation du stockage des données. Les instructions complètes relatives à l'organisation du stockage de données et l'interaction des disques durs avec les systèmes d'exploitation et les applications est hors de la portée de ce document.

Quand vous modifiez des disques et des volumes vous devez être certain de vos actions. Vous pouvez facilement transgresser l'intégrité des informations d'un disque en rendant ses informations inaccessibles. Également, l'efficacité opérationnelle de votre machine peut être sévèrement affectée (le système d'exploitation ne pourra plus se charger et les applications cesseront de fonctionner).

8.3.1 Commencer le travail avec Acronis Disk Editor

Pour démarrer Acronis Disk Editor

1. Connectez la console à la machine sur laquelle l'agent Acronis Disk Director est installé.
2. Dans la zone de gestion de disque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque ou un volume puis cliquez sur **Modifier**. Cela démarrera Acronis Disk Editor, vous permettant d'accéder à ses opérations.

La différence entre sélectionner un disque intégralement ou sélectionner un volume est la suivante :

- si vous sélectionnez un disque intégralement vous pourrez afficher et modifier les structures de stockage de données du disque entier – table de partition, table d'allocation des fichiers de tous les volumes du disque et la zone de données.
- Sélectionner un volume vous permet d'afficher et de modifier uniquement les structures de stockage de données de ce volume – table d'allocation des fichiers, le dossier racine et la zone de données du volume.

8.3.2 Fenêtre principale, menu et contrôles

La fenêtre principale affiche le nombre de disques et secteurs où le curseur du programme interne est situé.

Le menu d'Acronis Disk Editor contient les options suivantes :

- **Disque** – vous permet de parcourir les propriétés du disque sélectionné.
- **Modification** – vous permet de manipuler les blocs des volumes des disques durs sélectionnés et vous permet également d'enregistrer le contenu d'un secteur de disque après les modifications.
- **Affichage** – vous permet de sélectionner un mode d'affichage pour une présentation plus pratique des données. Par défaut, la fenêtre principale du programme affiche le disque ou le volume sélectionné en mode hexadécimal (Hex).
- **Recherche** – vous permet de rechercher un volume (ou un disque dur) pour toute ligne (ou toute chaîne de caractères) et d'aller à un certain secteur de disque selon son décalage absolu.

- **Aide** – vous permet d'obtenir de l'aide relative à la fenêtre de l'éditeur, au fabricant du programme et à la version.

Utilisation des contrôles

Le menu permet d'accéder à toutes les opérations, et les opérations les plus fréquemment utilisées sont disponibles dans la **Barre d'outils**.

Vous pouvez accéder à presque toutes les fonctionnalités principales du programme (ou des options du menu) à l'aide des touches de raccourci clavier **F1**, **F2**,... **F10** et de combinaisons telles que **Ctrl+O**, **Ctrl+F**, **Alt+P**, etc. Par exemple, la boîte de dialogue servant à rechercher des lignes dans les volumes et/ou les disques est affichée en appuyant sur la combinaison de touches **Ctrl+F**. Vous pouvez passer à un secteur selon son décalage absolu en appuyant sur **Alt+P**. Vous pouvez basculer entre les différents modes d'affichage de la fenêtre principale. Par exemple, appuyez sur **F2** pour le mode d'affichage hexadécimal, **F6** pour le mode d'affichage de la table de partitions, **F7** pour le mode d'affichage de secteur de démarrage. Il existe également d'autres touches de raccourci.

La **liste des encodages** est utilisée pour interpréter le contenu du secteur du disque dur. Sélectionner le bon encodage vous permettra de voir le contenu du secteur correctement interprété dans la partie droite de la fenêtre principale du programme dans le mode d'affichage hexadécimal.

8.3.3 Modifier des disques

Le menu **Modifier** vous permet d'accéder aux opérations principales avec les blocs des secteurs d'un disque dur. Vous pouvez modifier les données du disque dur directement dans les champs de n'importe quel mode d'affichage — voir Affichage (p. 76).

Considérons la modification du disque dans le mode d'affichage **Hexadécimal**.

Sélection des données

Tous les modes d'affichage vous laissent sélectionner des blocs de secteurs de disque avec la souris ou le clavier.

Dans le mode d'affichage hexadécimal, utilisez ce qui suit pour sélectionner les blocs :

- **Avec une souris.** Positionnez le pointeur de la souris sur l'octet du secteur voulu et faites le glisser pour créer un bloc comprenant tous les octets que vous voulez sélectionner.
- **Avec un clavier.** Positionnez le curseur sur l'octet du secteur voulu. Appuyez sur la touche **Maj.** et maintenez-la enfoncée et utilisez les flèches (ou les touches **Page Haut** et **Page Bas**) pour créer une sélection.

***Astuce** : Appuyer sur la touche **Fin** tout en maintenant enfoncée la touche **Maj.** sélectionne le secteur du disque en entier. Pour sélectionner tous les secteurs du disque, appuyez sur **Ctrl+A**.*

Modification des données du disque

Positionnez le curseur sur le bloc que vous devez modifier dans la zone hexadécimale ou texte dans la fenêtre principale. Puis entrez la valeur requise. Dans les autres modes d'affichage, vous devez modifier les valeurs dans les champs appropriés.

Utilisez l'élément **Annuler** du menu pour annuler la dernière modification ou les précédentes. **Annuler tout** annule toutes les modifications que vous avez effectuées.

Enregistrement de vos modifications

Les modifications que vous effectuez ne seront pas appliquées immédiatement au secteur du disque. Assurez-vous de cliquer sur **Enregistrer le secteur** pour que les changements soient effectifs.

Attention : Après avoir sauvegardé les modifications, vous ne pourrez pas les annuler.

Si vous n'enregistrez pas vos modifications, vous les rejetez. Si vous avez effectué des modifications dans un secteur d'un disque dur et décidez de quitter l'éditeur sans les enregistrer, un message d'avertissement vous proposera d'enregistrer vos modifications.

Écriture d'un bloc dans un fichier

Non disponible lors de l'utilisation d'un support de démarrage basé sur Linux.

L'option du menu **Écrire dans un fichier** vous permet d'enregistrer le bloc sélectionné dans un fichier.

Il est recommandé d'enregistrer les blocs sélectionnés avant de commencer à les modifier. Cela vous aidera à annuler les modifications que vous avez appliquées aux secteurs du disque dur et à restaurer les données.

Pour enregistrer un bloc de secteur de disque dans un fichier

1. Sélectionnez le bloc que vous devez enregistrer puis cliquez sur **Écrire dans un fichier**.
2. Dans la fenêtre **Écrire dans un fichier**, cliquez sur **Parcourir** et spécifiez le chemin d'accès et le nom du fichier.
3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le fichier.

Conseil : Vous pouvez créer une sélection directement dans la fenêtre **Écrire dans un fichier** : Dans le champ **Taille**, spécifiez le nombre d'octets qui seront sélectionnés à partir de la position actuelle du curseur.

Lecture d'un bloc depuis un fichier

Non disponible lors de l'utilisation d'un support de démarrage basé sur Linux.

L'option du menu **Lire depuis un fichier** vous permet de lire le bloc d'un fichier préalablement enregistré et de l'insérer dans un secteur de disque.

Pour lire un bloc depuis un fichier

1. Positionnez le curseur sur l'octet du secteur voulu et cliquez sur **Lire depuis un fichier**.
2. Dans la fenêtre **Lire depuis un fichier** cliquez sur **Parcourir** et spécifiez le fichier.
3. Cliquez sur **OK**. Le contenu du fichier sera inséré dans un secteur à partir de la position actuelle du curseur.
4. Cliquez sur **Enregistrer le secteur (Ctrl+S)** pour enregistrer les modifications.

8.3.4 Affichage

Les informations relatives aux disques et aux volumes dans la fenêtre Acronis Disk Editor peuvent être affichées et modifiées dans plusieurs modes différents. Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage approprié à l'aide du menu **Affichage**.

L'éditeur offre sept modes d'affichage :

- HEX (mode hexadécimal)
- Table de partition

- Secteur de démarrage FAT16
- Secteur de démarrage FAT32
- Secteur d'informations FS FAT32
- Secteur de démarrage NTFS
- Dossier FAT

Le mode d'affichage hexadécimal est le mode principal et le plus universel. Les autres modes représentant certains modèles de représentation de données vous permettent de travailler avec des valeurs d'octets ou de groupes d'octets décodées. Vous pourrez afficher les étapes de formation de stockage de données du disque pendant que le volume standard du disque est en cours de création et de formatage, et pendant que les fichiers et les dossiers sont créés.

De plus, dans le menu **Affichage**, vous pouvez masquer ou afficher la barre d'état et la barre d'outils.

8.3.5 Recherche

Le menu **Recherche** vous permet de rechercher un disque pour une ligne et d'accéder à un secteur du disque en fonction de son décalage absolu.

Une ligne de recherche peut être définie à la fois par des caractères et des valeurs numériques (hexadécimales). Pendant une recherche, vous pouvez ignorer la casse et également rechercher une certaine ligne à un certain décalage à l'intérieur du secteur.

Les données du disque sont interprétées selon l'encodage sélectionné. Si vous avez sélectionné un mode de recherche sans distinction de la casse, la casse et les éléments avant les caractères seront ignorés.

Une fois le processus de recherche terminé, la position actuelle sera déplacée là où une ligne aura été trouvée, sinon elle restera identique si aucune ligne n'a été trouvée. Vous pouvez rechercher la ligne suivante en appuyant sur la touche **F3**.

Vous pouvez vous rendre dans le secteur voulu en fonction de son décalage absolu en sélectionnant l'option du menu **Aller à** (ou en appuyant sur la combinaison des touches **Alt+P**).

La transition s'effectue en entrant un décalage de secteur absolu, ou en entrant les numéros de cylindre, de tête et de secteur. Les paramètres listés sont liés par cette expression :

$(CYL \times HDS + HD) \times SPT + SEC - 1$,

où CYL, HD et SEC sont les nombres des coordonnées CHS (Cylindre – Tête – Secteur) ; HDS est le nombre de têtes par disque et SPT est le nombre de têtes par piste.

Vous pouvez retourner dans un secteur à partir d'un autre secteur en sélectionnant l'élément **Retour** dans le menu **Rechercher** (ou en appuyant sur la combinaison des touches **Ctrl + B**).

8.3.6 Exemples d'utilisation

Cette section décrit comment utiliser Acronis Disk Editor dans les scénarios les plus courants.

Protection et restauration du MBR

Cet exemple s'applique aux disques de base possédant un schéma de partitionnement MBR.

Le secteur de démarrage principal (MBR) est situé dans le premier secteur du disque dur et stocke les informations relatives au partitionnement du disque et au code qui est chargé par le BIOS. L'information stockée dans le MBR est cruciale pour le démarrage de la machine.

Si le code MBR est endommagé à cause d'un virus de secteur de démarrage ou d'une erreur humaine, vous ne pourrez plus démarrer la machine et vous ne pourrez plus accéder aux données stockées sur les disques durs.

En ayant une copie du code MBR enregistrée dans un lieu sûr, vous protégez votre machine contre de tels sinistres. Même si votre machine ne peut pas démarrer normalement, vous pouvez la démarrer en utilisant un support de démarrage basé sur WinPE créé par Acronis Bootable Media Builder (p. 65). En travaillant avec un support de démarrage, vous pouvez démarrer Acronis Disk Editor et restaurer le MBR à partir d'une copie préalablement sauvegardée. Ainsi, la machine pourra démarrer de nouveau.

Les étapes suivantes décrivent comment vous pouvez enregistrer une copie du code MBR et la restaurer en cas de défaillance.

Étape 1. Enregistrer le MBR

1. Dans Acronis Disk Director, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque possédant le code MBR que vous devez enregistrer puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans Acronis Disk Editor, appuyez sur la touche **F2** pour basculer en mode de visualisation hexadécimal.
3. Positionnez le curseur au tout début du premier octet du premier secteur (secteur absolu 0, ou 0000 en hexadécimal). Puis appuyez et maintenez enfoncée la touche **Maj.** et utilisez les touches des flèches pour sélectionner les premiers 445 octets du secteur. Cela sélectionnera le code MBR et la signature du disque.

Conseil. La position exacte du curseur est affichée dans le champ **Position** de la barre d'état (dans le coin inférieur droit de la fenêtre).

4. Sélectionnez l'option **Écrire dans un fichier** dans le menu **Modifier**.
5. Dans la fenêtre **Écrire dans un fichier**, cliquez sur **Parcourir** et spécifiez le chemin d'accès et le nom du fichier.
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le fichier.

Étape 2. Restaurer le MBR

1. Créez un support de démarrage basé sur WinPE afin de pouvoir restaurer le système en cas de défaillance. Le support de démarrage est créé en utilisant Acronis Bootable Media Builder tel que décrit dans Comment créer un support de démarrage (p. 66).
2. Démarrez la machine avec le support de démarrage et exécutez Acronis Disk Director.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque dont vous devez restaurer le MBR puis cliquez sur **Modifier**.
4. Dans Acronis Disk Editor, appuyez sur la touche **F2** pour basculer en mode de visualisation hexadécimal.
5. Positionnez le curseur au tout début du premier octet du premier secteur (secteur absolu 0, ou 0000 en hexadécimal), puis cliquez sur **Lire depuis un fichier**.
6. Dans la fenêtre **Lire depuis un fichier**, cliquez sur **Parcourir** et spécifiez le fichier contenant le code MBR.
7. Cliquez sur **OK**. Le contenu du fichier sera inséré dans un secteur à partir de la position actuelle du curseur.
8. Appuyez sur la combinaison des touches **Ctrl+S** pour enregistrer les modifications.

9. Redémarrez la machine.

Copier le MBR vers un autre disque

Cet exemple s'applique aux disques de base possédant un schéma de partitionnement MBR.

Vous devez copier le code MBR du disque source si vous déplacez le volume du système de ce disque vers un disque cible qui ne possède pas de MBR ou qui possède un chargeur différent.

Pour copier le MBR vers un autre disque

1. Dans Acronis Disk Director, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque possédant le code MBR que vous devez copier puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans Acronis Disk Editor, appuyez sur la touche **F2** pour basculer en mode de visualisation hexadécimal.
3. Positionnez le curseur au tout début du premier octet du premier secteur (secteur absolu 0, ou 0000 en hexadécimal). Puis appuyez et maintenez enfoncée la touche **Maj.** et utilisez les touches des flèches pour sélectionner les premiers 445 octets du secteur. Cela sélectionnera le code MBR et la signature du disque.
Conseil. La position exacte du curseur est affichée dans le champ **Position** de la barre d'état (dans le coin inférieur droit de la fenêtre).
4. Sélectionnez l'option **Écrire dans un fichier** dans le menu **Modifier**.
5. Dans la fenêtre **Écrire dans un fichier**, cliquez sur **Parcourir** et spécifiez le chemin d'accès et le nom du fichier.
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le fichier.
7. Appuyez sur **Alt+F4** pour quitter Acronis Disk Editor.
8. Dans Acronis Disk Director, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque cible vers lequel copier le code MBR puis cliquez sur **Modifier**.
9. Dans Acronis Disk Editor, appuyez sur la touche **F2** pour basculer en mode de visualisation hexadécimal.
10. Positionnez le curseur au tout début du premier octet du premier secteur (secteur absolu 0, ou 0000 en hexadécimal), puis cliquez sur **Lire depuis un fichier**.
11. Dans la fenêtre **Lire depuis un fichier**, cliquez sur **Parcourir** et spécifiez le fichier contenant le code MBR.
12. Cliquez sur **OK**. Le contenu du fichier sera inséré dans un secteur à partir de la position actuelle du curseur.
13. Appuyez sur la combinaison des touches **Ctrl+S** pour enregistrer les modifications.
14. Redémarrez la machine.

Effacement des données du disque

Les disques durs peuvent contenir une quantité substantielle d'informations confidentielles. Les utilisateurs oublient souvent que les informations privées doivent être complètement détruites afin d'éviter leur accès non autorisé. La suppression simple d'un ancien fichier n'est pas suffisante.

Les outils Windows ne garantissent pas la destruction des données. Les fichiers supprimés peuvent être restaurés facilement. Le formatage et même la suppression d'un volume laisse le contenu des secteurs du disque dur intact.

Acronis Disk Editor peut être utilisé comme un outil simple et fiable pour effacer complètement les données d'un disque dur de façon permanente.

Pour effacer les données du disque

1. Dans Acronis Disk Director, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque possédant les données que vous devez détruire puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans Acronis Disk Editor, appuyez sur la touche **F2** pour basculer en mode de visualisation hexadécimal.
3. Positionnez le curseur au tout début du premier octet du premier secteur (secteur absolu 0, ou 0000 en hexadécimal). Puis appuyez sur la combinaison des touches **Maj.+Ctrl+Fin** pour sélectionner tout le reste des secteurs du disque.
4. Cliquez sur **Remplir** et entrez la valeur de remplissage 0 (zéro).
5. Cliquez sur **OK** puis confirmez l'opération.

Attention ! Après avoir confirmé l'opération, toutes les données du disque seront supprimées définitivement et vous ne pourrez plus les restaurer, à moins de posséder des sauvegardes de ce disque effectuées par des solutions de sauvegarde et de restauration Acronis.

Restauration des fichiers supprimés

Acronis Disk Editor peut être utilisé pour restaurer des fichiers supprimés même après que le volume ait été formaté ou supprimé.

Un fichier peut être restauré uniquement si :

- il était stocké de façon contigüe en tant qu'unité sur ce volume, c'est-à-dire que le fichier ne doit pas être fragmenté.
- il n'a pas été écrasé par d'autres données.

Restaurer des fichiers à l'aide d'Acronis Disk Editor est un peu difficile et demande des connaissances pratiques avec un éditeur hexadécimal. Pour restaurer un fichier vous devez obtenir des informations distinctes sur celui-ci à partir de l'affichage hexadécimal. Ces informations vous aideront à localiser le fichier lorsque vous le recherchez dans le mode d'affichage hexadécimal.

L'exemple suivant décrit comment restaurer quelques fichiers d'images .jpeg depuis le volume formaté.

Pré-requis :

1. Les fichiers étaient situés sur le volume MesDonnées (G:) avant qu'il soit formaté.
2. Ces images ont été prises par un certain type de caméra.
3. Les fichiers ont été enregistrés comme unité et n'ont pas été écrasés par d'autres données.

Pour restaurer les fichier

1. Dans un gestionnaire de fichiers qui prend en charge le mode Hex, ouvrez un fichier .jpeg existant similaire au fichier supprimé. Notre but est de trouver des informations pouvant être utilisées pour distinguer ces fichiers .jpeg parmi les autres données stockées sur le volume.

Ouvrons une image .jpeg similaire prise avec la même caméra, en mode hexadécimal et en utilisant l'encodage Western (Windows). Comme nous pouvons le voir dans la zone de caractères, ce fichier .jpeg débute par quelque chose de semblable :

```
...JFIF....H.H...
```

et se termine par quelque chose qui ressemble à :

```
...OLF...
```

Habituellement, lors de la prise d'une photographie la caméra écrit les informations relatives au fabricant dans chaque fichier .jpeg. Ces informations sont habituellement stockées au début de chaque fichier. Ainsi, en sachant comment le fichier débute et se termine en plus de posséder les

informations relatives au fabricant, nous avons assez d'informations pour localiser nos fichiers .jpeg.

2. Dans Acronis Disk Director, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volume G: formaté qui contient le fichier que vous devez restaurer puis cliquez sur **Modifier**.
3. Dans Acronis Disk Editor, appuyez sur la touche **F2** pour basculer en mode de visualisation hexadécimal. Puis, sélectionnez l'encodage **Western (Windows)** dans la barre d'outils.
4. Appuyez sur la combinaison des touches **Ctrl+F**. Puis, entrez *JFIF* dans le champ de recherche. Lorsque cette valeur est trouvée, observez les lignes plus bas afin de voir les informations relatives au fabricant. Si elles ne contiennent pas les informations que nous recherchons, nous devons rechercher la prochaine occurrence de *JFIF* jusqu'à ce que nous trouvions celle que nous recherchons.
5. Quand les données requises sont trouvées, créez une sélection en effectuant ce qui suit.
Sélectionnez le début du secteur dans lequel se trouve la combinaison des lettres *JFIF*. Puis appuyez et maintenez enfoncé la touche **Maj.** et utilisez les touches flèches (ou **Page Haut** et **Page Bas**) pour sélectionner le reste des secteurs jusqu'à la fin du secteur dans lequel la combinaison des lettres *OLF* se trouve.
6. Sélectionnez l'option **Écrire dans un fichier** dans le menu **Modifier**.
7. Dans la fenêtre **Écrire dans un fichier**, cliquez sur **Parcourir** et spécifiez le chemin d'accès et le nom du fichier. Par exemple, *C:\image_1.jpeg*.
8. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le fichier.
9. Ouvrez ce fichier avec n'importe quel programme d'affichage d'images. Si vous voyez l'image alors vous avez tout fait parfaitement. Si vous ne voyez pas l'image, assurez-vous de sélectionner les données de l'image exactement tel que décrit dans l'étape 5.

Pour restaurer un autre fichier .jpeg file, répétez les étapes 4 à 9.

9 Travailler dans le mode ligne de commande

Acronis Disk Director prend en charge le mode de ligne de commande pour les opérations sur les disques et volumes les plus importantes avec l'utilitaire **ADDCommandLine.exe**. Cet utilitaire est exécuté localement, c'est-à-dire sur la machine sur laquelle Disk Director est installé.

Dans cette section

Commandes prises en charge	82
Exemples d'utilisation	84

9.1 Commandes prises en charge

ADDCommandLine.exe possède le format suivant :

```
\ADDCommandLine.exe /[commande] /[option1] /[option2]...
```

Les commandes peuvent être accompagnées d'options. Vous trouverez ci-dessous une liste des commandes prises en charge et des options compatibles.

create

Crée un nouveau volume en utilisant l'espace non alloué sur un ou plusieurs disques.

Options

```
[/os:<id>]
```

Spécifie l'identifiant de la couche du système d'exploitation sous laquelle l'opération sera exécutée.

Si non spécifié, l'opération sera exécutée sous le système d'exploitation actuellement en cours d'utilisation.

```
/disks:<liste_id>
```

Spécifie les identifiants de disques durs sur lesquels l'opération sera exécutée (séparés par des virgules).

```
[/type:"<Primary|Logical|Simple|Spanned|Stripe|Mirror|RAID5|Active>"]
```

Spécifie le type du volume.

Si non spécifié, un volume actif est créé sur le premier disque dur et des partitions logiques sur les autres disques.

```
[/start:<méga-octets>]
```

Spécifie le décalage du volume, c'est-à-dire la quantité d'espace disque avant le volume à partir du début du disque (en méga-octets).

Si non spécifié, le volume est créé sans décalage.

```
[/size:<méga-octets>]
```

Spécifie la taille du volume (en méga-octets).

Si non spécifiée, le volume occupe tout l'espace des disques spécifiés.

```
[/fs:"<None|NTFS|FAT16|FAT32|EXT2|EXT3|ReiserFS|Linux Swap>"]
```

Spécifie le type du système de fichiers pour le volume.
Si non spécifié, le volume n'est pas formaté.

`[/clustersize:<octets>]`

Spécifie la taille de cluster du volume (en octets).
Si non spécifiée, la valeur par défaut du système de fichiers sélectionné est utilisée.

`[/label:"<chaîne>"]`

Spécifie le nom du volume. La longueur maximale d'un nom du volume dépend du système de fichiers du volume. Par exemple, elle est de 32 caractères pour le système de fichiers NTFS, 11 caractères pour les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32, et 16 caractères pour les systèmes de fichiers ext2 et ext3.

Si non spécifié, le volume n'aura pas de nom.

`[/letter:"<lettre>"]`

Spécifie la lettre de lecteur du volume.
Si non spécifiée, le volume n'aura pas de lettre de lecteur.

`[/reboot]`

Redémarre la machine.
Si l'option n'est pas utilisée, la machine ne sera pas redémarrée.

resize

Redimensionne le volume existant.

Options

`[/os:<id>]`

Spécifie l'identifiant de la couche du système d'exploitation sous laquelle l'opération sera exécutée.
Si non spécifié, l'opération sera exécutée sous le système d'exploitation actuellement en cours d'utilisation.

`/volume:<id>`

Spécifie l'identifiant du volume.

`[/start:<mega-octets>]`

Spécifie le décalage du volume, c'est-à-dire la quantité d'espace non alloué avant le volume (en méga-octets).
Si non spécifié, le volume est redimensionné sans décalage.

`[/size:<mega-octets>]`

Spécifie la taille du volume (en méga-octets).
Si non spécifiée, le volume occupe tout l'espace des disques spécifiés.

delete

Supprime le volume existant.

Options

`[/os:<id>]`

Spécifie l'identifiant de la couche du système d'exploitation sous laquelle l'opération sera exécutée.

Si non spécifié, l'opération est exécutée sous le système d'exploitation actuellement en cours d'utilisation.

```
/volume:<id>
```

Spécifie l'identifiant du volume.

initialize

Initialise les disques qui ne sont pas initialisés.

Options

```
[/os:<id>]
```

Spécifie l'identifiant de la couche du système d'exploitation sous laquelle l'opération sera exécutée.

Si non spécifié, l'opération est exécutée sous le système d'exploitation actuellement en cours d'utilisation.

```
/disks:<liste_id>
```

Spécifie les identifiants de disques durs sur lesquels l'opération sera exécutée (séparés par des virgules).

```
[/ps:"<MBR|GPT>"]
```

Spécifie le schéma de partitionnement du disque — MBR ou GPT.

Si non spécifié, le schéma de partitionnement MBR est utilisé.

```
[/type:"<Dynamic|Basic>"]
```

Spécifie le type de disque — Dynamique ou de base.

Si non spécifié, le type de disque de base est utilisé.

list

Affiche la liste de tous les systèmes d'exploitation, disques, groupes de disques et volumes sur la machine.

9.2 Exemples d'utilisation

Créer un volume

```
\ADDCommandLine.exe create /os:1 /disks:2 /type:Logical /start:1024 /size:61440 /fs:NTFS /clustersize:4096 /label:MesDonnées /letter:S /reboot
```

Cela créera le volume logique NTFS *MesDonnées* (S:) de 60 Go sur le deuxième disque dur avec un décalage de 1 Go. Le volume aura une taille de cluster de 4 Ko. Cette opération sera exécutée sous le système d'exploitation actuellement en cours d'utilisation, avec un redémarrage.

```
\ADDCommandLine.exe create /os:1 /disks:3,4 /type:Spanned /size:1536000 /fs:NTFS /clustersize:4096 /label:Support /letter:Y /reboot
```

Cela créera le volume fractionné NTFS *Support* (Y:) de 1,5 To sur les troisième et quatrième disques durs. Le volume aura une taille de cluster de 4 Ko. Cette opération sera exécutée sous le système d'exploitation actuellement en cours d'utilisation, avec un redémarrage.

Redimensionner un volume

```
\ADDCommandLine.exe resize /os:1 /volume:7 /start:2048 /size:10240 /reboot
```

Cela redimensionnera le septième volume à 10 Go sous le système d'exploitation actuellement en cours d'utilisation après redémarrage. Le volume sera redimensionné avec un décalage de 2 Go.

Initialiser un disque

```
\ADDCmdLine.exe initialize /os:1 /disks:5 /ps:MBR /type: Basic
```

Cela initialisera le cinquième disque en tant que disque de base avec le schéma de partitionnement MBR.

Supprimer un volume

```
\ADDCmdLine.exe delete /os:1 /volume:6
```

Cela supprimera le sixième volume sous le système d'exploitation actuellement en cours d'utilisation.

10 Glossarie

B

Bande

Chacune des parties de taille égale de l'espace disque qui constituent un volume agrégé par bandes (p. 96) ou un volume RAID-5.

Chaque bande occupe un disque dur distinct.

Un volume agrégé par bandes est composé d'au moins deux bandes. Un volume RAID-5 est composé d'au moins trois bandes.

Bloc

Voir Secteur (p. 93).

C

Cluster

Unité d'espace disque permettant de stocker des fichiers dans un système de fichiers.

Chaque fichier non vide remplit un ou plusieurs clusters.

La taille typique d'un cluster est 4 Ko. Lors du formatage d'un volume, vous pouvez choisir la taille des clusters.

Des tailles de cluster plus petites permettent de stocker de façon plus efficace les petits fichiers en réduisant le volume d'espace disque inutilisé ; cependant les fichiers plus volumineux peuvent être plus fragmentés sur le volume et nécessiter alors un temps d'accès plus important.

Un cluster est aussi connu sous le nom d'unité d'allocation.

Physiquement, un cluster correspond à un ou plusieurs secteurs (huit, en général) d'un disque.

Cluster défectueux

Cluster (p. 86) qui contient un ou plusieurs secteurs défectueux (p. 93).

Il est impossible de stocker des données sur ce cluster ou de récupérer des données de ce cluster.

Cylindre

Groupe des pistes (p. 92) de tous les plateaux magnétiques d'un disque dur (p. 87), auxquelles il est possible d'accéder sans déplacer la tête magnétique.

Accéder aux données à l'intérieur d'un cylindre est beaucoup plus rapide que de déplacer la tête d'un cylindre à l'autre.

D

Défragmentation

Processus de réorganisation des fichiers sur un volume afin de réduire la fragmentation (p. 90), ce qui peut améliorer le temps d'accès aux fichiers.

Démarrage

Processus de démarrage d'une machine lorsqu'elle est mise sous tension ou réinitialisée.

Lorsqu'une machine démarre, le matériel exécute un programme connu sous le nom de chargeur de démarrage, qui se charge de démarrer le système d'exploitation sélectionné.

Une machine qui ne peut pas démarrer normalement, si, par exemple, le volume qui contient le système d'exploitation n'est pas disponible, est « non démarrable ».

Certaines opérations, telles que le redimensionnement du volume système sous Windows, nécessitent un redémarrage de la machine.

Disque

Périphérique de stockage, souvent un support de stockage magnétique, connecté à une machine.

Les disques durs et les disquettes, par exemple, sont des disques.

Disque de base

Disque auquel peuvent accéder toutes les versions de Windows, ainsi que d'autres systèmes d'exploitation.

Un disque de base peut stocker un ou plusieurs volumes (p. 95), appelés « volumes de base ».

Un disque de base peut être converti en disque dynamique.

Disque dur

Support de stockage fixe avec des composants électroniques intégrés qui consistent en plusieurs plateaux magnétiques pivotant solidement autour d'un axe.

Les disques durs disposent d'une capacité relativement importante et d'une vitesse élevée en lecture/écriture.

Un disque dur est aussi appelé lecteur de disque dur.


Disque dynamique

Disque dur géré par un gestionnaire de disque logique (LDM), lequel est disponible sous Windows à partir de Windows 2000.

LDM permet d'allouer plus facilement des volumes sur un disque pour la tolérance de panne, des performances accrues ou une taille de volume plus importante.

Un disque dynamique peut utiliser le schéma de partitionnement (p. 93) de l'enregistrement de démarrage principal (MBR) ou de la table de partition GUID (GPT).

Chaque disque dynamique possède une base de données cachée dans laquelle le LDM stocke la configuration de tous les volumes dynamiques qui existent dans le groupe de disques, ce qui améliore la fiabilité du stockage. Sur un disque MBR, cette base de données occupe le dernier Mo du disque. Sur un disque GPT, Windows crée la partition de métadonnées LDM dédiée, en prenant de l'espace sur la partition MSR (Microsoft Reserved Partition).



Un disque MBR dynamique (Disque 1) et un disque GPT dynamique (Disque 2).

Pour plus d'informations sur les disques dynamiques, consultez les articles suivants de la Base de connaissances Microsoft :

Disk Management (Windows XP Professional Resource Kit) <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb457110.aspx>

816307 Best practices for using dynamic disks on Windows Server 2003-based computers <http://support.microsoft.com/kb/816307>

Disque étranger

Disque dynamique qui fait partie d'un groupe de disques dynamiques étrangers (p. 91).

Disque GPT

Disque dont le schéma de partitionnement (p. 93) est une table de partition GUID (GPT).

En général, les disques GPT sont utilisés par les systèmes d'exploitation 64 bits, tels que Windows XP Professionnel x64.

Voir aussi Disque MBR (p. 88).

Disque MBR

Disque dont le schéma de partitionnement (p. 93) est l'enregistrement de démarrage principal (MBR).

En général, les disques MBR sont utilisés par les systèmes d'exploitation 32 bits, tels que Windows XP Professionnel.

Disque physique

Disque (p. 87) qui est physiquement un périphérique distinct. Les disquettes, disques durs et CD-ROM sont donc des disques physiques.

Dossier

Conteneur nommé pour les fichiers stockés sur un volume.

Un dossier peut contenir d'autres dossiers (parfois appelés sous-dossiers).

Dans le système de fichiers (p. 94), un dossier est une table qui contient une description des fichiers (p. 89) et autres dossiers. Cette structure permet de créer une arborescence de dossiers qui commence par le dossier racine (p. 89).

Dossier racine

Dossier (p. 88) à partir duquel commence l'arborescence de dossiers d'un système de fichiers (p. 94).

En commençant par le dossier racine, vous pouvez décrire de façon unique l'emplacement d'un fichier (p. 89) dans l'arborescence de dossiers en nommant successivement tous les dossiers imbriqués, par exemple : \Windows\System32\Vmm32.vxd.

Dans cet exemple, le dossier Windows est un sous-dossier du dossier racine, le dossier System32 est un sous-dossier du dossier Windows, et le fichier Vmm32.vxd est situé dans le dossier System32.

Dossier système

Dossier qui contient les fichiers nécessaires au fonctionnement d'un système d'exploitation.

« Program Files » et « Windows », par exemple, sont des dossiers système Windows.

E

Enregistrement de démarrage principal (schéma de partitionnement)

L'un des deux schémas de partitionnement d'un disque. Voir Schéma de partitionnement (p. 93).

Espace libre

Espace, sur un volume, non occupé par des données telles que des fichiers et des dossiers.

À ne pas confondre avec l'espace non alloué (p. 89) d'un disque.

Espace non alloué

Espace disque disponible pour créer un nouveau volume ou une partie de celui-ci, ou pour étendre un volume existant.

À ne pas confondre avec l'espace libre (p. 89) sur un volume.

F

Fichier

Ensemble de données, tel qu'un document texte, qui est stocké sous un nom d'identification, par exemple : Document.txt

Les fichiers sont stockés dans un système de fichiers (p. 94) sur un volume. Selon les systèmes de fichiers, les fichiers peuvent être stockés de façons différentes, avec des spécifications différentes

pour les noms de fichiers et différentes façons d'écrire le chemin d'accès complet au fichier dans l'arborescence de dossiers (p. 88).

Fichier d'échange

Fichier (p. 89) qui est utilisé par un système d'exploitation pour stocker des données qui ne peuvent pas être stockées dans la mémoire physique de la machine.

Utiliser un fichier d'échange permet d'exécuter un plus grand nombre de programmes que ne l'autorise la mémoire. Le système d'exploitation décharge dans le fichier d'échange les données actuellement non nécessaires, et charge en mémoire les données nécessaires à partir du fichier d'échange.

Un fichier d'échange est aussi appelé « fichier de pagination ».

Formatage

Processus de création d'un système de fichiers sur un volume.

Une fois le volume formaté, vous pouvez y ajouter des fichiers et des dossiers.

Fragmentation

Éparpillement de fragments d'un fichier sur différentes zones du volume.

Lorsque vous ajoutez, supprimez et modifiez des fichiers, ceux-ci peuvent être divisés en fragments non contigus répartis à différents emplacements du volume. Le temps d'accès à ces fichiers est plus long.

Le but du processus de défragmentation (p. 86) est d'améliorer le temps d'accès en rendant les fichiers fragmentés contigus.

G

Groupe de disques

Groupe de disques dynamiques qui stockent les données de configuration communes dans les bases de données de leur gestionnaire de disque logique (LDM) et qui peuvent donc être gérés comme un ensemble.

En général, tous les disques dynamiques créés sur une même machine sont membres du même groupe de disques.

Dès que le premier disque dynamique est créé par le LDM ou un autre outil de gestion de disque, le nom du groupe de disques apparaît dans la clé de registre

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info\Primary Disk Group\Nom.

Les prochains disques créés ou importés sont ajoutés au même groupe de disques. Le groupe existe tant qu'au moins un de ses membres existe. La déconnexion du dernier disque dynamique ou sa transformation en disque de base met fin au groupe, bien que son nom soit conservé dans la clé de registre ci-dessus. Lorsqu'un disque dynamique est recréé ou reconnecté, un groupe de disques avec un nom incrémentiel est créé.

Lorsqu'un groupe de disques est migré vers une autre machine, il est considéré comme étranger (p. 91) et ne peut être utilisé que s'il est importé dans le groupe de disques existant. L'importation met à jour les données de configuration à la fois sur les disques locaux et étrangers de sorte qu'ils forment une entité unique. Un groupe étranger est importé en l'état (en conservant son nom d'origine) si aucun groupe de disques n'est présent sur la machine.

Pour plus d'informations sur les groupes de disques, consultez l'article suivant de la Base de connaissances Microsoft :

222189 Traitement des groupes de disques par le Gestionnaire de disques Windows 2000
<http://support.microsoft.com/kb/222189/FR-FR/>

Groupe de disques dynamiques étrangers

Groupe de disques dynamiques qui n'est pas natif pour le système d'exploitation exécuté.

Pour pouvoir utiliser ces disques, vous devez les importer dans le groupe de disques existant sur la machine.

I

Initialisation

Processus d'enregistrement d'un disque dans le système d'exploitation.

L'initialisation implique l'affectation d'un schéma de partitionnement (p. 93) (MBR ou GPT) et d'un type (de base ou dynamique) au disque.

L'initialisation s'effectue en général lorsque vous ajoutez un nouveau disque dur à la machine.

L

Lecteur

Périphérique physique permettant d'accéder aux informations stockées sur un disque (p. 87).

Parmi les lecteurs figurent notamment les lecteurs de disques durs (p. 87) et les lecteurs de disquettes.

Lecteur logique

Voir Volume logique (p. 97).

Lettre de lecteur

Voir Lettre de volume (p. 91).

Lettre de volume

Lettre, telle que C, qu'un système d'exploitation Windows affecte à un volume afin de localiser les fichiers et dossiers qui y sont stockés.

Une lettre de volume est habituellement assignée lorsque vous formatez le volume. Elle peut être affectée, modifiée ou supprimée ultérieurement, sans affecter les données du volume.

Une lettre de volume est aussi appelée lettre de lecteur.

M

Machine

Ordinateur physique ou virtuel identifié de façon unique par l'installation d'un système d'exploitation.

Miroir

Chacune des deux parties de l'espace disque qui constitue un volume en miroir (p. 97).

Chaque miroir occupe un disque dur distinct.

Les deux miroirs sont identiques en taille et en contenu, ce qui garantit la tolérance de panne en cas de défaillance de l'un des disques durs contenant un miroir.

L'opération de conversion d'un volume simple (p. 98) en volume en miroir est appelée « ajout d'un miroir ».

N

Nom de volume

Nom optionnel qui peut être assigné à un volume (p. 95) afin que l'utilisateur puisse plus facilement l'identifier.

La longueur d'un nom de volume dépend du système de fichiers (p. 94) du volume. Par exemple, le système de fichiers NTFS permet aux noms de volumes de posséder jusqu'à 32 caractères.

Certains systèmes de fichiers, tels que FAT16 et FAT32, interdisent certains caractères dans un nom de volume (les deux-points (:) ou un guillemet (") par exemple).

O

Outil de création de support de secours

Outil dédié à la création d'un support de démarrage.

P

Partition principale

Voir Volume principal (p. 97).

Partitionnement

Processus de création d'une structure logique sur un disque dur (p. 87).

Le partitionnement consiste généralement en la création d'un ou de plusieurs volumes (p. 95) sur le disque.

Il est notamment possible d'effectuer un partitionnement avec Acronis Backup & Recovery 10.

Piste

N'importe lequel des cercles concentriques d'un disque dur (p. 87).

Il est possible d'accéder aux informations d'une piste sans déplacer la tête magnétique.

S

Schéma de partitionnement

Méthode d'organisation des volumes sur un disque.

Il existe deux schémas de partitionnement : enregistrement de démarrage principal (MBR) et table de partition GUID (GPT). Un disque dont le schéma de partitionnement est MBR est appelé disque MBR ; un disque dont le schéma de partitionnement est GPT est appelé disque GPT.

Le schéma de partitionnement détermine le nombre de volumes que le disque peut posséder :

- Un disque MBR de base peut avoir soit quatre volumes principaux (p. 97), soit trois volumes principaux et un nombre illimité de volumes logiques (p. 97).
- Un disque GPT de base peut avoir jusqu'à 128 volumes principaux.

Le schéma de partitionnement détermine également la taille maximale de chaque volume :

- La taille de volume maximale sur un disque MBR est de 2 téraoctets.
- La taille de volume maximale sur un disque GPT est de 16 exaoctets (plus de 16 millions de téraoctets).

Le schéma de partitionnement est également appelé style de partitionnement ou style de partition.

Secteur

La plus petite unité d'information sur un disque (p. 87) qui est transférée lors d'une seule opération de lecture ou d'écriture.

La taille d'un secteur est généralement de 512 octets.

Secteur de démarrage

Premier secteur (p. 93) d'un disque (p. 87) ou d'un volume (p. 95) qui contient le code initial pour démarrer le système d'exploitation.

Le secteur de démarrage doit se terminer par une signature hexadécimale de valeur 0xAA55.

Secteur de démarrage principal (secteur)

Premier secteur (p. 93) d'un disque dur (p. 87).

Ce secteur stocke en général des informations sur le partitionnement (p. 92) du disque dur. Il stocke également un petit programme qui amorce le démarrage (p. 87) de la machine.

Secteur défectueux

Secteur (p. 93) qui ne peut pas stocker les informations qui y sont écrites — en raison de défauts physiques ou du vieillissement de la surface magnétique par exemple.

Support de démarrage

Un support physique (CD, DVD, clé USB ou autre support pris en charge en tant que support de démarrage par le BIOS d'une machine) qui contient une version démarrable d'Acronis Backup & Recovery 10 ou de l'environnement de préinstallation Windows (WinPE) avec le plug-in Acronis WinPE.

Une machine peut également être démarrée dans les environnements ci-dessus à l'aide du démarrage réseau à partir d'Acronis PXE Server ou du service d'installation à distance (RIS) de Microsoft. Ces serveurs, possédant des composants de démarrage téléchargés, peuvent également être considérés comme des supports de démarrage.

En général, on utilise un support de démarrage pour créer des volumes de base ou dynamiques sur un système nu.

Système de fichiers

Structure de données utilisée pour stocker et gérer les fichiers (p. 89) sur un volume.

Un système de fichiers contrôle l'espace libre et occupé, prend en charge les noms de fichiers et dossiers (p. 88), et stocke les positions physiques des fichiers sur un disque.

Les systèmes de fichiers FAT16 (appelés également FAT), FAT32 et NTFS, par exemple, sont des systèmes pris en charge par Windows.

Les systèmes de fichiers ext2 et ext3, par exemple, sont des systèmes pris en charge par Linux.

Lors du formatage (p. 90) d'un volume, vous pouvez choisir un système de fichiers pour celui-ci.

T

Table de partition GUID (GPT)

L'un des deux schémas de partitionnement d'un disque. Voir Schéma de partitionnement (p. 93).

Tolérance de panne

La possibilité pour un volume de garantir l'intégrité des données après une panne matérielle.

La tolérance de panne s'effectue généralement en utilisant la redondance des données, laquelle permet de préserver les données en cas de défaillance de l'un des disques durs contenant le volume.

Les volumes en miroir (p. 97) et les volumes RAID-5, par exemple, sont des volumes à tolérance de panne.

Type de disque

Type du disque, lequel est déterminé par l'organisation du disque.

Un disque peut être de l'un des deux types suivants : disque de base (p. 87) ou disque dynamique (p. 87).

Type de partition

Nombre hexadécimal qui identifie en général le type d'un volume ou le système de fichiers (p. 94) d'un volume.

Par exemple, un type de partition 07h identifie un volume dont le système de fichiers est NTFS.

En affectant un type de partition spécifique à un volume, vous pouvez marquer ce volume comme un volume caché (p. 96). Si, par exemple, vous modifiez le type de partition d'un volume NTFS afin de spécifier 17h, le volume sera caché.

Type de volume

Type de volume, lequel est déterminé par la structure du volume et par le type de disque sur lequel se trouve le volume.

Les types de volumes sont répertoriés ci-dessous, avec une brève description.

- Volume de base (p. 96): Volume sur un disque de base. Il peut être de l'un des types suivants :
 - Volume principal (p. 97): Il peut stocker les informations nécessaires au démarrage de la machine ou d'un système d'exploitation.
 - Volume logique (p. 97): Il stocke habituellement les fichiers utilisateur et les données du système d'exploitation.
- Volume dynamique (p. 96): Volume sur un ou plusieurs disques dynamiques. Il peut être de l'un des types suivants :
 - Volume simple (p. 98): Occupe un disque unique.
 - Volume fractionné (p. 97): Occupe deux disques ou plus, en parties de tailles arbitraires.
 - Volume agrégé par bandes (p. 96): Occupe deux disques ou plus, en parties de taille égale. Il peut permettre un accès plus rapide aux données.
 - Volume en miroir (p. 97): Occupe deux disques en deux parties de taille identique (miroirs). À tolérance de panne.
 - Volume RAID-5 : Occupe trois disques ou plus, en parties de taille égale. À tolérance de panne.

U

Unité d'allocation

Voir Cluster (p. 86).

V

Volume

Zone de stockage indépendante sur un disque dur (p. 87).

En général, un volume contient un système de fichiers (p. 94), lequel est utilisé pour stocker des fichiers et des dossiers.

Un disque peut stocker plusieurs volumes. Certains volumes, tels que les volumes fractionnés (p. 97), peuvent résider sur plusieurs disques.

Volume actif

Volume à partir duquel démarre une machine.

Si Windows est le seul système d'exploitation installé sur votre machine, le volume actif est généralement le même que le volume système (p. 98).

Si un système d'exploitation autre que Windows est installé sur votre machine, par exemple Linux, le volume actif peut être le volume sur lequel le programme connu sous le nom de chargeur de démarrage, par exemple GRUB, est stocké.

Le volume actif est soit un volume principal (p. 97) (sur un disque de base), soit un volume simple (p. 98) (sur un disque dynamique).

Il ne peut y avoir qu'un seul volume actif sur un disque.

Le volume actif sur un disque de base est aussi appelé partition active.

Volume agrégé par bandes

Volume qui réside sur au moins deux disques dynamiques et dont les données sont uniformément réparties sur ces disques, sur des parties d'espace disque de taille égale (appelées bandes).

L'accès aux données sur les volumes agrégés par bandes est en général plus rapide que sur les autres types de volumes dynamiques, car il peut s'effectuer simultanément sur plusieurs disques durs.

Un volume agrégé par bandes ne contient pas d'informations redondantes, donc il n'est pas à tolérance de panne, contrairement à un volume en miroir (p. 97).

Un volume agrégé par bandes est aussi appelé « volume RAID-0 ».

Volume caché

Volume (p. 95) qui est rendu invisible pour un système d'exploitation.

Pour cacher un volume, il suffit de modifier son type de partition (p. 94).

Volume de base

Volume sur un disque de base (p. 87).

Un volume de base peut être principal (p. 97) et logique (p. 97).

Volume de démarrage

Volume qui contient les fichiers nécessaires au démarrage et au fonctionnement d'un système d'exploitation Windows spécifique.

Si un seul système d'exploitation Windows est installé sur votre machine, le volume de démarrage est habituellement le même que le volume système (p. 98).

Si plusieurs systèmes d'exploitation Windows sont installés sur votre machine, chacun d'eux possède son propre volume de démarrage, mais il n'y a toujours qu'un seul volume système.

En termes de type de volume, un volume de démarrage peut être un volume principal ou logique sur un disque de base, ou un volume simple sur un disque dynamique.

Voir aussi volume système (p. 98).

Volume dynamique

Volume sur un ou plusieurs disques dynamiques.

Comparés aux volumes de base, les volumes dynamiques offrent davantage de fonctionnalités. Toutefois, il se peut qu'ils ne soient pas compatibles avec les anciens systèmes d'exploitation, tels que Windows 98.

À chaque type de volume dynamique correspond une utilisation spécifique. Vous pouvez, par exemple :

- Augmenter la taille du volume au-delà de la capacité d'un seul disque, avec un volume fractionné.
- Réduire le temps d'accès aux fichiers, avec un volume agrégé par bandes.
- Utiliser la tolérance de panne, avec un volume en miroir.

Pour consulter la liste complète des types de volumes, reportez-vous à Type de volume (p. 95).

Volume en miroir

Volume à tolérance de panne dont les données sont dupliquées sur deux disques physiques (p. 88).

Chacune des deux parties d'un volume en miroir est appelée « miroir ».

Toutes les données d'un disque sont copiées sur un autre disque afin d'offrir une redondance de données. En cas de défaillance de l'un des disques durs, les données restent accessibles à partir des autres disques durs.

Le volume système et le volume (p. 98) de démarrage sont des volumes (p. 96) qui peuvent être mis en miroir.

Un volume en miroir est parfois appelé volume RAID-1.

Volume fractionné

Volume composé de l'espace disque d'au moins deux disques dynamiques (p. 87), dont les parties ne doivent pas nécessairement être égales.

Un volume fractionné peut résider sur 32 disques au plus.

Les volumes fractionnés ne sont pas à tolérance de panne, contrairement aux volumes en miroir (p. 97) et RAID-5. Les volumes fractionnés ne permettent pas un accès plus rapide aux données, contrairement aux volumes agrégés par bandes (p. 96).

Volume logique

Volume qui est situé sur un disque MBR (p. 88) de base et qui n'est pas un volume principal (p. 97).

Les volumes logiques stockent habituellement les données utilisateur et quelques fois les fichiers qui sont utilisés par les systèmes d'exploitation installés.

Le nombre de volumes logiques autorisé sur le disque est illimité, contrairement au nombre de volumes principaux.

Un volume logique est aussi appelé lecteur logique.

Volume principal

Volume situé sur une partie d'un disque de base (p. 87) et qui fonctionne comme s'il se trouvait sur un disque dur distinct.

Les volumes principaux stockent en général les fichiers nécessaires au démarrage de la machine ou d'un système d'exploitation. Bon nombre de systèmes d'exploitation peuvent uniquement démarrer à partir d'un volume principal.

Le nombre de volumes principaux sur le disque est limité et dépend du schéma de partitionnement (p. 93).

Un volume principal est aussi appelé partition principale.

Volume principal

Des deux volumes fusionnés, il s'agit du volume sur lequel seront stockés les fichiers et dossiers de l'autre volume.

Une fois la fusion des deux volumes terminée, le volume résultant récupère la lettre de lecteur et le nom de volume du volume principal.

Volume simple

Volume (p. 95) composé de l'espace disque d'un disque dynamique (p. 87) unique.

Physiquement, un volume simple peut occuper plusieurs régions de l'espace disque, ce qui peut être perçu logiquement comme une région contiguë unique.

Quand vous étendez un volume simple vers un autre disque, le volume devient un volume fractionné (p. 97). Quand vous ajoutez un miroir à un volume simple, le volume devient un volume en miroir (p. 97).

Volume système

Volume qui contient les fichiers nécessaires au démarrage des systèmes d'exploitation Windows installés.

Il s'agit de fichiers tels que : Boot.ini, Ntldetect.com et Ntldr

Si un seul système d'exploitation Windows est installé sur votre machine, le volume système est habituellement le même que le volume de démarrage (p. 96).

Si plusieurs systèmes d'exploitation Windows sont installés sur votre machine, chacun d'eux possède son propre volume de démarrage, mais il n'y a toujours qu'un seul volume système.

En termes de type de volume, le volume système peut être un volume principal sur un disque de base, ou un volume simple sur un disque dynamique.

Voir aussi volume de démarrage (p. 96).