




# Acronis<sup>®</sup> Backup & Recovery<sup>™</sup> 10 Advanced Server SBS Edition

Update 5

설치 안내서

# 목차

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>설치 전.....</b>                                                                       | <b>3</b>  |
| 1.1      | Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소 .....                                               | 3         |
| 1.1.1    | Agent for Windows .....                                                                | 3         |
| 1.1.2    | 중앙 집중식 관리 구성 요소 .....                                                                  | 4         |
| 1.1.3    | 관리 콘솔 .....                                                                            | 7         |
| 1.1.4    | 부트 가능한 미디어 제작기 .....                                                                   | 7         |
| 1.1.5    | Acronis Wake-on-LAN 프록시 .....                                                          | 7         |
| 1.2      | 지원되는 운영 체제 .....                                                                       | 8         |
| 1.3      | 시스템 요구 사항 .....                                                                        | 9         |
| 1.4      | 라이선스 정책 .....                                                                          | 10        |
| 1.5      | Acronis License Server 사용 .....                                                        | 11        |
| <b>2</b> | <b>Acronis Backup &amp; Recovery 10 설치 .....</b>                                       | <b>13</b> |
| 2.1      | 로컬 설치(Windows).....                                                                    | 13        |
| 2.1.1    | 준비.....                                                                                | 13        |
| 2.1.2    | 설치 절차 .....                                                                            | 13        |
| 2.1.3    | Acronis 서비스의 자격 증명 지정 .....                                                            | 14        |
| 2.1.4    | Microsoft SQL 서버 지정 .....                                                              | 15        |
| 2.1.5    | 관리 서버에 구성 요소 등록 .....                                                                  | 15        |
| 2.1.6    | 원격 연결을 허용할 사용자 지정 .....                                                                | 16        |
| 2.1.7    | 업데이트 .....                                                                             | 16        |
| 2.2      | 원격 설치(Windows).....                                                                    | 16        |
| 2.3      | Windows 에서 자동 설치 .....                                                                 | 18        |
| 2.4      | 구성 스크립트 매개변수 .....                                                                     | 20        |
| 2.5      | 그룹 정책을 사용하여 에이전트 설치 .....                                                              | 22        |
| 2.5.1    | 에이전트 배포 준비 .....                                                                       | 22        |
| 2.5.2    | 그룹 정책 객체 설정 .....                                                                      | 24        |
| <b>3</b> | <b>Acronis Backup &amp; Recovery 10 의 Advanced 버전으로 업그레이드 .....</b>                    | <b>26</b> |
| 3.1      | 업그레이드하기 전에 .....                                                                       | 26        |
| 3.2      | Acronis License Server 설치 또는 업그레이드 .....                                               | 27        |
| 3.3      | Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 설치 .....                               | 27        |
| 3.4      | Acronis Group Server 를 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 로<br>업그레이드 ..... | 27        |
| 3.5      | Acronis Backup Server 를 Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 로 업그레이드 ...          | 29        |
| 3.6      | Acronis True Image Echo 에이전트 및 로컬 버전 업그레이드 .....                                       | 30        |
| 3.6.1    | 작업 가져오기 .....                                                                          | 32        |
| <b>4</b> | <b>Acronis Backup &amp; Recovery 10 의 Advanced 버전 제거 .....</b>                         | <b>34</b> |
| 4.1      | Windows 에서 로컬 설치 제거 .....                                                              | 34        |
| 4.2      | Windows 에서 자동 설치 제거 .....                                                              | 35        |
| 4.3      | Acronis Secure Zone 삭제 .....                                                           | 35        |

# 1 설치 전

이 섹션에서는 제품 설치 전에 발생할 수 있는 질문에 답합니다.

## 1.1 Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소

이 섹션에는 Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소의 전체 목록과 요소 기능에 대한 간략한 설명이 함께 포함되어 있습니다.

Acronis Backup & Recovery 10에는 다음의 구성 요소 유형이 포함됩니다.

### 관리 대상 머신의 구성 요소(에이전트)

Acronis Backup & Recovery 10(으)로 관리되는 머신에서 데이터 백업, 복구 및 기타 작업을 수행하는 응용 프로그램입니다. 에이전트에는 각 관리 대상 머신에 대한 작업을 수행하기 위한 라이선스가 필요합니다. 에이전트에는 추가 기능을 지원하는 여러 기능 또는 애드온이 있으므로 추가 라이선스가 필요할 수 있습니다.

### 중앙 집중식 관리 구성 요소

고급 버전과 함께 제공되는 구성 요소는 중앙 집중식 관리 기능을 제공합니다. 이러한 구성 요소 사용에는 라이선스가 필요하지 않습니다.

### 콘솔

콘솔은 그래픽 사용자 인터페이스와 에이전트 및 기타 Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소에 대한 원격 연결을 제공합니다. 콘솔 사용에는 라이선스가 필요하지 않습니다.

### 부트가능한 미디어 빌더

부트 가능한 미디어 빌더를 사용하면 에이전트와 기타 복구 유틸리티를 복구 환경에서 사용하기 위해 부트 가능한 미디어를 만들 수 있습니다. 복구 환경에서 에이전트 애드온의 사용성은 애드온이 미디어 빌더가 작동 중인 머신에 설치되어 있는지 여부에 달려 있습니다.

### 1.1.1 Agent for Windows

이 에이전트는 Windows에서의 디스크 수준 및 파일 수준 데이터를 보호합니다.

#### 디스크 백업

디스크 수준 데이터 보호는 운영 체제 부팅에 필요한 모든 정보 또는 섹터별 접근 방식(원시 모드)을 사용하는 모든 디스크 섹터와 함께, 디스크 또는 볼륨 파일 시스템 전체 백업을 기반으로 합니다. 디스크 또는 볼륨 복사본을 패키지 형태로 포함하는 백업을 디스크(볼륨) 백업 또는 디스크(볼륨) 이미지라고 합니다. 그러한 백업과 개별 폴더 또는 파일에서 전체 디스크 또는 볼륨을 복구할 수 있습니다.

#### 파일 백업

파일 수준 데이터 보호 기능은 에이전트가 설치된 머신이나 네트워크 공유에 있는 파일 및 폴더 백업을 기반으로 합니다. 파일은 원래 위치 또는 다른 위치로 복구할 수

있습니다. 백업된 모든 파일과 폴더를 복구하거나 복구할 파일과 폴더를 선택할 수 있습니다.

## 기타 작업

### 가상 머신으로 전환

가상 디스크를 사용하기 위해 추가 작업이 필요한 TIB 파일을 가상 디스크 파일로 변환하는 방법과 달리 Agent for Windows 는 디스크 백업을 다음 종류의 새로운 가상 머신으로 복구하여 변환을 수행합니다. VMware Workstation, Microsoft Virtual PC, Parallels Workstation, Citrix XenServer 오픈 가상 어플라이언스(OVA) 또는 Red Hat KVM. 완전 구성되고 작동 가능한 머신의 파일은 선택한 폴더에 배치됩니다. 해당하는 가상 소프트웨어를 사용하여 머신을 시작하거나 나중에 사용할 수 있도록 머신 파일을 준비할 수 있습니다.

### 디스크 관리

Agent for Windows 에는 간편한 디스크 관리 유틸리티인 Acronis Disk Director Lite 가 포함됩니다. 디스크 관리 작업(디스크 복제, 디스크 변환, 볼륨 생성, 포맷, 삭제)과 MBR 과 GPT 사이 디스크 파티셔닝 스타일 변경 또는 디스크 레이블 변경 등은 운영 체제 또는 부팅 가능한 미디어를 사용하여 수행할 수 있습니다.

## Universal Restore

Universal Restore 애드온을 사용하면 에이전트가 설치된 시스템에서 다른 하드웨어 기능으로의 복원을 사용할 수 있으며 이 기능을 사용하여 부트 가능한 미디어를 생성할 수 있습니다. Universal Restore 는 저장소 컨트롤러, 마더보드 또는 칩셋 등과 같이 Windows 시작에 필요한 장치의 차이점을 다룹니다.

## 중복 제거

이 애드온을 사용하면 에이전트가 Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 에서 관리하는 중복 제거 볼트에 데이터를 백업할 수 있습니다.

### 1.1.2 중앙 집중식 관리 구성 요소

이 섹션에는 중앙 집중식 관리 기능을 제공하는 Acronis Backup & Recovery 10 에디션에 포함된 구성 요소가 나열됩니다. 이러한 구성 요소 이외에 데이터 보호가 필요한 모든 시스템에 Acronis Backup & Recovery 10 Agent 를 설치해야 합니다.

## 관리 서버

Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 는 엔터프라이즈 네트워크 내 데이터 보호를 지원하는 중앙 서버입니다. 관리 서버는 관리자에게 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- Acronis Backup & Recovery 10 인프라의 단일 진입점
- 백업 정책 및 그룹화를 사용하여 수많은 머신에서 데이터를 보호하는 쉬운 방법
- 엔터프라이즈 전체의 모니터링 및 보고 기능
- 엔터프라이즈 백업 아카이브를 저장하기 위한 중앙 집중식 볼트를 만드는 기능
- 스토리지 노드를 관리하는 기능

네트워크에 여러 개의 관리 서버가 있는 경우에는 이들은 독립적으로 작동하며, 서로 다른 머신을 관리하고, 아카이브를 저장하기 위해 서로 다른 중앙 집중식 볼트를 사용합니다.

## 관리 서버의 데이터베이스

관리 서버는 다음과 같은 세 가지 Microsoft SQL 데이터베이스를 사용합니다.

- 등록된 머신의 목록과 기타 구성 정보(예: 관리자가 생성한 백업 정책)를 저장하는 구성 데이터베이스.
- 관리 서버와 등록된 머신 및 스토리지 노드와의 동기화에 사용되는 동기화 데이터베이스. 이 데이터베이스는 실행 데이터가 빠르게 변경됩니다.
- 중앙 집중식 로그를 저장하는 보고 데이터베이스. 이 데이터베이스는 크기가 많이 커질 수 있습니다. 크기는 설정된 로깅 수준에 따라 다릅니다.

구성 데이터베이스와 동기화 데이터베이스는 가급적이면 관리 서버와 동일한 머신에 설치된 동일한 Microsoft SQL Server(운영 서버라고도 함)에 있어야 합니다. 보고 데이터베이스는 같거나 다른 SQL 서버에 구성할 수 있습니다.

관리 서버를 설치하는 경우 운영 서버와 보고 서버 모두에 대해 사용할 서버를 선택할 수 있습니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

1. 설치 패키지와 함께 제공된 Microsoft SQL Server 2005 Express 를 동일한 머신에 설치합니다. 이러한 경우 데이터베이스가 세 개인 SQL 서버 인스턴스가 머신에서 생성됩니다.
2. 이전에 머신에 설치한 Microsoft SQL Server 2008(모든 버전).
3. 이전에 머신에 설치한 Microsoft SQL Server 2005(모든 버전).

## VMware vCenter 통합

이 기능은 관리 서버 GUI 에서 VMware vCenter Server 가 관리하는 가상 머신을 보거나 vCenter 에서 이러한 머신의 백업 상태를 보거나 vCenter 에서 Acronis Backup & Recovery 10 에 의해 생성된 가상 머신을 자동으로 등록하는 기능을 제공합니다.

통합은 모든 Acronis Backup & Recovery 10 고급 버전에서 이용할 수 있습니다. 가상 버전에 대한 라이선스는 필요하지 않습니다. vCenter Server 에 소프트웨어를 설치하지 않아도 됩니다.

또한 이 기능을 사용하면 vCenter 가 관리할 필요가 없는 모든 ESX/ESXi 서버에 대해 Agent for ESX/ESXi 를 자동으로 배포하고 구성할 수 있습니다.

## 저장소 노드

Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 는 엔터프라이즈 데이터 보호에 필요한 다양한 리소스(예: 회사 저장 용량, 네트워크 대역폭 또는 관리 대상 머신의 CPU 로드)의 사용 최적화를 목표로 하는 서버입니다. 이 목표는 엔터프라이즈 백업 아카이브(관리 대상 볼트)의 전용 저장소 기능을 수행하는 위치의 구성 및 관리를 통해 달성됩니다.

저장소 노드를 사용하면 하드웨어 지원 관점에서 확장성과 유연성이 우수한 저장 인프라를 생성할 수 있습니다. 최대 20 개 저장소 노드를 설정할 수 있으며 각 저장소 노드는 최대 20 개 볼트를 관리할 수 있습니다. 관리자는 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 에서 중앙 방식으로 저장소 노드를 제어합니다. 저장소 노드에 대한 직접 콘솔 연결은 불가능합니다.

## 저장 인프라 설정

저장소 노드를 설치하고 관리 서버에 추가(이 절차는 관리 대상 머신 등록과 유사함)한 후 중앙 집중식 볼트를 만듭니다. 중앙 집중식 볼트를 만들 때 볼트 경로, 볼트를 관리할 저장소 노드 및 볼트에 대해 수행될 관리 작업을 지정합니다.

관리 대상 볼트는 다음 위치에서 구성할 수 있습니다.

- 저장소 노드의 로컬 하드 드라이브
- 네트워크 공유
- SAN(Storage Area Network)
- NAS(Network Attached Storage)
- 저장소 노드에 로컬로 연결된 테이프 라이브러리.

관리 작업은 다음과 같습니다.

## 저장소 노드측 정리 및 유효성 검사

비관리 대상 볼트에 저장된 아카이브는 아카이브를 생성하는 에이전트가 유지 관리합니다. 이는 각 에이전트가 아카이브에 데이터를 백업할 뿐만 아니라 아카이브에 적용되는 서비스 작업, 보관 규칙 및 백업 계획으로 지정된 유효성 검사 규칙을 실행함을 의미합니다. 관리 대상 머신에서 불필요한 CPU 로드를 제거하기 위해 서비스 작업 실행을 저장소 노드로 위임할 수 있습니다. 작업 예약은 에이전트가 있는 머신에 있어 해당 머신의 시간 및 이벤트를 사용하므로 에이전트는 일정에 따라 저장소 노드측 정리와 저장소 노드측 유효성 검사를 시작해야 합니다. 이를 수행하기 위해서는 에이전트가 온라인에 있어야 합니다. 저장소 노드에서 추가 처리를 수행합니다.

이 기능은 관리 대상 볼트에서 비활성화할 수 없습니다. 다음 두 작업은 선택적입니다.

## 중복 제거

관리 대상 볼트는 중복 제거 볼트로 구성할 수 있습니다. 이는 백업 중 네트워크 사용량과 아카이브의 저장 공간을 최소화하기 위해 이 볼트에 동일한 데이터를 한 번만 백업함을 의미합니다. 자세한 내용은 사용자 안내서의 "중복 제거" 섹션을 참조하십시오.

## 암호화

노드 서버에 저장된 볼트 특정 암호화 키를 사용하여, 볼트에 기록된 내용은 암호화되고 여기에서 읽는 모든 내용은 저장소 노드에서 투명하게 암호 해독되도록 관리 대상 볼트를 구성할 수 있습니다. 저장소 미디어를 도난당했거나 권한 없는 사용자가 액세스한 경우 이 특정 저장소 노드에 액세스하지 않고는 볼트 내용을 암호 해독할 수 없습니다.

에이전트가 이미 아카이브를 암호화한 경우 저장소 노드측 암호화는 에이전트가 수행한 암호화에 적용됩니다.

## PXE 서버

Acronis PXE Server에서는 네트워크를 통해 시스템을 Acronis 부트 가능한 구성 요소로 부팅할 수 있습니다.

네트워크 부팅:

- 부팅해야 하는 시스템에 부트 가능한 미디어를 설치하기 위해 기술 담당자가 현장에 상주하지 않아도 됩니다.
- 그룹 작업 중에는 실제 부트 가능한 미디어를 사용하는 것과 비교하여 여러 개의 시스템을 부팅하기 위해 필요한 시간을 줄일 수 있습니다.

## 라이선스 서버

이 서버를 사용하면 Acronis 제품 라이선스를 관리하고 라이선스가 필요한 구성 요소를 설치할 수 있습니다.

Acronis License Server 에 대한 자세한 내용은 "Acronis License Server 사용 (11 페이지 참조)"을 참조하십시오.

### 1.1.3 관리 콘솔

Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 은 Acronis Backup & Recovery 10 에이전트에 원격 또는 로컬로 액세스할 수 있는 관리 도구입니다. 중앙 집중식 관리 기능이 포함된 제품 에디션에서는 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 에 액세스할 수 있습니다.

이 콘솔은 Windows 설치용 배포와 Linux 설치용 배포가 있습니다. 두 가지 배포 모두 Acronis Backup & Recovery 10 에이전트와 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 에 연결할 수 있지만 선택 가능한 경우 Windows 용 콘솔을 사용하는 것이 좋습니다. Linux 에 설치되는 콘솔은 기능이 제한적입니다.

- Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소는 원격으로 설치할 수 없습니다.
- AD 찾아보기와 같은 활성 디렉토리 관련 기능은 사용할 수 없습니다.

### 1.1.4 부트 가능한 미디어 제작기

Acronis Bootable Media Builder 는 부트 가능한 미디어를 생성하기 위한 전용 도구입니다. 미디어 제작기 Windows Preinstallation Environment 또는 Linux 커널을 기반으로 부트 가능한 미디어를 생성할 수 있습니다.

Universal Restore (4 페이지 참조) 애드온을 사용하면 이기종 하드웨어로의 복원 기능을 포함한 부트 가능한 미디어를 만들 수 있습니다. Universal Restore 는 스토리지 컨트롤러, 마더보드 또는 칩셋 등과 같이 Windows 시작에 필요한 장치의 차이점을 다룹니다.

이 중복 제거 (4 페이지 참조) 애드온을 사용하면 중복제거 볼트로 백업기능이 포함된 부트 가능한 미디어를 만들 수 있습니다.

### 1.1.5 Acronis Wake-on-LAN 프록시

Acronis Wake-On-LAN 프록시를 사용하면 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 가 다른 서브넷에 있는 백업 머신을 깨울 수 있습니다. Acronis Wake-On-LAN 프록시는 백업할 머신이 있는 서브넷의 서버에 설치합니다.

## 1.2 지원되는 운영 체제

### Acronis 라이선스 서버

- Windows XP Professional SP2+(x86, x64)
- Windows 2000 SP4 - Datacenter 버전을 제외한 모든 버전
- Windows Server 2003/2003 R2 - Standard 및 Enterprise 버전(x86, x64)
- Windows Small Business Server 2003/2003 R2(x86)
- Windows Vista - Vista Home Basic 과 Vista Home Premium(x86, x64)을 제외한 모든 버전
- Windows 7 SP1 - Starter 및 Home 버전(x86, x64)을 제외한 모든 버전
- Windows Server 2008 - Standard 및 Enterprise 버전(x86, x64)
- Windows Small Business Server 2008(x64)
- Windows Small Business Server 2011
- Windows Server 2008 R2 - Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation 버전
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows MultiPoint Server 2010

### Acronis Backup & Recovery 10 Management Console

- Windows XP Professional SP2+(x86, x64)
- Windows 2000 SP4 - Datacenter 버전을 제외한 모든 버전
- Windows Server 2003/2003 R2 - Standard 및 Enterprise 버전(x86, x64)
- Windows Small Business Server 2003/2003 R2(x86)
- Windows Vista - 모든 버전(x86, x64)
- Windows 7 - 모든 버전(x86, x64)
- Windows Server 2008 - Standard 및 Enterprise 버전(x86, x64)
- Windows Small Business Server 2008(x64)
- Windows Small Business Server 2011
- Windows Server 2008 R2 SP1 - Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation 버전
- Windows MultiPoint Server 2010

### Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 및 Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node

- Windows XP Professional SP3(x86, x64)
- Windows 2000 SP4 - Datacenter 버전을 제외한 모든 버전
- Windows Server 2003/2003 R2 - Standard 및 Enterprise 버전(x86, x64)
- Windows Small Business Server 2003/2003 R2(x86)
- Windows Vista - Vista Home Basic 과 Vista Home Premium(x86, x64)을 제외한 모든 버전
- Windows 7 SP1\* - Starter 및 Home 버전(x86, x64)을 제외한 모든 버전
- Windows Server 2008 - Standard 및 Enterprise 버전(x86, x64)
- Windows Small Business Server 2008(x64)
- Windows Small Business Server 2011
- Windows Server 2008 R2 SP1\* - Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation 버전
- Windows MultiPoint Server 2010\*

\* Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 는 이동식 스토리지 관리(RSM)를 사용하여 테이프 라이브러리와 자동 로더를 처리합니다. Windows 7, Windows Server 2008 R2 및 Windows MultiPoint Server 2010 은 RSM 을 지원하지 않으므로 이 운영 체제에 설치된 스토리지 노드는 테이프 라이브러리와 자동 로더를 지원하지 않습니다.

### Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows

- Windows Server 2003/2003 R2 - Small Business Server 버전(x86)
- Windows Small Business Server 2008(x64)
- Windows Small Business Server 2011

Acronis 제품은 확장형 펌웨어 인터페이스(EFI)를 사용하는 시스템을 지원하지 않습니다. Windows 에 설치된 Acronis 가 있는 GPT 파티션을 복구할 수는 있어도 복구된 시스템은 부팅되지 않습니다. Acronis Backup & Recovery 10 은(는) BIOS/MBR 모드에서 설치된 경우 EFI 가능한 서버에서 실행하더라도 운영 체제를 백업 및 복구할 수 있습니다. 대부분의 서버에는 EFI 모드 대신 BIOS/MBR 모드에서 설치 CD 를 부팅할 수 있는 BIOS 설정이 있습니다. MBR 모드를 통해 설치 이후 부트 디스크가 GPT 가 아닌 MBR 표준에 파티션할 수 있습니다.

## 1.3 시스템 요구 사항

해당 구성 요소가 Windows에 설치되었습니다.

| 구성 요소             | 메모리(위에서 언급한 OS 및 실행중인 응용 프로그램) | 설치 및 업데이트하는 동안 필요한 디스크 공간           | 구성 요소가 차지하는 디스크 공간                  | 추가                    |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 설치 완료             | 300MB                          | 2.7GB                               | 1.7GB<br>SQL Express Server 포함      |                       |
| Agent for Windows | 120MB                          | 700MB                               | 260MB                               |                       |
| 부트 가능한 미디어 빌더     | 80MB                           | 700MB                               | 300MB                               | CD-RW 또는 DVD-RW 드라이브  |
| 관리 콘솔             | 30MB                           | 950MB                               | 450MB                               | 화면 해상도 1024*768 픽셀 이상 |
| 관리 서버             | 40MB                           | 250MB<br>SQL Express Server 용 400MB | 250MB<br>SQL Express Server 용 400MB |                       |
| Wake-On-LAN Proxy | 무시 가능                          | 30MB                                | 5MB                                 |                       |

|         |       |       |                                                                  |                                               |
|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 스토리지 노드 | 100MB | 150MB | 150MB<br>테이프 라이브러리를 사용하면 테이프 데이터 베이스의 공간이 필요합니다. 10 아카이브당 약 1 MB | 권장 하드웨어:<br>4GB RAM<br>하드웨어 RAID 와 같은 고속 스토리지 |
| 라이선스 서버 | 무시 가능 | 25MB  | 25MB                                                             |                                               |
| PXE 서버  | 5MB   | 80MB  | 15MB                                                             |                                               |

네트워크 인터페이스 카드 또는 가상 네트워크 어댑터는 모든 구성 요소에 공통으로 필요합니다.

### 부트 가능한 미디어

| 미디어 종류        | 메모리   | ISO 이미지 크기 | 추가 |
|---------------|-------|------------|----|
| Windows PE 기반 | 512MB | 300MB      |    |
| Linux 기반      | 256MB | 130MB      |    |

## 1.4 라이선스 정책

Acronis Backup & Recovery 10 라이선싱은 이 제품에 의해 관리 및 보호되는 머신의 수를 기반으로 합니다. Acronis Backup & Recovery 10 에이전트가 각 관리 대상 머신에서 작업을 수행하기 위해서는 라이선스가 필요합니다.

### Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition(ABR10 AS SBS)

### Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation(ABR10 AW)

이러한 버전에는 에이전트 설치 전에 설치해야 하는 Acronis 라이선스 서버가 포함되어 있습니다. 라이선스 키는 설치 도중 또는 나중에 .txt 나 .eml 파일 형식으로 Acronis 라이선스 서버에 가져올 수 있습니다.

에이전트 서비스가 시작될 때마다, 이후 에이전트 구성 매개변수에 지정된 대로 매 1-5 일 간격으로 Acronis Backup & Recovery 10 에이전트가 Acronis 라이선스 서버에 연결됩니다. 에이전트가 라이선스 서버에 연결할 수 없거나 1-60 일(구성 매개변수에 지정된 대로)간 사용 가능한 라이선스 키를 찾을 수 없는 경우 라이선스 확인이 성공할 때까지 작동이 중지됩니다.

기본적으로 에이전트는 일일 라이선스 서버에 연결을 시도하고 30 일 동안 라이선스 서버나 라이선스 없이 작동합니다.

### 라이선스 취소

관리 대상 머신이 서비스를 영구적으로 제거 및 교체하거나 머신의 네트워크 카드가 교체된 경우에는(이 경우 MAC 주소가 변경되는 결과가 발생함), 다시 사용할 수 있도록 만들기 위해 해당 라이선스를 취소할 수 있습니다.

Acronis 최종 사용자 라이선스 계약 추가:

귀하는 영구 하드웨어 고장으로 인해 사용이 허가된 하드웨어를 폐기하는 경우 소프트웨어 라이선스를 다시 할당할 수 있습니다. 소프트웨어 라이선스를 다시 할당하는 경우 라이선스를 재할당하는 하드웨어는 특정 소프트웨어 라이선스에 대해 새롭게 사용이 허가된 하드웨어가 됩니다.

## 1.5 Acronis License Server 사용

Acronis License Server 는 Acronis 제품의 라이선스를 추적하는 메커니즘입니다.

라이선스 키는 Acronis Backup & Recovery 10 에이전트에서 관리되는 시스템의 미디어 액세스 제어 주소(MAC 주소)와 연결되어 있습니다. 시스템에 여러 개의 네트워크 인터페이스 카드(NIC)가 있는 경우 라이선스 키는 첫 번째로 열거된 물리적 NIC 및 MAC 주소에 연결됩니다.

Acronis License Server 는 .txt 또는 .eml 파일에서 여러 라이선스 키를 가져올 수 있어 각각의 키를 입력하는 데 따른 불필요한 시간을 줄일 수 있습니다.

Acronis License Server 는 업그레이드, 복구 또는 재설치할 때마다 반입된 모든 라이선스를 그대로 보존합니다. 그러나 라이선스 키가 있는 파일을 이동식 미디어에 복사하거나 해당 파일을 출력하여 안전한 장소에 보관해두는 것이 좋습니다. 그러면 하드웨어 장애 시 라이선스 데이터를 사용할 수 있습니다.

### 라이선스 정보 보기

1. Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 실행합니다.
2. **라이선스 관리**를 클릭합니다. Acronis License Server 가 설치된 컴퓨터에 연결합니다. 그러면 라이선스 서버에서 사용 가능한 모든 라이선스 키가 표시됩니다. 하나의 라이선스 키에는 여러 개의 라이선스가 포함될 수 있습니다.

열 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 제품 이름, 라이선스 키, 입력 날짜, 만료일, 각 라이선스 키에 할당된 총 라이선스 수, 사용 가능한 라이선스 수(즉, 사용 가능 상태)와 이미 사용한 라이선스 수 등과 같이 표시할 상세 정보를 선택합니다. 예를 들어, 하나의 라이선스가 하나의 라이선스 키에 해당하는 경우 총 개수=1, 사용 가능=1, 사용함=0(라이선스가 사용 가능 상태인 경우) 또는 사용 가능=0, 사용함=1(라이선스를 사용한 경우)로 나타납니다.

3. 사용한 라이선스에 대한 자세한 내용을 표시하려면 세로 막대에서 **사용 정보 보기**를 선택하십시오. (모든 라이선스가 사용 가능 상태인 경우에도 이 항목이 나타나지 않습니다.)

이 보기 모드는 사용한 모든 라이선스를 나열합니다. 열 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 제품 이름, 호스트 이름, 호스트 주소, 라이선스 키, 취득 날짜(라이선스를 사용한 배포 또는 설치 날짜), 갱신 날짜와 같이 표시할 세부 정보를 선택합니다.

**보기 > 아이콘 정렬 기준**을 사용하여 목록을 정렬할 수 있습니다.

### 라이선스 제거

Acronis License Server 에서 라이선스를 완전히 제거하려면 사용 가능 라이선스 목록에서 라이선스를 선택하고 세로 막대에서 **라이선스 제거**를 클릭합니다.

## 라이선스 취소

취소하면 사용된 라이선스를 다시 사용할 수 있게 됩니다. 다음과 같은 경우에도 필요할 수 있습니다.

- 관리 대상 시스템이 서비스를 영구적으로 제거합니다.  
시스템을 제거하기 전 또는 후에 시스템에서 라이선스를 취소합니다.
- 네트워크 카드가 관리 대상 시스템에서 교체됩니다.  
정상적으로 시스템의 네트워크 카드를 교체하면 MAC 주소가 변경되고 시스템의 에이전트가 작동하지 않을 수 있습니다. 네트워크 카드를 교체하기 전 또는 후에 시스템에서 라이선스를 취소합니다. 시스템이 켜지고 나면 에이전트는 라이선스 서버에 액세스하고 사용 가능한 라이선스를 자동으로 취득합니다. 그런 다음 에이전트는 완전히 작동할 수 있게 됩니다.

라이선스를 취소하려면:

1. **이용 가능한 라이선스** 창에서 제품을 선택합니다
2. 세로 막대에서 **사용량 정보 보기**를 클릭합니다.
3. 라이선스를 취소할 호스트를 선택합니다(**호스트 이름 열 참조**)
4. 세로 막대에서 **라이선스 취소**를 클릭합니다.

에이전트가 설치 제거되면 라이선스 서버가 제거 시점에서 액세스할 수 있는 경우 에이전트의 라이선스는 라이선스 서버에서 취소됩니다. 이는 Acronis Backup & Recovery 10 Agent for ESX/ESXi 를 제외한 모든 에이전트에 대한 경우입니다.

## Acronis License Server 관리 도구 사용

LicenseServerCmdLine.exe 파일은 라이선스 서버 설치 폴더에 있으며, 기본적으로 \Program Files\Acronis\LicenseServer 에 해당합니다.

LicenseServerCmdLine.exe 는 다음 구문을 사용합니다.

**LicenseServerCmdLine [명령] [옵션 1] [옵션 2]**

LicenseServerCmdLine.exe 는 다음 명령과 명령 옵션을 지원합니다.

**--status [서버 이름 또는 서버 IP-주소]**

지정된 라이선스 서버의 상태(즉, 각 Acronis 제품의 전체/사용 가능한 라이선스 수)를 표시합니다.

**--import [서버 이름] [라이선스 키]**

지정된 라이선스 서버에 새 라이선스 키를 추가합니다. 여러 개의 라이선스 키를 지정할 수 있습니다(공백으로 구분).

**--import-file [서버 이름] [파일 이름]**

.txt 또는 .eml 파일에서 라이선스 키를 가져옵니다.

**--help**

사용법을 보여줍니다.

## 2 Acronis Backup & Recovery 10 설치

이 섹션에서는 제품 설치 과정에서 발생할 수 있는 질문에 대한 답변을 제공합니다.

### 2.1 로컬 설치(Windows)

Acronis 웹 사이트에서 전체 설치 패키지를 다운로드하거나 설치할 구성 요소를 선택한 후 각 항목에 해당하는 작은 크기의 실행 패키지를 다운로드할 수도 있습니다.

#### 2.1.1 준비

Acronis 라이선스 서버를 설치하고 라이선스를 가져옵니다. 평가판 라이선스 키를 사용하거나 온라인 백업 전용 제품을 설치하는 경우엔 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

##### *라이선스 서버를 설치하려면*

1. 설치 프로그램을 시작합니다.
2. **Acronis License Server 설치**를 클릭합니다.
3. 라이선스 계약 조건에 동의합니다.
4. **파일에서 키 가져오기...**를 클릭하고 라이선스 키 목록이 들어 있는 파일을 지정합니다. 여러 파일을 하나씩 지정하거나 라이선스 키를 수동으로 입력할 수 있습니다.  
**상세정보.** 나중에 언제든지 키가 들어 있는 파일을 지정하거나 수동으로 키를 입력해서 라이선스 키를 추가로 가져올 수 있습니다.
5. **설치 위치 및 설치 대상**에 대해 기본값을 사용합니다.
6. 설치를 계속 진행합니다.

Acronis Backup & Recovery 10 은 로컬 설치와 구성 요소간의 통신을 위해 TCP 포트 9876 을 사용합니다. 설치 프로그램을 실행하면 Windows 방화벽을 통해 이 포트가 자동으로 열립니다. 다른 방화벽을 사용하는 경우 해당 방화벽을 통해 들어오고 나가는 요청 모두에 대해 포트가 열려 있는지 확인하십시오.

#### 2.1.2 설치 절차

다음 절차를 따라 Acronis Backup & Recovery 10 을 설치합니다:

1. Acronis Backup & Recovery 10 설치 파일을 실행합니다.
2. **Acronis Backup & Recovery 10 설치**를 클릭합니다.
3. 다음 중 하나를 수행하십시오.
  - 전체 기능으로 제품을 설치하려면(온라인 백업 포함) **전체 기능의 Acronis Backup & Recovery 10** 을 클릭합니다.
  - 온라인 백업 기능만 설치하려면 **온라인 백업 전용 Acronis Backup & Recovery 10** 을 클릭합니다.
4. 전체 기능 제품 설치를 선택한 경우 Acronis 라이선스 서버의 이름 또는 IP 주소를 지정합니다. 그렇지 않은 경우 이 단계를 건너뛴다.
5. 설치할 제품 버전을 선택합니다.

관리 콘솔, 관리 서버 및 스토리지 노드는 모든 버전에서 동일합니다. 이러한 구성 요소 설치 시 버전 선택 대신 **버전에서 이용 가능한 구성요소를 설치...** 확인란을 선택할 수 있습니다. 설치하는 두 경우 중 어느 경우에도 라이선스를 사용하지 않습니다.

6. 구성 요소를 선택하고 설치할 구성 요소 기능을 지정합니다.
7. 창이 표시되면 구성 요소 선택 사항에 따라 다음의 매개변수를 하나 이상 지정합니다.
  - Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소 서비스의 자격 증명. 기본적으로 설치 프로그램을 실행하면 각 서비스에 대해 전용 사용자 계정이 생성됩니다. "Acronis 서비스의 자격 증명 지정 (14 페이지 참조)"을 참조하십시오.
  - Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 에서 사용될 Microsoft SQL 서버의 이름. "Microsoft SQL 서버 지정 (15 페이지 참조)"을 참조하십시오.
  - 관리 서버에 Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 및/또는 Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 를 등록할지 여부. "관리 서버에 구성 요소 등록 (15 페이지 참조)"을 참조하십시오.
  - 머신에 원격으로 연결할 수 있는 사용자 이름. "원격 연결을 허용할 사용자 지정 (16 페이지 참조)"을 참조하십시오.

요약 창에 머신에 설치할 구성 요소 목록이 표시됩니다.

---

**주의:** Windows 에서 설치 프로세스를 취소하면 최종 패키지만이 제거됩니다. 다른 구성 요소가 있는 경우에는 설치된 상태로 남아 있습니다.

---

### 2.1.3 Acronis 서비스의 자격 증명 지정

Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 및 Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 구성 요소는 서비스로 실행됩니다. 이러한 구성 요소를 설치하는 경우 구성 요소의 서비스가 실행되는 계정을 지정해야 합니다.

각 서비스마다 전용 사용자 계정을 만들거나(대부분의 경우 권장됨) 로컬 또는 도메인 사용자의 기존 계정을 지정할 수 있습니다. (예: **LocalUser** 또는 **DomainName\DomainUser**)

서비스에 대해 전용 사용자 계정을 생성하기로 선택한 경우 다음의 사용자 계정이 생성됩니다.

- Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 서비스의 경우, **Acronis 에이전트 사용자**
- Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 서비스의 경우, **AMS 사용자**
- Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 서비스의 경우, **ASN 사용자**

새로 생성한 계정에 다음 권한이 부여됩니다.

- 3 개의 모든 계정에는 **서비스로 로그인** 사용자 권한이 할당됩니다.
- Acronis Agent User 사용자 계정에 **프로세스에 대한 메모리 할당량 조정** 및 **프로세스 수준 토큰 교체** 사용자 권한이 할당됩니다.
- Acronis Agent User 와 ASN User 사용자 계정은 **백업 작업자** 그룹에 포함됩니다.
- AMS User 사용자 계정은 **Acronis 중앙 집중식 관리자** 그룹에 포함됩니다.

설치 프로그램은 해당 서비스에 대해 사용자가 지정하는 모든 기존 계정에 위에 나열된 사용자 권한을 할당합니다.

에이전트 서비스나 스토리지 노드 서비스의 기존 사용자 계정을 지정하기로 선택한 경우에는 설치를 계속하기 전에 이 계정이 **Backup Operators** 그룹의 구성원인지 확인하십시오.

관리 서버 서비스에 대한 기존 사용자 계정을 지정하기로 한 경우 이 계정은 자동으로 **Acronis Centralized Admins** 그룹에 추가됩니다.

머신이 **Active Directory** 도메인의 일부인 경우에는 도메인의 보안 정책이 이 섹션에 설명된 계정이 위에 나열된 사용자 권한을 가질 수 없도록 차단하지는 않는지 확인해야 합니다.

---

**중요:** 설치가 끝난 후에는 구성 요소 서비스에 대해 다른 사용자 계정을 지정하지 마십시오. 그렇지 않은 경우 구성 요소가 작동을 중지하게 됩니다.

---

## 2.1.4 Microsoft SQL 서버 지정

Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 를 설치하는 경우 관리 서버의 데이터베이스에 대한 Microsoft SQL 서버를 지정해야 합니다.

- **작업 SQL** 서버를 통해 Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소의 동기화를 완료하고 정책 구성을 저장할 수 있습니다.
- **보고 SQL** 서버에는 작업 로그와 통계 정보가 저장됩니다. 이 서버에 저장된 데이터베이스는 시간에 따라 크기가 상당히 커질 수 있습니다.

각 SQL 서버에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.

- 설치 패키지와 함께 제공된 **Microsoft SQL Server 2005 Express** 를 동일한 머신에 설치합니다. 이 경우 해당 머신에 SQL 서버 인스턴스가 생성됩니다.
- 이전에 머신에 설치한 **Microsoft SQL Server 2008**(모든 버전).
- 이전에 머신에 설치한 **Microsoft SQL Server 2005**(모든 버전).

### 권장 사항

작업 SQL 서버의 경우 설치 패키지와 함께 제공된 **Microsoft SQL Server 2005 Express** 와 같이 관리 서버와 동일한 머신에 상주하는 서버를 선택하는 것이 좋습니다.

보고 SQL 서버의 경우에는 작업 SQL 서버와 동일한 서버나 다른 서버를 선택할 수 있으며 반드시 같은 머신에 상주할 필요는 없습니다.

## 2.1.5 관리 서버에 구성 요소 등록

Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 또는 Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node(또는 둘다)를 설치하는 경우 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 에 이러한 구성 요소를 등록할지 여부를 지정해야 합니다.

관리 서버에 에이전트가 등록되면 관리 서버 관리자가 중앙에서 머신을 관리할 수 있습니다. 그러한 머신을 등록된 머신이라고 합니다.

관리 서버에 저장소 노드가 등록되면 등록된 머신이 저장소 노드의 중앙 집중식 볼트에서 데이터를 백업하고 복구할 수 있습니다.

#### **설치하는 동안 에이전트 및/또는 저장소 노드를 등록하려면(권장):**

1. 지정된 머신에 설치된 관리 서버에 등록을 클릭합니다.
2. 관리 서버와 함께 머신의 이름 또는 IP 주소를 지정합니다. 이 머신은 반드시 온라인 상태여야 합니다. 관리 서버가 설치하려는 구성 요소에 속하는 경우 이 시스템은 로컬 시스템일 수 있습니다.
3. 관리 서버 머신에서 Acronis 중앙 집중식 관리자 그룹의 구성원에 해당하는 사용자의 사용자 이름과 비밀번호를 지정합니다. 로컬 머신에 관리 서버를 설치하는 경우 관리자 그룹 구성원의 사용자 이름과 비밀번호를 지정합니다.

#### **등록을 건너뛰려면:**

- 나중에 구성 요소를 등록합니다를 클릭합니다.

설치가 완료된 후, 관리 서버의 인터페이스를 통해 관리 서버의 구성 요소를 등록하거나 서버에서 제거할 수 있습니다.

### **2.1.6 원격 연결을 허용할 사용자 지정**

Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 또는 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server(또는 둘다)를 설치하는 경우 Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 사용하여 머신을 원격으로 관리할 수 있는 사용자 목록을 지정해야 합니다.

기본적으로 이 목록에는 머신의 관리자 그룹에 속한 모든 구성원이 포함되며, 머신이 Active Directory 도메인에 속한 경우 도메인 관리자가 포함됩니다.

설치 프로그램이 **Acronis 원격 사용자** 그룹을 생성하고 표시된 사용자를 그룹에 추가합니다. 그룹 구성을 추가하거나 제거해서 머신에 원격으로 연결할 수 있는 사용자를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

### **2.1.7 업데이트**

하나 이상의 Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소를 업데이트하려면:

1. 업데이트된 Acronis Backup & Recovery 10 버전이 포함된 설치 패키지를 실행합니다.
2. **Acronis Backup & Recovery 10 설치**를 클릭합니다.
3. Acronis License Server 의 이름 또는 IP 주소를 지정합니다.
4. **업데이트**를 클릭합니다.
5. 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

#### **자동 모드에서 구성 요소 업데이트**

자동 모드에서 구성 요소 업데이트에 대한 정보는 Windows 에서 자동 설치 (18 페이지 참조)를 참조하십시오.

## **2.2 원격 설치(Windows)**

Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소를 원격으로 설치할 수 있습니다.

원격 설치를 수행하려면 대상 머신에 관리자 권한이 있어야 합니다.

## 준비

1. Acronis 라이선스 서버를 설치하고 라이선스를 가져옵니다. 평가판 라이선스 키를 사용하거나 온라인 백업 전용 Acronis Backup & Recovery 10 을 설치하는 경우엔 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
2. Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 설치합니다.
3. Windows XP 버전을 실행하는 원격 컴퓨터에 설치하려면 해당 머신에서 해당 컴퓨터에서 **제어판 > 폴더 옵션 > 보기 > 단순 파일 공유 사용** 옵션을 비활성화해야 합니다.
4. 서비스 팩 2 를 포함하는 Windows XP 또는 Windows 2003 Server 를 실행하는 원격 컴퓨터에 설치하려면 해당 머신에서 **제어판 > Windows 방화벽 > 예외> 파일 및 프린터 공유** 옵션을 비활성화해야 합니다.
5. Acronis Backup & Recovery 10 은(는) 원격 설치 시 TCP 포트 445 와 25001 을 사용합니다. 원격 머신의 방화벽 설정에서 이러한 포트가 예외 목록에 추가되었는지 확인하십시오.

---

**팁:** 원격 머신이 Active Directory 도메인 구성원이고 Windows 방화벽 이외의 방화벽을 사용하지 않는 경우 그룹 정책을 사용하여 예외에 TCP 포트 25001 을 추가할 수 있습니다. 도메인 컨트롤러에서 그룹 정책 객체를 생성한 다음 **관리 템플릿 -> 네트워크 -> 네트워크 연결 -> Windows 방화벽 -> 도메인 프로파일 -> Windows 방화벽: 포트 예외 정의**로 이동하여, 다음의 포트 예외를 추가합니다:

**25001:tcp\*:활성화됨:Acronis 원격 설치**

파일 및 프린터 공유 옵션을 활성화하면 Windows 방화벽에 의해 TCP 포트 445 가 예외 목록에 자동으로 추가됩니다.

---

원격 설치가 끝난 후 예외 목록에서 두 포트를 모두 제외시킬 수 있습니다.

## 설치

1. Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 실행합니다.
2. **Acronis 구성 요소 설치**를 클릭합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Acronis License Server 의 이름 또는 IP 주소를 지정하고 다음을 클릭합니다. 해당 라이선스가 여러 Acronis Backup & Recovery 10 버전용 라이선스인 경우 설치할 버전을 선택합니다.
  - 평가판 라이선스 키를 입력합니다. 단일 평가판 라이선스 키를 사용하여 여러 머신에 대해 원격 설치를 수행할 수 있습니다.
  - 온라인 백업 기능만 설치하려면 온라인 백업 전용 Acronis Backup & Recovery 10 을 클릭합니다(라이선스 키 필요 없음).
4. 설치 파일의 위치를 선택합니다. 기본 선택 항목인 **등록된 구성 요소**는 기본 폴더의 설치 파일을 사용합니다: C:\Program Files\Common Files\Acronis\RemoteInstall.
5. 설치할 구성 요소와 기능을 지정합니다. 주 구성요소가 설치되어 있지 않거나 설치용으로 선택되지 않은 경우 해당 기능 또는 애드온이 설치될 수 없음을 유의하십시오.
6. 에이전트를 설치하기로 선택한 경우 에이전트 설치 후 관리 서버에 머신을 등록할지 여부를 지정합니다.
7. 구성 요소를 설치할 머신을 선택합니다. 이 작업은 다음과 같이 수행할 수 있습니다.

- 네트워크 검색 네트워크를 검색할 때 개별 머신 뿐만 아니라 전체 작업 그룹이나 도메인을 선택할 수도 있습니다.
  - 머신 이름 또는 IP 주소 입력(다음을 클릭하고 목록에 머신을 추가합니다)
  - .txt 또는 .csv 파일 형식으로 머신 목록 가져오기.
8. 각 머신에 대한 관리자의 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다. 네트워크에 범용 관리자 계정이 있는 경우 한 머신에 대한 계정 자격 증명을 입력하고 옵션을 설정하여 선택하는 모든 머신에 적용합니다. 작업 그룹의 도메인 관리자 자격 증명 정보와 유니버설 자격 증명 정보는 이 방법으로 적용할 수 있습니다.
- 모든 관련 머신의 자격 증명 정보를 지정하지 않거나 자격 증명 정보가 일부 머신에 유효하지 않으면, 설치하는 도중 자격 증명 정보를 입력할 수 있는 옵션이 있습니다(사용자 이름/비밀번호 오류 프롬프트에 기타 사용자 옵션이 있음).

---

**주의:** 머신이 Active Directory 도메인에 있는 도메인 컨트롤러인 경우 사용자 이름과 함께 해당 도메인의 이름을 해야 합니다. 예: **MyDomain\Administrator**

---

9. 제품의 테스트 버전이 선택된 머신에 설치되면 해당 머신의 목록이 표시됩니다. 제품을 정식 버전으로 업그레이드할 머신을 선택하십시오.
10. 에이전트를 설치하기로 선택한 경우 에이전트 서비스용 새 계정을 생성할지 또는 기존 계정을 사용할 지 여부를 지정합니다. 자세한 내용은 "Acronis 서비스의 자격 증명 지정 (14 페이지 참조)"을 참조하십시오.

요약 창에는 구성 요소가 설치될 머신의 목록이 표시됩니다.

설치가 시작되면 프로그램은 작업 진행률과 구성 요소가 설치되는 머신의 이름을 표시합니다.

## 업데이트

원격 머신에서 하나 이상의 구성 요소를 업데이트하려면 설치 절차를 반복합니다.

## 정식 버전으로 업그레이드

하나 이상의 구성 요소를 시험 버전에서 정식 버전으로 업그레이드하려면 해당 구성 요소에 대한 전체 라이선스 키를 라이선스 서버로 가져오고 난 다음 설치 절차를 반복합니다. 평가판 버전에서 온라인 백업 전용으로 업그레이드하려면 라이선스 키를 지정하지 않고 설치 절차를 반복합니다.

## 2.3 Windows 에서 자동 설치

Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 와 같은 Acronis 구성 요소는 대화식 모드의 반대인 자동 모드로 설치할 수 있습니다.

Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 를 설치한 경우 Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 이 기본적으로 설치되는 폴더(C:\Program Files\Acronis\BackupAndRecoveryConsole)에 있는 구성 스크립트 **mst\_get.vbs** 가 필요합니다. 관리 콘솔이 다른 머신에 설치된 경우 그 머신에서 스크립트를 복사하면 됩니다.

다음 구성요소와 기능은 자동 모드에서 설치 또는 업데이트할 수 있습니다.

- Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows **AcronisAgentWindows.msi**
- Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore: **AcronisUniversalRestore.msi**
- Acronis Backup & Recovery 10 Deduplication: **AcronisDeduplication.msi**

- Acronis Backup & Recovery 10 Bootable Media Builder:  
**AcronisBootableComponentsMediaBuilder.msi**
- Acronis Backup & Recovery 10 Management Console(고급 버전용):  
**AcronisManagementConsole.msi**
- Acronis Backup & Recovery 10 Management Console(독립형 버전용):  
**AcronisStandaloneManagementConsole.msi**

Universal Restore 와 같은 에이전트 기능을 설치하기 전에 에이전트 자체를 설치해야 합니다.

### 자동 모드에서 구성 요소를 설치, 재설치 또는 업데이트하려면

1. 설치 프로그램을 실행합니다.
2. 설치 파일 추출을 클릭합니다.
3. 구성 요소의 설치 패키지를 추출합니다.
4. Agent for Windows 를 설치하는 경우 구성 스크립트를 실행하여 설치 패키지의 변환(.mst 파일)을 생성합니다. 그렇지 않은 경우 이 단계를 건너뜁니다.

예를 들어, 다음 명령을 실행하면 평가판 라이선스 키 ABCDE-54321 을 사용하여 Agent for Windows 를 설치하기 위해 변환이 생성됩니다:

```
mst_gen.vbs /msi_path C:\AcronisAgentWindows.msi /serial ABCDE-54321
```

이 섹션 뒷 부분의 예를 참조하십시오. 구성 스크립트의 전체 구문에 대해서는 "구성 스크립트 매개변수 (20 페이지 참조)"를 참조하십시오.

5. 구성 요소를 설치, 재설치 또는 업데이트하는지에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
  - 구성 요소를 설치하는 경우 설치 패키지와 변환(필요한 경우)의 이름을 다음과 같이 지정하면서 Windows Installer(**msiexec** 프로그램)를 실행합니다.

Agent for Windows 를 설치하는 경우:

```
msiexec /i c:\AcronisAgentWindows.msi TRANSFORMS=AcronisAgentWindows.mst /qb
```

그렇지 않은 경우(이 예제에서는 Universal Restore 기능 설치시):

```
msiexec /i c:\AcronisUniversalRestore.msi /qb
```

- 구성 요소를 재설치 또는 업데이트하는 경우, Windows Installer 를 다음과 같이 실행하십시오.

Agent for Windows 재설치 또는 업데이트하는 경우

```
msiexec /i C:\Share\AcronisAgentWindows.msi  
TRANSFORMS=C:\Share\AcronisAgentWindows.mst ADDLOCAL=ALL /qb
```

그렇지 않은 경우(이 예에서 Universal Restore 기능 재설치 또는 업데이트 시):

```
msiexec /i C:\Share\AcronisUniversalRestore.msi ADDLOCAL=ALL /qb /l*v  
C:\log.log
```

Active Directory 도메인에서 자동 설치, 제거 또는 업데이트를 수행하는 다른 방법은 그룹 정책을 통해서입니다("그룹 정책을 사용하여 구성 요소 설치 (22 페이지 참조)" 참조).

### 변환 생성 예

다음은 Agent for Windows 설치 패키지의 변환을 생성할 수 있는 명령입니다.

```
mst_gen.vbs /msi_path C:\AcronisAgentWindows.msi /license_server licensesrv  
/product AS /account mydomain\agentuser MyPassWd /ams_address managementsrv  
/ams_user adminname AdminPassWd
```

변환이 포함된 자동 설치 후

- 에이전트는 **licensesrv** 머신에 설치된 라이선스 서버에서 Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server 버전용 라이선스를 가져와 사용합니다.
- 에이전트 서비스는 비밀번호가 **MyPassWd** 인 **agentuser** 도메인 사용자 계정(**mydomain** 도메인)으로 실행됩니다.
- 에이전트는 **managementsrv** 머신에 설치된 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 에 등록되며, **adminname** 및 **AdminPassWd** 는 각각 관리 서버 관리자의 사용자 이름과 비밀번호입니다.

## 2.4 구성 스크립트 매개변수

구성 스트립트 **mst\_gen.vbs** 는 Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 와 같은 Acronis 구성 요소의 설치 패키지에 대한 .mst 파일(변환, 수정 또는 수정 파일이라고도 함)을 생성합니다.

변환과 설치 패키지를 함께 사용하면 자동 모드에서 설치 패키지를 수동으로 실행하거나 그룹 정책을 통해 배포하는 방식으로 구성 요소를 설치할 수 있습니다.

다음은 구성 스크립의 전체 구문입니다.

```
mst_gen.vbs
/msi_path Full_Path
[/current_user]
[/target_dir Installation_Folder]
{/serial License_Key [/old_serial Echo_License_Key] | /license_server License_Server
/product Edition_Code | /online_backup | /advanced_online_backup}
[/account User_Name Password]
[/remote_users User1 User2 ... UserN]
[/ams_address Management_Server /ams_user Admin_Name Password]
[/cep_enabled]
```

스크립트 매개변수는 다음과 같습니다.

**/msi\_path Full\_Path**

구성 요소 설치 패키지의 전체 경로를 지정합니다. **D:\folder\AcronisAgentWindows.msi** 같은 로컬 경로나 **\\server\folder\AcronisAgentWindows.msi**와 같은 범용 명명 규칙(UNC) 경로를 입력합니다.

**/current\_user**

구성 요소를 머신의 모든 사용자가 아닌 현재 사용자만 사용하도록 지정합니다.

이 매개변수는 서비스로 실행되는 구성 요소에는 유효하지 않습니다. Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 및 Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node.

해당 설치에서 "현재 사용자"는 일반적으로 시스템 계정이기 때문에 구성 요소 설치 시 이 매개변수를 사용하지 마십시오.

**/target\_dir Installation\_Folder**

구성 요소를 설치할 폴더를 지정합니다. 이 매개변수가 없으면 구성 요소는 다음과 같은 기본 폴더에 설치됩니다. %ProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecovery

다음 매개변수는 Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 를 설치할 때에만 적용됩니다.

#### ***/serial License\_Key***

패키지를 설치할 때 사용할 라이선스 키를 지정합니다. 라이선스 키는 대시로 구분된 일련의 문자와 숫자입니다. 대시를 포함하여 라이선스 키를 정확하게 입력합니다.

#### ***/old\_serial Echo\_License\_Key***

Acronis True Image Echo에서 업그레이드 하는 경우 해당 버전에 대한 라이선스 키를 지정합니다. 이 매개변수는 **/serial** 매개변수와 함께 사용합니다.

라이선스 키가 Acronis 라이선스 서버에 저장된 경우 대신 **/license\_server** 매개변수를 이용합니다.

#### ***/license\_server License\_Server***

Acronis License Server가 설치된 머신의 이름 또는 IP주소를 지정합니다.

이 매개변수를 사용하는 경우 **/product** 매개변수도 지정하십시오.

#### ***/product Edition\_Code***

Acronis Backup & Recovery 10의 버전 코드를 지정합니다.

코드는 다음과 같습니다.

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server: **AS**

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition: **SBS**

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation: **AW**

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition: **VE**

#### ***/online\_backup***

로컬 관리 기능을 가진 온라인 백업만을 위한 에이전트가 설치됨을 명시합니다. 라이선스 키나 라이선스 서버 둘 다 필요하지 않습니다.

#### ***/advanced\_online\_backup***

로컬, 중앙 집중 및 원격 관리 기능을 가진 온라인 백업만을 위한 에이전트가 설치됨을 명시합니다. 라이선스 키나 라이선스 서버 둘 다 필요하지 않습니다.

#### ***/account User\_Name Password***

머신에서 Acronis 관리 대상 머신 서비스가 실행되는 사용자 계정의 사용자 이름과 비밀번호를 지정합니다. 사용자 계정은 Acronis 서비스의 자격 증명 지정 (14 페이지 참조)에서 설명하는 대로 적절한 권한을 갖고 있어야 합니다. 도메인과 계정 이름은 다음과 같이 백슬래시로 구분합니다. **mydomain\User**

이 매개변수가 없으면 에이전트는 다음과 같은 기본 계정으로 실행됩니다. **Acronis 에이전트 사용자**

#### ***/remote\_users User1 User2 ... UserN***

Acronis 원격 사용자 그룹에 추가할 사용자 이름을 지정합니다.

이 매개변수를 사용하면 지정한 사용자만 그룹에 추가됩니다. 사용자 이름은 공백으로 구분합니다.

이 매개변수가 없으면 특정 머신의 관리 그룹의 모든 구성원이 그룹에 추가됩니다.

Acronis 원격 사용자 그룹 구성원은 원격으로 에이전트에 연결할 수 있습니다.

### **/ams\_address** Management\_Server

Acronis Backup & Recovery 10 Management Server의 이름 또는 IP 주소를 지정합니다. 이 매개변수를 사용하면 머신은 설치가 완료된 후 관리 서버에 등록됩니다.

### **/ams\_user** Admin\_Name Password

관리 서버에서 **Acronis 중앙 집중식 관리자** 그룹의 구성원에 해당하는 사용자의 이름과 비밀번호를 지정합니다. 이 매개변수는 **/ams\_address** 매개변수와 함께 사용됩니다.

### **/cep\_enabled**

머신이 고객 체험 프로그램에 참여할 지 여부를 지정합니다.

매개변수를 사용하면 하드웨어 구성, 가장 많이 또는 적게 사용되는 기능 및 여러 문제에 관한 정보가 머신으로 부터 자동으로 수신되고 정기적으로 Acronis에 발송됩니다. 참여 약관은 Acronis 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

이 매개변수가 없으면 정보는 발송되지 않습니다.

## **2.5 그룹 정책을 사용하여 에이전트 설치**

Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 를 Microsoft Windows 2000 Server 이상의 Windows 서버 운영 체제에서 사용할 수 있는 메커니즘인 그룹 정책을 사용하여 Active Directory 도메인의 구성원인 머신에 중앙에서 설치하거나 배포할 수 있습니다.

### **2.5.1 에이전트 배포 준비**

이 항목과 다음 항목에서 전체 도메인 또는 조직 구성 단위에 있는 머신에 Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 를 배포할 그룹 정책 객체를 설치하는 방법을 배우게 됩니다.

머신이 도메인에 로그인할 때마다 그룹 정책 객체는 머신에 에이전트가 설치되어 작업이 가능하도록 보증해 줍니다.

#### **전제조건**

에이전트 배포를 진행하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 사용자는 Microsoft Windows Server 2003 이상을 실행하고 있는 도메인 컨트롤러가 있는 Active Directory 도메인을 가지고 있어야 합니다.
- 사용자는 도메인에서 도메인 관리자 그룹의 구성원이어야 합니다.
- 사용자는 라이선스 키 또는 Acronis 라이선스 서버가 설치된 머신의 이름 또는 IP 주소를 알고 있어야 합니다.
- Acronis Backup & Recovery 10 관리 콘솔이 설치된 Windows 머신이 있어야 합니다.

#### **1 단계: 설치 패키지 추출**

에이전트의 설치 패키지(.msi 파일로 제공)가 들어갈 공유 폴더를 생성하고 이곳에 패키지를 추출해야 합니다.

1. 도메인 컨트롤러(또는 도메인의 다른 머신)에 폴더(예: **D:\Acronis**)를 생성합니다.
2. Acronis Backup & Recovery 10 설치 프로그램을 시작합니다.
3. **설치 파일 추출**을 클릭합니다.

4. **Agent for Windows(AcronisAgentWindows.msi)** 확인란을 선택합니다.
5. Acronis Backup & Recovery 10 중복 제거를 설치하는 경우 **중복 제거(AcronisDeduplication.msi)** 확인란을 선택합니다.
6. Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore 를 설치하는 경우 **Universal Restore(AcronisUniversalRestore.msi)** 확인란을 선택합니다.

---

*주의: Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition 에서 Universal Restore 기능이 이미 활성화되면 따로 설치하지 않아도 됩니다.*

---

7. **추출** 위치에 방금 만든 폴더 이름을 입력하거나 **찾아보기**를 클릭하고 폴더를 선택합니다.
8. **추출**을 클릭합니다.
9. 설치 패키지를 배치한 폴더를 공유합니다. 도메인 사용자가 공유 폴더에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 기본 공유 설정을 **모든 사람**으로 남겨 둘 수 있습니다.

## 2 단계: 에이전트의 설치 패키지 구성

---

**중요:** 에이전트를 재설치 또는 업데이트하는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

---

관리 콘솔과 함께 설치되는 구성 스크립트를 실행하여 에이전트의 설치 패키지를 구성해야 합니다. 기본적으로 이 스크립트는 %ProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole 폴더에 있습니다. 관리 콘솔이 다른 머신에 설치된 경우 그 머신에서 구성 스크립트를 복사하면 됩니다.

구성 스크립트는 설치 패키지를 위한 변환(수정, 수정 파일 또는 .mst 파일이라고도 함)을 생성합니다.

1. 시작 메뉴에서 **실행**을 클릭한 다음 **cmd** 를 입력합니다.
2. **확인**을 클릭합니다.
3. 다음과 같은 명령을 실행하여 구성 스크립트 **mst\_gen.vbs** 가 있는 폴더로 현재 폴더를 변경합니다.

```
C:
cd "C:\Program Files\Acronis\BackupAndRecoveryConsole"
```

4. 구성 스크립트를 실행합니다.

예를 들어 다음 명령을 실행하면 **D:\Acronis\Acronis\AgentWindows.msi** 파일의 변환이 만들어지며 **mylicensesrv** 에 설치된 라이선스 서버의 Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server 버전 라이선스가 사용되며 에이전트는 사용자 계정 **mydomain\AgentUser** 로 실행됩니다.

```
mst_gen.vbs /msi_path D:\Acronis\AgentWindows.msi /license_server mylicensesrv /product AS /account mydomain\AgentUser MyPassWd
```

---

*주의: 패키지가 구성 스크립트와 같은 폴더에 있더라도 설치 패키지의 전체 경로를 지정해야 합니다.*

---

구성 스크립트의 전체 구문을 보려면 구성 매개변수 구성 (20 페이지 참조)을 참조하십시오.

에이전트의 설치 패키지는 배포할 준비가 되었습니다. 이제 그룹 정책 객체 설정 (24 페이지 참조)에 설명된 대로 그룹 정책 객체를 생성해야 합니다.

## 2.5.2 그룹 정책 객체 설정

이 절차를 사용하여 전체 도메인 또는 조직 구성 단위에 에이전트 배포를 위한 그룹 정책 객체(GPO)를 설정합니다. 에이전트는 Windows 가 해당 머신에서 시작된 직후 도메인 또는 도메인 조직 단위의 구성원인 각 머신에 설치됩니다.

### 전제조건

- 도메인 컨트롤러에 도메인 관리자로 로그인해야 합니다. 도메인에 하나 이상의 도메인 컨트롤러가 있는 경우 도메인 관리자로 로그인합니다.
- 조직 구성 단위에 에이전트를 배포할 계획인 경우 해당 조직 구성 단위가 도메인에 있는지 확인하십시오.
- 에이전트 배포 준비 (22 페이지 참조)에서 설명한 단계를 완료했는지 확인하십시오.

### 1 단계: 그룹 정책 객체 생성

1. 시작 메뉴에서 **관리 도구**를 선택한 다음 **Active Directory 사용자 및 컴퓨터**(Windows Server 2003 의 경우) 또는 **그룹 관리 정책**(Windows Server 2008 의 경우)을 클릭합니다.

2. Windows Server 2003 의 경우:

- 도메인이나 조직 구성 단위의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, **속성**을 클릭합니다. 대화 상자에서 **그룹 정책** 탭을 클릭한 다음, **새로 만들기**를 클릭합니다.

Windows Server 2008 의 경우:

- 도메인이나 조직 구성 단위의 이름을 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭한 다음 이 도메인에 **GPO 생성(Create a GPO in this domain)**과 여기에 **링크(Link it here)**를 클릭합니다.

3. 새 그룹 정책 객체의 이름을 입력합니다(예: **Acronis Backup & Recovery 10 Agent**)

4. Windows Server 2003 의 경우:

- **편집**을 클릭합니다.

Windows Server 2008 의 경우:

- **그룹 정책 객체**에서 생성한 그룹 정책 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **편집**을 클릭합니다.

그룹 정책 객체 편집기 스냅인이 열립니다.

### 2 단계: 그룹 정책 객체 구성

1. 그룹 정책 객체 편집기 스냅인에서 **컴퓨터 구성**을 펼친 다음, **소프트웨어 설정**을 펼칩니다.

2. **소프트웨어 설치**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **새로 만들기**를 선택한 다음, **패키지**를 클릭합니다.

3. 앞에서 만든 공유 폴더에서 에이전트 설치 패키지를 선택한 다음, **열기**를 클릭합니다.

4. **소프트웨어 배포** 대화 상자에서 **고급**을 클릭한 다음, **확인**을 클릭합니다.

5. 에이전트를 재설치 또는 업데이트하는 경우 아무 작업도 하지 마십시오.

에이전트를 설치하는 경우 다음을 수행하십시오. **수정** 탭에서 **추가**를 클릭한 다음 앞에서 만든 변환을 선택합니다. 변환 파일 이름은 **AcronisAgentWindows.mst** 이며 에이전트 설치 패키지와 같은 폴더에 있습니다.

6. **확인**을 클릭하여 **소프트웨어 배포** 대화 상자를 닫습니다.

7. Acronis Backup & Recovery 10 중복 제거, Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore 또는 둘 모두를 사용하려면 해당 설치 패키지에 대해 다음을 수행하십시오.
  - a. **소프트웨어 설치**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **새로 만들기**를 선택한 다음, 패키지를 클릭합니다.
  - b. 공유 폴더의 설치 패키지를 선택한 다음 **열기**를 클릭합니다.
  - c. **소프트웨어 배포** 대화 상자에서 **고급**을 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.

## 3 Acronis Backup & Recovery 10의 Advanced 버전으로 업그레이드

이 섹션에서는 다음 Acronis True Image Echo 버전을 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

- Acronis True Image Echo Workstation 에서 Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation 으로
- Acronis True Image for Microsoft Windows Small Business Server 에서 Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition 으로

Acronis Backup & Recovery 10 의 Advanced 버전에는 Echo 에이전트 및 로컬 버전을 업그레이드하기 전에 설치해야 하는 Acronis License Server 가 포함됩니다..

Acronis Backup & Recovery 10 의 Advanced 버전에는 로컬 버전이 제공되지 않습니다. Acronis True Image Echo 로컬 버전이 Acronis Backup & Recovery 10 에이전트로 업그레이드됩니다. 그런 다음 로컬 관리가 필요한 시스템에 Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 설치할 수 있습니다.

### 3.1 업그레이드하기 전에

#### 준비

하나 이상의 머신에서 업그레이드를 진행하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- Acronis License Server 에는 Acronis True Image Echo 버전에 해당하는 수만큼 라이선스 키가 포함되어 있습니다.
- 사용자는 각 머신에 대해 Acronis Backup & Recovery 10 의 라이선스 키를 업그레이드할 수 있습니다. 라이선스 서버를 설치 또는 업그레이드한 후 이러한 키를 가져옵니다.

#### 업그레이드 순서

다음 순서로 업그레이드를 수행하는 것이 권장됩니다.

1. Acronis License Server 를 설치 또는 업그레이드합니다. "Acronis License Server 설치 또는 업그레이드 (27 페이지 참조)"를 참조하십시오.
2. Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 설치합니다. "Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 설치 (27 페이지 참조)"를 참조하십시오.
3. Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 를 설치하고 Acronis Group Server 의 그룹 작업을 관리 서버의 백업 정책으로 전환합니다. "Acronis Group Server 를 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 로 업그레이드 (27 페이지 참조)"를 참조하십시오.
4. Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 를 설치하고 Acronis Backup Server 의 백업 위치를 저장소 노드의 중앙 집중식 볼트로 전환합니다. "Acronis Backup Server 를 Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 로 업그레이드 (29 페이지 참조)"를 참조하십시오.
5. Acronis True Image Echo 에이전트 및 로컬 버전을 업그레이드하고 로컬 작업과 백업 위치를 가져옵니다. "Acronis True Image Echo 에이전트 및 로컬 버전 업그레이드 (30 페이지 참조)"를 참조하십시오.

## 3.2 Acronis License Server 설치 또는 업그레이드

이전 버전의 라이선스 서버가 이미 설치되어 있는 경우 동일한 시스템에 새 라이선스 서버를 설치하여 업그레이드하십시오. 이 경우 이전의 라이선스 키가 업그레이드된 라이선스 서버에 배치됩니다. 이전에 라이선스 서버를 사용한 적이 없는 경우 구버전 라이선스 키와 업그레이드 라이선스 키를 모두 새로 설치한 라이선스 서버로 가져옵니다.

### *라이선스 서버를 설치 또는 업그레이드하려면*

1. Acronis Backup & Recovery 10 설치 파일을 실행합니다.
2. **Acronis License Server** 설치를 클릭하고 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
3. Acronis Backup & Recovery 10 에 대한 업그레이드 라이선스 키를 가져옵니다.
4. 이전에 라이선스 서버를 사용한 적이 없는 경우 구버전 라이선스 키를 가져옵니다.

### **결과:**

- 라이선스 서버에 이전 라이선스 키와 새로 가져온 업그레이드 라이선스 키가 포함됩니다.

## 3.3 Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 설치

Acronis True Image Echo Management Console 을 설치한 동일한 머신이나 다른 머신에 Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 설치할 수 있습니다. 각각의 경우 Acronis True Image Echo Management Console 과 Acronis True Image Echo 구성 요소가 인프라에 존재하는 경우 계속해서 사용할 수 있습니다.

### *Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 설치하려면*

1. Acronis Backup & Recovery 10 설치 파일을 실행합니다.
2. 구성 요소 목록에서 **관리 콘솔** 확인란을 선택합니다.
3. 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

### **결과:**

- Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 이 설치됩니다.
- Acronis True Image Echo 구성 요소와 함께 Acronis True Image Echo Management Console 을 계속해서 사용할 수 있습니다.

## 3.4 Acronis Group Server 를 Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 로 업그레이드

Acronis Backup & Recovery 10 Management Server 를 Acronis Group Server 가 설치된 동일한 머신이나 다른 머신에 설치할 수 있습니다.

관리 서버와 그룹 서버는 서로 독립적인 서버입니다. 그룹 서버를 사용하지 않을 경우 관리 서버를 설치하기 전에 포함하여 언제든지 제거할 수 있습니다. 그렇지 않고 인프라에 Acronis True Image Echo 구성 요소가 존재하는 경우 해당 구성 요소와 함께 그룹 서버를 계속해서 사용할 수 있습니다.

설치 제거중이나 관리 서버를 제거한 후에 그룹 서버의 그룹 작업을 관리 서버의 백업 정책으로 변환할 수 있습니다. 그룹 서버를 제거한 후에도 그룹 작업을 변환할 수 있습니다.

---

**주의:** Acronis Backup Server 에 데이터를 백업하거나 저장된 아카이브의 유효성을 확인하는 작업은 관리 서버로 가져올 수 없습니다.

---

### 관리 서버를 설치하려면

1. Acronis Backup & Recovery 10 설치 파일을 실행합니다.
2. 설치할 구성 요소 목록에서 **관리 서버** 확인란을 선택합니다. 그룹 작업을 변환해야 하는 경우 **Upgrade Tool** 설치를 선택합니다.
3. 설치 도중 그룹 작업을 변환하려면 **그룹 작업을 백업 정책으로 변환합니다** 확인란을 선택합니다. 또는 나중에 언제든지 작업을 변환할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 섹션 뒷부분의 "업그레이드 도구로 그룹 작업 변환" 을 참고하십시오.
4. 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

### 업그레이드 도구로 그룹 작업 변환

#### 그룹 서버의 그룹 작업을 변환하려면

1. 관리 서버가 설치된 머신에 관리자 그룹 구성원으로 로그인합니다.
2. 현재 폴더를 업그레이드 도구가 설치된 폴더로 변경합니다. 기본 설정은 다음과 같습니다. **C:\Program Files\Acronis\UpgradeTool**

Acronis Backup & Recovery 10 이 기본 폴더 이외의 폴더에 설치된 경우 경로를 변경하십시오.

3. 그룹 서버와 관리 서버가 동일한 머신에 설치된 경우 다음 명령을 실행합니다(대문자 주의).

```
cscript UpgradeTool.vbs GS [-r]
```

(선택적인 매개변수 **-r** 은 아래에 설명되어 있습니다) 그렇지 않으면 다음 명령을 실행합니다.

```
cscript UpgradeTool.vbs GS MachineName -u UserName [-p Password] [-r]
```

매개변수 설명:

**MachineName**

그룹 서버가 설치된 머신의 이름 또는 IP 주소를 지정합니다.

**-u UserName**

**MachineName** 머신에서 관리자 그룹 구성원의 사용자 이름을 지정합니다.

**-p Password**

**UserName** 사용자의 비밀번호를 지정합니다. 이 매개변수를 건너뛰면 업그레이드 도구가 비밀번호를 지정하라는 메시지를 표시합니다.

**-r**

머신의 작업을 업그레이드할 경우에만 유효합니다. "Acronis True Image Echo 에이전트 및 로컬 버전 업그레이드 (30 페이지 참조)"를 참조하십시오.

이 매개변수는 로컬 백업 계획의 전환을 금지하기 때문에 머신의 그룹 작업이 중앙 집중식 백업 계획으로 업그레이드됩니다. 이 매개변수가 지정되면 머신의 그룹 작업 업그레이드 결과, 머신을 관리 서버에 등록한 후 로컬 백업 계획이 로컬 상태로 남게 됩니다. 그렇지 않으면 관리 서버가 해당 계획을 중앙 집중식

백업 계획으로 전환하고 이러한 중앙 집중식 계획과 그룹 작업 업그레이드를 통한 정책 간에 통신을 설정합니다.

**결과:**

- 가져온 그룹 작업이 관리 서버의 백업 정책으로 설정되고 **백업 정책** 보기에 나타납니다.
- (머신에서 작업을 업그레이드하고 **-r** 매개변수를 지정하지 않은 경우) 처음 그룹 작업이 적용된 머신을 관리 서버에 등록하면 해당하는 백업 정책이 이 머신에 적용됩니다.

### 3.5 Acronis Backup Server 를 Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 로 업그레이드

Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 는 Acronis Backup Server 가 설치된 동일한 머신이나 다른 머신에 설치할 수 있습니다.

저장소 노드의 중앙 집중식 볼트로 백업 서버의 위치를 가져오려면 백업 서버와 같은 머신에 저장소 노드를 설치해야 합니다.

백업 서버의 위치를 중앙 집중식 볼트로 가져오기하면 해당 서버에 저장된 Acronis True Image Echo 아카이브에 보다 신속하게 액세스할 수 있습니다. 이러한 볼트에는 Acronis Backup & Recovery 10 아카이브를 생성할 수 없습니다.

#### **Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 를 설치하려면**

1. Acronis Backup & Recovery 10 설치 파일을 실행합니다.
2. 설치할 구성 요소 목록에서 **스토리지 노드** 확인란을 선택합니다.
3. 백업 서버의 위치를 가져오려면 **Upgrade Tool** 확인란을 선택합니다.
4. 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.

#### **백업 서버의 위치를 가져오려면**

1. 스토리지 노드가 설치된 머신에 관리자 그룹 구성원으로 로그인합니다.
2. 현재 폴더를 업그레이드 도구가 설치된 폴더로 변경합니다. 기본 설정은 다음과 같습니다. **C:\Program Files\Acronis\UpgradeTool**

Acronis Backup & Recovery 10 이 기본 폴더 이외의 폴더에 설치된 경우 경로를 변경하십시오.

3. 다음 명령을 실행합니다.

```
cscript UpgradeTool.vbs BS
```

**결과:**

- 백업 서버의 백업 위치가 스토리지 노드의 중앙 집중식 볼트가 됩니다.
- 저장소 노드가 관리 서버에 등록된 경우 중앙 집중식 볼트가 **볼트** 보기의 관리 서버에 나타납니다.
- 각각의 중앙 집중식 볼트의 이름은 백업 위치의 폴더에 따라 지정됩니다.
- 각 중앙 집중식 볼트에는 해당하는 백업 위치에 현재 존재하는 모든 아카이브가 표시됩니다.

## 백업 서버와 스토리지 노드를 함께 사용

백업 서버와 저장소 노드가 같은 머신에 설치되어 있고 작동 가능하며, 저장소 노드의 중앙 집중식 볼트로서 백업 서버의 위치를 가져왔다고 가정해 보겠습니다. 이 경우:

- 백업 서버가 종전과 같이 계속해서 작동합니다. Acronis True Image Echo 구성 요소가 해당 위치의 데이터를 백업 및 복구할 수 있지만 백업 서버가 할당량 및 시간 제한에 따라 위치를 정리합니다.
- 스토리지 노드가 읽기 전용 모드로 해당 중앙 집중식 볼트에 액세스합니다. 볼트의 내용을 보고 아카이브에서 데이터를 복구할 수 있지만 해당 볼트에서 아카이브를 삭제할 수는 없습니다.

머신을 다시 시작하거나 서비스를 수동으로 다시 시작할 때에는 백업 서버 서비스가 스토리지 노드 서비스 전에 시작되는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 백업 서버가 작동하지 않을 수도 있습니다.

서비스를 시작하는 올바른 순서를 지키기 위해서는 해당하는 Microsoft 도움말 및 지원 기사 <http://support.microsoft.com/kb/193888> 에 설명된 대로 저장소 노드 서비스를 백업 서버 서비스에 종속되도록 만들 수 있습니다.

## 3.6 Acronis True Image Echo 에이전트 및 로컬 버전 업그레이드

### 에이전트 설치

Acronis True Image Echo 에이전트 및 로컬 버전을 업그레이드하려면 이전 에이전트와 로컬 버전이 설치된 머신에 Acronis Backup & Recovery 10 에이전트를 설치합니다.

#### Windows:

1. Acronis Backup & Recovery 10 설치 파일을 실행합니다.
2. Acronis License Server 의 이름 또는 IP 주소를 지정합니다.
3. 구성 요소 목록에서 설치할 구성 요소를 선택합니다. 해당 머신에 로컬 관리가 필요한 경우, 에이전트와 함께 Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 설치하려면 선택합니다. 이전 작업을 업그레이드하려면 **업그레이드 도구** 확인란을 선택하십시오.
4. 현재 설치된 에이전트 또는 로컬 버전의 삭제를 확인합니다. 설치 시 이전 작업을 함께 업그레이드하려면 **기존 작업 가져오기** 확인란을 선택합니다. 또는 나중에 언제든지 작업을 업그레이드할 수 있습니다. 자세한 내용은 본 섹션 뒷부분의 "작업 업그레이드"를 참조하십시오.
5. 화면에 나타나는 지침을 따릅니다. 자세한 내용은 "로컬 설치(Windows) (13 페이지 참조)"를 참조하십시오.

로컬 설치 대신 Acronis Backup & Recovery 10 에이전트를 원격으로 또는 그룹 정책을 사용하여 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 "원격 설치(Windows) (16 페이지 참조)" 및 "그룹 정책을 사용하여 구성 요소 설치 (22 페이지 참조)"를 참조하십시오.

---

**주의:** 콘솔의 원격 설치 기능을 사용하여 Acronis True Image Echo 에이전트를 업그레이드하려면 작업 머신에 Acronis True Image Echo 또는 Acronis Backup & Recovery 10 에이전트도 있어야 합니다. 그렇지 않으면 라이선스 서버에 하나 이상의 정식(업그레이드가 아닌) 라이선스가 있어야 합니다(즉, 남은 라이선스가 있어야 함). Acronis True Image Echo 또는 Acronis Backup & Recovery 10 의

모든 버전에 대한 라이선스가 사용 가능합니다. 업그레이드 후에도 라이선스를 계속 사용할 수 있습니다.

---

#### Linux:

1. Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Linux 및 업그레이드 도구를 "설치 절차"에 설명된 대로 설치합니다.
2. 머신에 로컬 관리가 필요한 경우 Acronis Backup & Recovery 10 Management Console 을 설치합니다.

#### 결과:

- Acronis True Image Echo 에이전트 및 로컬 버전이 Acronis Backup & Recovery 10 구성 요소로 대체됩니다.

#### 작업 업그레이드

이전 백업 작업과 유효성 검사 작업을 Acronis Backup & Recovery 10 으로 가져와야 할 수 있습니다. 이러한 작업을 가져오지 않으면 더 이상 실행할 수 없습니다.

---

**주의:** 데이터를 Acronis Backup Server 에 백업하거나 여기에 저장된 아카이브의 유효성을 검사하는 작업은 Acronis Backup & Recovery 10 에 가져올 수 없습니다.

---

에이전트 설치 시 이전 작업을 가져오거나(이 섹션의 앞부분에 나온 설치 지침 참조) 나중에 Acronis Backup & Recovery 10 업그레이드 도구를 사용하여 업그레이드할 수 있습니다. 이 명령줄 유틸리티는 UpgradeTool 하위 디렉토리의 Acronis Backup & Recovery 10 설치 디렉토리에 있습니다.

#### Windows:

1. 현재 폴더가 업그레이드 도구가 설치된 폴더로 변경됩니다. 기본 설정은 다음과 같습니다. **C:\Program Files\Acronis\UpgradeTool**

Acronis Backup & Recovery 10 이 기본 폴더 이외의 폴더에 설치된 경우 경로를 변경하십시오.

2. 다음 명령을 실행합니다(대문자 주의).

```
cscript UpgradeTool.vbs Agent
```

#### Linux:

1. 현재 디렉토리를 다음과 같이 변경합니다. **/usr/lib/Acronis/UpgradeTool**
2. 다음 명령을 실행합니다.

```
UpgradeTool.sh Agent
```

#### 결과:

- Acronis True Image Echo 에 있었던 작업이 Acronis Backup & Recovery 10 작업으로 변환되고 백업 계획 및 작업 보기에 나타납니다.
- 각각의 백업 작업 일정, 백업할 항목 및 백업 대상은 이전과 동일하지만, 향후 백업을 수행하기 위해 새로운 아카이브가 생성됩니다.
- 각 백업 작업은 백업 계획의 일부입니다. 백업 계획을 편집하여 작업의 일정이나 다른 매개변수를 변경할 수 있습니다.
- 작업의 로그 기록은 가져오지 않습니다.

## 이전 옵션 가져오기

업그레이드 도구를 사용하면 Acronis True Image Echo 의 기본 백업 옵션, 기본 복구 옵션, 알림 옵션 및 이벤트 추적 옵션의 설정을 Acronis Backup & Recovery 10 의 기본 백업 및 복원 옵션으로 가져올 수 있습니다.

이전 옵션을 가져오려면(Windows 및 Linux 에서):

1. 현재 폴더(디렉토리)를 업그레이드 도구가 설치된 위치로 변경합니다.
2. Windows 에서 다음 명령을 실행합니다.

```
cscript UpgradeTool.vbs Options
```

Linux 에서 다음 명령을 실행합니다.

```
./UpgradeTool.sh Options
```

이전 옵션은 다음과 같이 가져오기됩니다.

- 알림은 기본 백업 옵션 및 기본 복구 옵션 모두에서 **알림** 으로 가져오기됩니다.
- 이벤트 추적은 기본 백업 옵션 및 기본 복구 옵션 둘 모두에서 **이벤트 추적**으로 가져오기됩니다.
- 아카이브 분할은 백업 분할로 가져오기됩니다.
- 미디어 구성 요소에서 **Acronis One-Click Restore** 을 미디어에 배치 확인란만 선택되어 있으면 **Acronis** 부트가능한 에이전트 및 원 클릭 복원으로 가져오기됩니다.
- 생성 완료 시 백업 아카이브의 유효성 검사는 기본 백업 옵션 또는 기본 복구 옵션의 추가 설정으로부터 가져오기되지 않습니다.
- 기본 복구 옵션에서는 복원에서 제외할 파일, 모드를 덮어쓰는 파일 및 전체 경로를 복원하지 않고 파일 및 폴더 복원(추가 설정에서)은 가져오기되지 않습니다.
- 기타 옵션은 기본 백업 옵션 및 기본 복구 옵션의 해당하는 옵션으로 가져오기됩니다.

## Acronis True Image Echo로 생성된 백업 아카이브 사용

Acronis Backup & Recovery 10(으)로 업그레이드하면 Acronis True Image Echo 로 생성된 백업에서 데이터를 복구할 수 있는 기능이 제공됩니다.

이러한 백업에 보다 쉽게 액세스하기 위해 백업이 저장되는 개인용 볼트를 생성할 수 있습니다. 개인 볼트를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 가이드에서 "개인 볼트 작업" 섹션을 참조하십시오.

개인용 볼트에는 Acronis True Image Echo 아카이브와 Acronis Backup & Recovery 10 아카이브가 모두 저장될 수 있습니다. 이 볼트를 새 백업 계획에 대한 대상으로 지정할 수 있습니다.

### 3.6.1 작업 가져오기

Acronis True Image Echo 에서 작업 전체를 가져오는 대신 특정 백업이나 유효성 검사 작업을 가져올 수 있는 업그레이드 도구를 사용할 수 있습니다.

---

**주의:** Acronis Backup Server 에 데이터를 백업하거나 여기에 저장된 아카이브의 유효성을 검사하는 작업은 가져올 수 없습니다.

---

Acronis True Image Echo 는 각 작업을 .tis 파일로 저장합니다. 기본적으로 이러한 파일은 폴더 **C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Acronis\TrueImage\Scripts** 에 있습니다.

.tis 파일의 이름은 6AED5F49-7EED-4E3E-939E-19360A44137F.tib.tis 같은 UUID(Universally Unique Identifier)입니다. 각 파일의 형식은 XML 입니다. 파일의 **<display>** 태그는 작업 목록에 나타나는 대로 작업 이름을 지정합니다.

### **작업을 가져오려면**

1. 가져오려는 작업의 이름을 결정합니다. 예를 들어, **<display>** 태그의 내용을 검토합니다.
2. 현재 폴더를 업그레이드 도구가 설치된 위치로 변경합니다.
3. 작업의 파일 이름을 지정하여 다음 명령을 실행합니다.

```
cscript UpgradeTool.vbs Script -f "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Acronis\TrueImage\Scripts\6AED5F49-7EED-4E3E-939E-19360A44137F.tib.tis"
```

결과적으로 작업은 Acronis Backup & Recovery 10 작업으로 가져오기되며 백업 계획의 일부가 됩니다.

## 4 Acronis Backup & Recovery 10의 Advanced 버전 제거

라이센스를 사용하는 구성요소를 제거하면 Acronis 라이선스 서버는 머신에서 라이선스를 취소합니다. 설치 제거하는 동안 라이선스 서버를 이용할 수 없는 경우 나중에 라이선스를 수동으로 취소할 (11 페이지 참조) 수 있습니다.

### 4.1 Windows에서 로컬 설치 제거

#### Acronis Backup & Recovery 10 구성요소 설치 제거

**중요:** Acronis Backup & Recovery 10 구성요소를 제거하기 위해 Windows의 프로그램 추가/삭제 도구를 사용하지 마십시오.

##### Acronis Backup & Recovery 10의 모든 구성 요소를 제거하려면

1. 시작 -> 모든 프로그램 -> Acronis -> Acronis Backup & Recovery 10 제거를 클릭합니다.
2. 관련 정보를 삭제하려면(이 주제 뒷부분 참조), 제품 로그, 작업, 볼트 및 구성 설정 제거 확인란을 선택합니다.
3. 제거를 클릭합니다.

##### Acronis Backup & Recovery 10의 개별 구성요소 또는 기능을 제거하려면

1. Acronis Backup & Recovery 10 설치 프로그램을 시작합니다.
2. **Acronis Backup & Recovery 10** 설치를 클릭합니다.
3. Acronis 라이선스 서버가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 진행할 수 없습니다. 라이선스를 사용하는 구성요소를 제거하는 경우 Acronis License Server는 머신에서 라이선스를 취소합니다.
4. 수정을 클릭합니다.
5. 제거할 기능 또는 구성요소의 이름 옆에 있는 확인란을 선택 취소합니다.
6. 관련 정보를 삭제하려면(이 섹션 뒷부분 참조), 제품 로그, 작업, 볼트 및 구성 설정 제거 확인란을 선택합니다.

#### 관련 정보 삭제

나중에 구성요소를 다시 설치할 계획인 경우 관련 정보를 유지할 수 있습니다.

그렇지 않고 이 정보를 삭제하려는 경우 제품 로그, 작업, 볼트 및 구성 설정 제거 확인란을 선택합니다. 결과적으로 다음 정보가 삭제됩니다:

- Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows를 제거하는 경우: 로그와 에이전트의 작업
- Acronis Backup & Recovery 10 Management Server를 제거하는 경우: 정책 구성, 작업 로그와 통계를 저장하는 관리 서버 데이터베이스
- Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node를 제거하는 경우: 스토리지 노드의 로그와 작업

## Acronis License Server 제거

Acronis License Server 는 다른 Acronis 제품에서 사용될 수 있으므로 Acronis Backup & Recovery 10 과는 별도로 제거해야 합니다.

### Acronis License Server 를 제거하려면

1. Acronis Backup & Recovery 10 설치 프로그램을 시작합니다.
2. **Acronis License Server** 복구/제거를 클릭합니다.
3. 제거를 클릭합니다.

## 4.2 Windows 에서 자동 설치 제거

자동 모드에서 Acronis Backup & Recovery 10 의 기능 또는 구성요소를 제거하려면 **msiexec** 유틸리티를 실행해야 합니다. 이 유틸리티는 해당 설치 패키지(.msi file)를 사용합니다.

라이센스를 사용하는 구성요소를 제거하는 경우 Acronis License Server 는 라이선스를 취소합니다. 단, 라이선스 서버를 사용할 수 있어야 합니다.

### 구성요소나 기능을 제거하려면

1. 해당 설치 패키지를 폴더나 네트워크 공유로 추출합니다.
2. 다음 명령(여기에서 설치 패키지는 \\myserver\share 네트워크 공유에 저장된 AcronisAgentWindows.msi 로 가정됩니다):

```
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentWindows.msi /qb
```

### 에이전트 제거

Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows 를 제거하는 경우 먼저 그 기능과 에이전트 자체를 제거할 것을 권장합니다.

예를 들어 에이전트가 **트레이 모니터**와 **Universal Restore** 기능과 함께 설치된 경우 다음 순서로 제거 명령을 실행합니다.

```
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisTrayMonitor.msi /qb  
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisUniversalRestore.msi /qb  
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentWindows.msi /qb
```

### 라이센스 서버 제거

Acronis License Server 를 제거해야 하는 경우 이를 이용하는 모든 에이전트를 제거한 후 서버를 제거해야 합니다. 라이선스 서버는 다른 Acronis 제품에 의해서도 사용될 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

라이선스 서버를 제거하려면 다음 명령을 실행합니다(필요한 경우 경로 변경):

```
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisLicenseServer.msi /qb
```

## 4.3 Acronis Secure Zone 삭제

Acronis Backup & Recovery 10 제거는 Acronis Secure Zone 와 그 내용에 영향을 미치지 않습니다. 여전히 부팅 가능한 미디어로 부팅 시 Acronis Secure Zone 에서 데이터를 복원할 수 있습니다.

Acronis Secure Zone 을 삭제해야 하는 경우 운영 체제 또는 부팅 가능한 미디어에서 다음 단계를 수행합니다(에이전트 제거 전).

**Acronis Secure Zone 을 삭제하려면:**

1. **Acronis Secure Zone** 작업 표시줄(작업 및 도구 창)에서 삭제를 선택합니다.
2. **Acronis Secure Zone** 삭제 창에서 영역으로부터 확보된 공간을 추가할 볼륨을 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.

여러 볼륨을 선택하는 경우 각 파티션의 크기에 비례하여 공간이 분배됩니다. 볼륨을 선택하지 않을 경우 확보된 공간은 할당이 취소됩니다.

**확인**을 클릭하고 나면 Acronis Backup & Recovery 10 이 영역을 삭제하기 시작합니다.