

Acronis



Acronis Backup Advanced 11.7

Update 1

DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW:

Advanced for Windows Server
Advanced for PC
For Windows Server Essentials

INSTRUKCJA SZYBKIEGO ROZPOCZĘCIA PRACY

Oświadczenie dotyczące praw autorskich

Copyright © Acronis International GmbH, 2002-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Acronis” i „Acronis Secure Zone” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis International GmbH.

„Acronis Compute with Confidence”, „Acronis Startup Recovery Manager”, „Acronis Active Restore”, „Acronis Instant Restore” i logo Acronis są znakami towarowymi firmy Acronis International GmbH.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa.

VMware i VMware Ready są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych jurysdykcjach.

Windows i MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Wszystkie inne wymienione znaki towarowe i prawa autorskie stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w wersjach znacząco zmienionych jest zabronione bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.

Rozpowszechnianie niniejszego lub podobnego opracowania w jakiegokolwiek postaci książkowej (papierowej) dla celów handlowych jest zabronione bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich.

DOKUMENTACJA ZOSTAJE DOSTARCZONA W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST („TAK JAK JEST”) I WSZYSTKIE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W JAKIM TE WYŁĄCZENIA ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEZGODNE Z PRAWEM.

Oprogramowanie i/lub Usługa mogą zawierać kod innych producentów. Warunki licencji takich producentów zawarte są w pliku license.txt znajdującym się w głównym katalogu instalacyjnym. Najnowsze informacje dotyczące kodu innych producentów zawartego w Oprogramowaniu i/lub Usłudze oraz związane z nimi warunki licencji można znaleźć pod adresem <http://kb.acronis.com/content/7696>

Opatentowane technologie firmy Acronis

Technologie zastosowane w tym produkcie są objęte i chronione jednym lub wieloma spośród następujących patentów przyznanych w USA: 7,047,380; 7,275,139; 7,281,104; 7,318,135; 7,353,355; 7,366,859; 7,475,282; 7,603,533; 7,636,824; 7,650,473; 7,721,138; 7,779,221; 7,831,789; 7,886,120; 7,895,403; 7,934,064; 7,937,612; 7,949,635; 7,953,948; 7,979,690; 8,005,797; 8,051,044; 8,069,320; 8,073,815; 8,074,035; 8,145,607; 8,180,984; 8,225,133; 8,261,035; 8,296,264; 8,312,259; 8,347,137; 8,484,427; 8,645,748; 8,732,121. Zgłoszono również wnioski patentowe oczekujące na rozpatrzenie.

Spis treści

1	Główne komponenty	4
2	Obsługiwane systemy operacyjne.....	4
2.1	Agent.....	4
2.2	Serwer zarządzania i konsola zarządzania	5
3	Gdzie należy zainstalować komponenty?	5
4	Wymagania wstępne	6
5	Szczegółowe instrukcje	6
5.1	Przygotowanie	7
5.2	Instalacja	8
5.3	Uruchamianie programu Acronis Backup	9
5.4	Używanie bezpośredniego połączenia z komputerem	10
5.4.1	Tworzenie kopii zapasowej komputera.....	10
5.4.2	Odzyskiwanie woluminu.....	10
5.5	Używanie zarządzania scentralizowanego.....	11
5.5.1	Tworzenie skarbca centralnego	11
5.5.2	Tworzenie kopii zapasowych kilku komputerów.....	11
5.5.3	Tworzenie kopii zapasowych profili użytkowników na kilku komputerach. Replikacja kopii zapasowych	12
5.5.4	Odzyskiwanie folderu dokumentów użytkownika	13
6	Gdzie uzyskać więcej informacji.....	13

W niniejszym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania przy użyciu programu Acronis Backup Advanced.

1 Główne komponenty

Program Acronis Backup Advanced zawiera następujące główne komponenty:

- **Acronis Backup Agent for Windows:** Umożliwia tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych i sprawdzanie poprawności archiwów.
- **Acronis Backup Management Server:** Umożliwia centralne zarządzanie komputerami, na przykład tworzenie kopii zapasowych grup komputerów przy użyciu scentralizowanych planów tworzenia kopii zapasowych.
- **Acronis Backup Management Console:** Umożliwia łączenie się z agentami i serwerem zarządzania oraz zarządzanie nimi — na przykład przez konfigurowanie planów tworzenia kopii zapasowych.

2 Obsługiwane systemy operacyjne

2.1 Agent

Klucz licencyjny zawiera informacje dotyczące produktu. W zależności od produktu agenta można zainstalować na komputerze z jednym z poniższych systemów operacyjnych:

Acronis Backup Advanced for Windows Server

Windows XP Professional SP2 lub nowszy (x86, x64)
Windows Server 2003/2003 R2 — wersje Standard i Enterprise (x86, x64)
Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Vista — wszystkie wersje (x86, x64)
Windows Server 2008 — wersje Standard, Enterprise, Datacenter i Web (x86, x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows 7 — wszystkie wersje (x86, x64)
Windows Server 2008 R2 — wersje Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation i Web
Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012
Windows Small Business Server 2011 — wszystkie wersje
Windows 8/8.1 — wszystkie wersje z wyjątkiem Windows RT (x86, x64)
Windows Server 2012/2012 R2 — wszystkie wersje
Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2
Windows 10 — wersje Home, Pro, Education i Enterprise
Windows Server 2016 — większość opcji instalacji, z wyjątkiem systemu Nano Server

Acronis Backup Advanced for PC

Windows XP Professional SP2 lub nowszy (x86, x64)
Windows Vista — wszystkie wersje z wyjątkiem Vista Home Basic i Vista Home Premium (x86, x64)
Windows 7 — wszystkie wersje z wyjątkiem Starter i Home (x86, x64)

Windows 8/8.1 — wszystkie wersje z wyjątkiem Windows RT (x86, x64)
Windows 10 — wersje Home, Pro, Education i Enterprise

Acronis Backup for Windows Server Essentials

Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Small Business Server 2008
Windows Small Business Server 2011 — wszystkie wersje
Windows Server 2012/2012 R2 — wersje Essentials i Foundation

2.2 Serwer zarządzania i konsola zarządzania

Niezależnie od programu serwer zarządzania i konsolę zarządzania można zainstalować na komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:

Windows XP Professional SP3 (x86, x64)
Windows Server 2003/2003 R2 — wersje Standard i Enterprise (x86, x64)
Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Vista — wszystkie wersje z wyjątkiem Vista Home Basic i Vista Home Premium (x86, x64)
Windows Server 2008 — wersje Standard, Enterprise i Datacenter (x86, x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows 7 — wszystkie wersje z wyjątkiem Starter i Home (x86, x64)
Windows Server 2008 R2 — wersje Standard, Enterprise, Datacenter i Foundation
Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012
Windows Small Business Server 2011 — wszystkie wersje
Windows 8/8.1 — wszystkie wersje z wyjątkiem Windows RT (x86, x64)
Windows Server 2012/2012 R2 — wszystkie wersje
Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2
Windows 10 — wersje Home, Pro, Education i Enterprise
Windows Server 2016 — większość opcji instalacji, z wyjątkiem systemu Nano Server


3 Gdzie należy zainstalować komponenty?

Założmy, że sieć firmowa składa się z serwera i pięciu stacji roboczych z systemem Windows. Kopie zapasowe wszystkich komputerów są tworzone przez administratora. Ponadto jeden z użytkowników musi mieć osobistą kontrolę nad kopiami zapasowymi własnego komputera.

Do zapewnienia ochrony komputerów potrzeba sześciu licencji. Można kupić licencje subskrypcyjne (ważne przez pewien okres) lub licencje bezterminowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat licencji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące licencjonowania programu Acronis Backup pod adresem <http://www.acronis.pl/business/licensing-faq/>.

Agenty należy zainstalować na **wszystkich komputerach, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych**. Serwer zarządzania można zainstalować na **dowolnym komputerze** zapewniającym nieprzerwaną dostępność usług i mającym połączenie sieciowe z komputerami, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych. Konsolę, wyposażoną w graficzny interfejs użytkownika umożliwiający połączenie z agentami i serwerem zarządzania, należy zainstalować na **komputerach, z poziomu których** będą konfigurowane i monitorowane operacje tworzenia kopii zapasowych.

Poniżej przedstawiono przykładowy rozkład komponentów. Komentarze wskazują, jakie licencje są wymagane do zainstalowania poszczególnych komponentów. Nie trzeba wprowadzać klucza licencyjnego na poszczególnych komputerach. Wystarczy zaimportować wszystkie klucze podczas instalowania serwera zarządzania, a następnie podać jego adres podczas instalowania agentów.



Przykładowy rozkład komponentów programu Acronis Backup

Po ustaleniu, jakie komponenty trzeba zainstalować na poszczególnych komputerach, należy uruchomić program instalacyjny kolejno na każdym z nich. W ramach jednej procedury instalacji można zainstalować kilka komponentów programu Acronis Backup.

4 Wymagania wstępne

Na wstępie należy spełnić następujące wymagania:

- Klucze licencyjne dla wybranego produktu w postaci pliku TXT lub EML. W przypadku wielu kluczy licencyjnych plik tekstowy ma format: jeden wiersz — jeden klucz.
- Program instalacyjny, który można pobrać z witryny internetowej firmy Acronis.
- Komputer z systemem Windows i co najmniej 360 MB pamięci fizycznej (oprócz pamięci używanej przez system operacyjny i działające aplikacje) oraz co najmniej 3,9 GB wolnego miejsca na dysku, na którym jest zainstalowany system operacyjny. Na tym komputerze zainstalujesz serwer zarządzania, konsolę zarządzania oraz agenta.

5 Szczegółowe instrukcje

Aby zainstalować program Acronis Backup i rozpocząć jego użytkowanie, należy wykonać poniższe instrukcje, w których opisano następujące czynności:

- Instalowanie głównych komponentów programu

- Tworzenie kopii zapasowej komputera na dysku USB
- Odzyskiwanie woluminu komputera
- Tworzenie skarbca centralnego w udostępnionym folderze sieciowym
- Tworzenie kopii zapasowych komputerów w skarbcu
- Tworzenie kopii zapasowych profili użytkowników w folderach lokalnych na poszczególnych komputerach i replikowanie kopii zapasowych w skarbcu
- Odzyskiwanie dokumentów użytkownika

5.1 Przygotowanie

Konfiguracja zapory

Do instalacji i komunikacji między komponentami w programie Acronis Backup używany jest port TCP 9876. Program instalacyjny automatycznie otwiera ten port za pośrednictwem Zapory systemu Windows. W przypadku korzystania z innej zapory należy się upewnić, że port jest otwarty zarówno dla żądań przychodzących, jak i wychodzących przez tę zaporę. Port należy otworzyć na każdym komputerze, na którym planowana jest instalacja komponentów programu Acronis Backup.

Sprawdzenie serwerów DNS

Jeśli chcesz rejestrować komputery z agentami na serwerze zarządzania lub podłączyć konsolę do komputera zdalnego, zostanie wyświetlony monit o określenie adresów IP lub nazw hostów poszczególnych komputerów. Program Acronis Backup obsługuje tylko adresy IPv4.

W większości przypadków zaleca się określanie nazw hostów. W tym celu upewnij się, że serwery DNS prawidłowo rozpoznają nazwy komputerów i tłumaczą je na adresy IP w danej sieci:

1. Przejdź do komputera, na którym chcesz zainstalować serwer zarządzania (Komputer 1). W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

```
hostname
```

Wynikiem działania tego polecenia jest nazwa hosta Komputera 1.

2. Przejdź do jednego z komputerów, na których planujesz instalację agenta (Komputer 2). W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

```
nslookup <nazwa hosta Komputera 1>
```

Jeśli wynik działania polecenia zawiera informacje o Komputerze 1, oznacza to, że adres IP Komputera 1 został pomyślnie rozpoznany.

3. Powtórz krok 1 na Komputerze 2.
4. Powtórz krok 2 na Komputerze 1.

Jeśli procedura zakończy się pomyślnie, można bezpiecznie założyć, że rozpoznawanie nazw DNS w sieci działa prawidłowo.

W przeciwnym razie należy wykonać następujące działania w zależności od tego, czy do komputerów w sieci przypisano statyczne czy dynamiczne adresy IP.

Statyczne adresy IP

Za pomocą pliku **hosts** skonfiguruj zależności między adresami IP i nazwami poszczególnych komputerów. Wykonaj następujące czynności na każdym komputerze, na którym planujesz instalację komponentów programu Acronis Backup:

1. Otwórz plik `%windir%\system32\drivers\etc\hosts` za pomocą dowolnego edytora tekstowego (na przykład Notatnika).

2. Na końcu pliku dodaj adresy IP i nazwy hostów komputerów:

- Na komputerze, na którym planujesz zainstalować serwer zarządzania, dodaj informacje o wszystkich komputerach, na którym planowane jest zainstalowanie agentów. Format zakłada wprowadzenie w jednym wierszu danych pojedynczego komputera. Na przykład:

10.200.200.10	Kowalski
10.200.202.200	Nowak
10.200.200.44	Srv2

- Na każdym z komputerów, na których planujesz zainstalować agenta, dodaj informacje o komputerze, na którym planowane jest zainstalowanie serwera zarządzania.

Informacje szczegółowe. Aby wyświetlić adres IP komputera, uruchom wiersz poleceń na tym komputerze i wpisz polecenie **ipconfig**. Jeśli dany komputer ma kilka adresów IP, użyj adresu z tej samej sieci, do której należy adres IP komputera, na którym wypełniasz plik **hosts**.

3. Zapisz plik.

Dynamiczne adresy IP

Jeśli komputery korzystają z automatycznej konfiguracji przy użyciu protokołu DHCP, a rozpoznawanie nazw (za pomocą usługi DNS lub innych metod) nie działa prawidłowo, firma Acronis nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania programu Acronis Backup.

Najlepszym rozwiązaniem jest przypisanie statycznych adresów IP we właściwościach TCP/IP komputerów, na których planowana jest instalacja programu. Następnie należy postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w poprzedniej sekcji.

5.2 Instalacja

W tym kroku zainstalujesz główne komponenty programu Acronis Backup.

Instalowanie serwera zarządzania, konsoli zarządzania i agenta

Wykonaj te kroki na komputerze opisanym w sekcji 4.

- Zaloguj się jako administrator i uruchom program instalacyjny Acronis Backup.
- Kliknij **Zainstaluj program Acronis Backup**.
- Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i kliknij **Dalej**.
- Zaznacz pola wyboru **Utwórz kopię zapasową danych tego komputera** oraz **Centralnie monitoruj i konfiguruj tworzenie kopii zapasowych komputerów fizycznych i maszyn wirtualnych**, a następnie kliknij **Dalej**.
- Wybierz **Mam zakupioną licencję lub subskrypcję**, a następnie kliknij **Dalej**.
- Kliknij **Importuj z pliku**, a następnie wybierz plik zawierający klucze. Możesz również wpisać klucze ręcznie. Kliknij **OK**, aby zamknąć okno, a następnie kliknij **Dalej**.
- Program instalacyjny wyświetli licencję, która zostanie użyta podczas instalacji. Kliknij **Dalej**, aby zainstalować agenta z tą licencją.
- Określ hasło do konta, na którym jesteś zalogowany(-a), a następnie kliknij **Dalej**.
Informacje szczegółowe. Hasło jest wymagane w celu zarejestrowania agenta na serwerze zarządzania podczas instalacji.
- Określ, czy chcesz objąć komputer Programem jakości obsługi klienta firmy Acronis, a następnie kliknij **Dalej**.
- Kliknij **Zainstaluj**, aby kontynuować instalację.
- Po pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij **Zakończ**, aby zamknąć okno kreatora.

Instalowanie agentów

Wykonaj poniższe czynności na wszystkich komputerach, których kopie zapasowe chcesz tworzyć. Każdy komputer powinien być wyposażony w co najmniej 380 MB pamięci fizycznej (oprócz pamięci używanej przez system operacyjny i działające aplikacje) i co najmniej 1,16 GB wolnego miejsca na dysku.

1. Zaloguj się jako administrator i uruchom program instalacyjny Acronis Backup.
 2. Kliknij **Zainstaluj program Acronis Backup**.
 3. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i kliknij **Dalej**.
 4. Zaznacz pole wyboru **Utwórz kopię zapasową danych tego komputera** i kliknij **Dalej**.
 5. Wybierz **Mam zakupioną licencję lub subskrypcję**, a następnie kliknij **Dalej**.
 6. Zaznacz pole wyboru **Użyj następującego serwera licencji**, określ nazwę lub adres IP komputera z serwerem zarządzania, a następnie kliknij **Dalej**.
 7. Program instalacyjny wyświetli licencję, która zostanie użyta podczas instalacji. Kliknij **Dalej**, aby zainstalować agenta z tą licencją.
 8. Kliknij **Zarejestruj teraz** i określ:
 - Nazwę lub adres IP serwera zarządzania.
 - Nazwę użytkownika i hasło administratora komputera, na którym jest zainstalowany serwer zarządzania.Kliknij **Dalej**.
- Informacje szczegółowe.** Program instalacyjny automatycznie rejestruje komputer na serwerze zarządzania. Komputer do serwera zarządzania możesz również dodać później.
9. Określ, czy chcesz objąć komputer Programem jakości obsługi klienta firmy Acronis, a następnie kliknij **Dalej**.
 10. Kliknij **Zainstaluj**, aby kontynuować instalację.
 11. Po pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij **Zakończ**, aby zamknąć okno kreatora.

5.3 Uruchamianie programu Acronis Backup

W celu uruchomienia konsoli zarządzania kliknij dwukrotnie ikonę **Acronis Backup** na pulpicie lub z menu **Start** wybierz: **Acronis > Acronis Backup Management Console > Acronis Backup**.

Po uruchomieniu konsoli zarządzania można ją podłączyć do komputera z agentem lub do serwera zarządzania.

Aby podłączyć konsolę do komputera z agentem:

1. Kliknij **Zarządzaj tym komputerem** lub **Zarządzaj komputerem zdalnym**.
2. W przypadku komputera zdalnego wprowadź nazwę komputera lub adres IP i określ nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik musi być członkiem grupy Acronis Remote Users na tym komputerze.

Aby podłączyć konsolę do serwera zarządzania:

1. Kliknij **Podłącz do serwera zarządzania**.
2. Wprowadź nazwę lub adres IP serwera.
3. Gdy pojawi się monit dotyczący poświadczeń, określ nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik musi należeć do grup Acronis Remote Users i Acronis Centralized Admins na serwerze.

5.4 Używanie bezpośredniego połączenia z komputerem

Podłącz konsolę do komputera z agentem i wykonuj operacje bezpośrednio na komputerze. Jest to najłatwiejszy sposób zapoznania się z podstawowymi funkcjami programu.

5.4.1 Tworzenie kopii zapasowej komputera

W tym kroku zapiszesz całą zawartość komputera w pliku znajdującym się na dysku USB. Jest to prosta operacja na początek pracy z programem. Przy użyciu podobnej procedury można utworzyć kopię zapasową poszczególnych dysków, woluminów lub plików.

1. Podłącz konsolę do komputera.
2. Kliknij **Utwórz kopię zapasową**.

Informacje szczegółowe. Domyślnie wybrane są wszystkie dyski komputera. Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową określonych dysków, woluminów lub plików, kliknij **Elementy uwzględniane w kopii zapasowej** i wybierz niezbędne obiekty. Może również zaistnieć potrzeba wykluczenia dysku USB z kopii zapasowej.

3. W sekcji **Miejsce docelowe kopii zapasowej** kliknij **Lokalizacja**. W polu **Ścieżka** wpisz ścieżkę do folderu na dysku USB. Folder możesz również wybrać z drzewa. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór.
4. Kliknij **OK**, aby natychmiast rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

Informacje szczegółowe. Program wyświetli okno zawierające postęp tworzenia kopii zapasowej oraz informacje szczegółowe.

5.4.2 Odzyskiwanie woluminu

W tym kroku odzyskasz wolumin. Przy użyciu podobnej procedury można odzyskać dyski, pliki lub cały komputer. Na początek zalecamy odzyskanie woluminu, który nie zawiera systemu operacyjnego ani programu ładującego. W takim przypadku program nie będzie musiał ponownie uruchamiać komputera.

1. Podłącz konsolę do komputera.
2. Kliknij **Odzyskaj**.
3. Kliknij **Wybierz dane**, kliknij **Ścieżka danych**, a następnie wpisz ścieżkę do folderu na dysku USB, w którym jest zapisana kopia zapasowa. Możesz również kliknąć **Przeglądaj** i wybrać ten dysk z drzewa. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór.

Informacje szczegółowe. Program wyświetli archiwa i kopie zapasowe przechowywane w wybranej lokalizacji.

4. Rozwiń utworzone archiwum, a następnie kliknij kopię zapasową.
5. Wybierz wolumin, który chcesz odzyskać. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór.
6. Domyślnie program odzyska wolumin w oryginalnej lokalizacji. Program umożliwia również odzyskanie woluminu na innym woluminie lub w nieprzydzielonym miejscu.

Upewnij się, że dane znajdujące się na woluminie docelowym nie są potrzebne. Zamknij wszystkie aplikacje używające woluminu docelowego lub znajdujących się na nim plików.

7. Kliknij **OK**, aby natychmiast rozpocząć odzyskiwanie.

Informacje szczegółowe. Program wyświetli okno zawierające postęp odzyskiwania oraz informacje szczegółowe.

5.5 Używanie zarządzania scentralizowanego

Gdy konsola jest podłączona do serwera zarządzania, można skonfigurować plan tworzenia kopii zapasowych dla wielu komputerów. Można również w jednym miejscu wyświetlić wszystkie działania tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz ich wyniki.

5.5.1 Tworzenie skarbca centralnego

W tym kroku utworzysz niezarządzany skarbiec centralny, w którym będą zapisywane kopie zapasowe komputerów. Skarbiec niezarządzany to po prostu skrót do folderu udostępnionego w sieci. Zasadniczo zaleca się zainstalowanie węzła magazynowania i utworzenie w nim skarbca zarządzanego, co umożliwi korzystanie z zalet deduplikacji.

1. Podłącz konsolę do serwera zarządzania.
2. W drzewie **Nawigacja** kliknij **Skarbce**, a następnie kliknij **Utwórz**.
3. Określ nazwę nowego skarbca. Opcjonalnie wpisz komentarz dotyczący skarbca.
4. Kliknij **Ścieżka**. W polu **Ścieżka** wpisz ścieżkę do folderu. Folder możesz również wybrać z drzewa. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór. Jeśli pojawi się stosowny monit, podaj poświadczenia umożliwiające dostęp do lokalizacji.
5. Kliknij **OK**, aby utworzyć skarbiec.

5.5.2 Tworzenie kopii zapasowych kilku komputerów

W tym kroku utworzysz i uruchomisz scentralizowany plan tworzenia kopii zapasowych w celu utworzenia kopii zapasowych kilku komputerów zarejestrowanych na serwerze zarządzania.

1. Podłącz konsolę do serwera zarządzania.
2. Kliknij **Utwórz plan tworzenia kopii zapasowych**.
3. W sekcji **Elementy uwzględniane w kopii zapasowej** kliknij **Elementy uwzględniane w kopii zapasowej**.
4. Rozwiń węzeł **Serwer zarządzania**, rozwiń węzeł **Komputery z agentami**, a następnie rozwiń węzeł **Wszystkie komputery**.
5. Zaznacz pola wyboru obok komputerów, których kopie zapasowe chcesz utworzyć. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór.
6. W sekcji **Miejsce docelowe kopii zapasowej** kliknij **Lokalizacja**. Rozwiń węzeł **Centralne**, a następnie wybierz utworzony skarbiec. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór. Jeśli pojawi się stosowny monit, podaj poświadczenia umożliwiające dostęp do skarbca.
Informacje szczegółowe. W polu **Nazwa** znajduje się domyślna nazwa archiwum [Nazwa_komputera]_Archiwum(1).
7. W polu **Schemat tworzenia kopii zapasowych** w sekcji **Sposób tworzenia kopii zapasowej** wybierz **Uruchamianie ręczne**.
8. Kliknij **OK**, aby zapisać plan tworzenia kopii zapasowych.
9. Nastąpi przejście do widoku **Plany i zadania tworzenia kopii zapasowych**, w którym zostanie wyświetlony właśnie utworzony plan tworzenia kopii zapasowych. Wybierz ten plan i kliknij **Uruchom**.

Informacje szczegółowe. W przyszłości ten sam plan tworzenia kopii zapasowych możesz uruchamiać ręcznie.

5.5.3 Tworzenie kopii zapasowych profili użytkowników na kilku komputerach. Replikacja kopii zapasowych

W tym kroku utworzysz scentralizowany plan tworzenia kopii zapasowych w celu codziennego tworzenia kopii zapasowych wszystkich profili użytkowników na kilku komputerach. Kopie zapasowe danego komputera będą zapisywane w folderze lokalnym na tym komputerze. Program zreplikuje każdą kopię zapasową w skarbcu sieciowym. Kopie zapasowe zapisane w folderach lokalnych będą usuwane po upływie 30 dni. Kopie zapasowe zapisane w skarbcu będą usuwane po upływie 6 miesięcy.

1. Upewnij się, że na każdym komputerze, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, znajduje się folder, w którym zostanie ona zapisana. Ścieżki folderów muszą być takie same na wszystkich komputerach.
2. Podłącz konsolę do serwera zarządzania.
3. Kliknij **Utwórz plan tworzenia kopii zapasowych**.
4. Wybierz elementy uwzględniane w kopii zapasowej:
 - a. W sekcji **Elementy uwzględniane w kopii zapasowej** kliknij **Elementy uwzględniane w kopii zapasowej**.
 - b. W sekcji **Dane uwzględniane w kopii zapasowej** wybierz **Pliki**.
 - c. Wybierz **Wybierz przy użyciu reguł zasad**.
 - d. W sekcji **Użyj następujących reguł** wybierz **[All Profiles Folder]**, a następnie kliknij **Dodaj regułę**.
 - e. Kliknij **%ALLUSERSPROFILE%**, a następnie kliknij **Usuń**.
 - f. Rozwiń węzeł **Serwer zarządzania**, rozwiń węzeł **Komputery z agentami**, a następnie rozwiń węzeł **Wszystkie komputery**.
 - g. Zaznacz pola wyboru obok komputerów, których kopie zapasowe chcesz utworzyć. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór.
5. Określ podstawową lokalizację kopii zapasowych:
 - a. W sekcji **Miejsce docelowe kopii zapasowej** kliknij **Lokalizacja**, a następnie kliknij **Przechowuj archiwum każdego komputera w określonym folderze na komputerze z agentem**.
 - b. W polu **Ścieżka** wpisz ścieżkę do folderu lokalnego, w którym chcesz zapisywać kopie zapasowe. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór.
 - c. Określ nazwę archiwum inną niż domyślna (na przykład [Nazwa_komputera]_Pliki). Nie usuwaj zmiennej [Nazwa_komputera] z nazwy archiwum.
Informacje szczegółowe. Wymagana jest inna nazwa, ponieważ skarbiec centralny, do którego będą replikowane kopie zapasowe, zawiera już archiwa o nazwach domyślnych.
6. Określ harmonogram tworzenia kopii zapasowych oraz czas ich przechowywania w lokalizacji podstawowej:
 - a. W sekcji **Schemat tworzenia kopii zapasowych** wybierz **Prosty**.
 - b. Domyślnie tworzenie kopii zapasowych będzie rozpoczynało się codziennie o północy. W razie konieczności możesz ustawić inny harmonogram.
 - c. W sekcji **Reguły przechowywania** wybierz **Usuń kopie zapasowe starsze niż**. Domyślnie kopie zapasowe są przechowywane przez 30 dni, dlatego nie musisz modyfikować tego ustawienia.
7. Określ lokalizację replikacji kopii zapasowych:

- a. Zaznacz pole wyboru **Replikuj nowo utworzoną kopię zapasową do innej lokalizacji**. Program wyświetli blok **Miejsce replikacji/przenoszenia kopii zapasowych**. W tym bloku wykonaj następujące dwa kroki.
 - b. Kliknij **Druga lokalizacja**, rozwiń węzeł **Centralne**, a następnie wybierz utworzony skarbiec. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór. Jeśli pojawi się stosowny monit, podaj poświadczenia dostępu do skarbca.
 - c. W sekcji **Reguły przechowywania** wybierz **Usuń kopie zapasowe starsze niż**, a następnie określ wartość 6 miesięcy.
8. Kliknij **OK**, aby zapisać plan tworzenia kopii zapasowych.
- Informacje szczegółowe.** Program wyświetli widok **Plany i zadania tworzenia kopii zapasowych** zawierający właśnie utworzony plan tworzenia kopii.

5.5.4 Odzyskiwanie folderu dokumentów użytkownika

W tym kroku odzyskasz część profilu użytkownika — folder dokumentów. W zależności od wersji systemu Windows ten folder nosi nazwę Dokumenty lub Moje dokumenty.

1. Podłącz konsolę do serwera zarządzania.
 2. Kliknij **Odzyskaj**.
 3. Kliknij **Wybierz dane**, kliknij **Ścieżka danych**, a następnie kliknij **Przeglądaj**.
 4. Rozwiń węzeł **Centralne**, a następnie wybierz skarbiec, w którym są zapisane kopie zapasowe. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór.
 5. Kliknij **Widok danych**.
- Informacje szczegółowe.** Program wyświetli dane, których kopie zapasowe znajdują się w wybranym skarbcu. Lista **Pokaż** jest filtrem umożliwiającym wyświetlenie folderów/plików lub komputerów/dysków/woluminów.
6. Na liście **Pokaż** kliknij **Foldery/pliki**.
 7. Rozwiń komputer, dla którego utworzono kopię zapasową danych, i wybierz odpowiedni folder. Kliknij **OK**, aby zatwierdzić wybór.
 8. Domyślnie program odzyska folder na komputerze, z którego została utworzona jego kopia zapasowa. Możesz kliknąć **Przeglądaj** i wybrać inny komputer, na który chcesz odzyskać folder.
 9. Domyślnie program odzyska folder w oryginalnej lokalizacji. Oznacza to, że ścieżka do folderu na komputerze docelowym będzie taka sama, jak na komputerze źródłowym. W razie konieczności możesz kliknąć **Miejsce docelowe** i określić inną lokalizację.
 10. Domyślnie program zastępuje istniejące pliki plikami zapisanymi w kopii zapasowej. Zamknij wszystkie aplikacje używające plików z folderu docelowego. W przeciwnym przypadku zastąpienie nie będzie możliwe i program może wymagać ponownego uruchomienia komputera.
 11. Kliknij **OK**, aby natychmiast rozpocząć odzyskiwanie.
- Informacje szczegółowe.** Program wyświetli okno przedstawiające postęp odzyskiwania oraz informacje szczegółowe.

6 Gdzie uzyskać więcej informacji

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy przedstawia w zarysie sposób korzystania z programu i umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie „testów eksploatacyjnych”. Więcej informacji na temat korzystania z programu Acronis Backup można znaleźć w Podręcznikach użytkownika i w pomocy.

W konsoli zarządzania można uzyskać dostęp do **systemu pomocy kontekstowej**, naciskając klawisz F1 lub klikając przycisk znaku zapytania , jeśli jest on dostępny.