

Acronis



Acronis Backup

Version 11.5 Update 6

適用於以下產品

For Linux Server

安裝指南

版權聲明

Copyright © Acronis International GmbH, 2002-2015. All rights reserved.

"Acronis" 和 "Acronis Secure Zone" 是 Acronis International GmbH 的註冊商標。

"Acronis Compute with Confidence"、"Acronis Startup Recovery Manager"、"Acronis Active Restore"、"Acronis Instant Restore" 及 Acronis 標誌是 Acronis International GmbH 的商標。

Linux 商標為 Linus Torvalds 註冊擁有。

VMware 和 VMware Ready 是 VMware, Inc. 在美國和/或其他司法管轄區的商標和/或註冊商標。

Windows 和 MS-DOS 商標為 Microsoft Corporation 註冊擁有。

本文提及的所有其他商標和版權皆屬其所屬公司註冊擁有。

未經版權所有人的明確授權，不得散佈本文件的實質性修改版本。

未經版權所有人事先授權，不得以涉及商業行為之以任何標準（紙張）書籍形式散佈此著作或衍生著作。

除非此放棄聲明在法律上為無效，Acronis Inc. 依「現狀」提供本文件，且放棄對於任何明示或默示之條件、陳述及擔保（包括所有暗示其可銷售性及特定用途之適用性或未侵權之擔保）提供任何保證。

第三方代碼可能隨軟體和/或服務一同提供。此類第三方之授權條款在位於安裝目錄中的 license.txt 檔案中詳述。如果需要最新的第三方代碼清單以及與軟體和/或服務一同使用之相關授權條款，您可始終造訪 <http://kb.acronis.com/content/7696>

Acronis 專利技術

本產品使用之技術受以下一或多項美國專利號碼保障及保護：7,047,380；7,275,139；7,281,104；7,318,135；7,353,355；7,366,859；7,475,282；7,603,533；7,636,824；7,650,473；7,721,138；7,779,221；7,831,789；7,886,120；7,895,403；7,934,064；7,937,612；7,949,635；7,953,948；7,979,690；8,005,797；8,051,044；8,069,320；8,073,815；8,074,035；8,145,607；8,180,984；8,225,133；8,261,035；8,296,264；8,312,259；8,347,137；8,484,427；8,645,748；8,732,121 以及申請中專利。

目錄

1	安裝前.....	4
1.1	關於以試用模式使用產品	4
1.2	Acronis Backup 和 Acronis Backup Advanced 的授權	4
1.3	Acronis Backup 元件.....	5
1.3.1	Linux 用代理程式	6
1.3.2	管理主控台	6
1.3.3	Bootable Media Builder	6
1.4	支援的作業系統	7
1.5	系統需求	7
2	安裝 Acronis Backup	7
2.1	準備	8
2.1.1	RPM 套件管理員	8
2.1.2	Linux 套件	8
2.1.3	安裝檔案	10
2.2	在互動模式下安裝	10
2.3	在自動模式下安裝	10
2.4	命令列參數	11
3	從 Acronis Backup 升級至 Acronis Backup Advanced	12
4	檢查軟體更新.....	13
5	解除安裝 Acronis Backup	14
6	刪除 Acronis Secure Zone.....	14

1 安裝前

本節將解答產品安裝前可能出現的問題。

1.1 關於以試用模式使用產品

購買 Acronis Backup 授權之前，您可能會想要先試用軟體。不需有授權金鑰即可試用。

若要以試用模式安裝產品，請在本機執行安裝程式，或使用遠端安裝功能。不支援自動安裝和其他安裝方式。

試用模式的限制

Acronis Backup 以試用模式安裝時，有下列限制：

- Universal Restore 功能停用。

可開機媒體的其他限制：

- 無法使用磁碟管理功能。您可以試用使用者介面，但沒有可供進行變更的選項。
- 復原功能可以使用，但備份功能無法使用。若要試用備份功能，請在作業系統中安裝軟體。

升級為完整模式

試用期到期後，產品 GUI 會顯示通知，要求您指定或取得授權金鑰。

若要指定授權金鑰，請按一下 **[說明] > [變更授權]**。無法透過執行安裝程式來指定金鑰。

若您已啟用試用版或購買適用於雲端備份服務的訂購授權，則不論您是否指定授權金鑰，都將可以使用雲端備份，直到訂購授權效期到期為止。

1.2 Acronis Backup 和 Acronis Backup Advanced 的授權

Acronis Backup 產品系列和 Acronis Backup Advanced 套件的授權是基於產品備份的電腦數量而定。要備份的每部實體機器都需要授權。

下表列出各項產品及其主要功能。

產品	磁碟和檔案備份	集中管理	重複資料刪除	備份到磁帶	應用程式備份
Acronis Backup for Windows Server	+	-	-	-	-
Acronis Backup for Linux Server	+	-	-	-	-
Acronis Backup for PC	+	-	-	-	-
Acronis Backup for Windows Server Essentials	+	+	+	+	所有支援*

產品	磁碟和檔案 備份	集中管理	重複資料刪除	備份到磁帶	應用程式備 份
Acronis Backup Advanced for Windows Server	+	+	+	+	-
Acronis Backup Advanced for Linux Server	+	+	+	+	-
Acronis Backup Advanced for PC	+	+	+	+	-
Acronis Backup Advanced for Exchange	+	+	+	+	Exchange
Acronis Backup Advanced for SQL	+	+	+	+	SQL
Acronis Backup Advanced for SharePoint	+	+	+	+	SQL、 SharePoint
Acronis Backup Advanced for Active Directory	+	+	+	+	Active Directory
Acronis Backup Advanced for VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM	+	+	+	+	所有支援*

* 支援的應用程式包括：Microsoft Exchange Server、Microsoft SQL Server、Microsoft SharePoint 及 Microsoft Active Directory。

不含集中管理功能的產品是專為備份單一電腦的資料而設計。每項產品的所有元件都應安裝在同一台電腦上。安裝時，系統會要求您提供授權金鑰。

Acronis Backup Advanced 套件是專為備份多台電腦而設計。除了需要安裝於所備份電腦的元件之外，這些產品還包含能提供集中管理功能的管理伺服器，以及可儲存備份資料的儲存節點。使用這些額外元件不需要授權。例如，您可以視需要決定儲存節點的安裝數量（上限為 50）。

在安裝授權元件（代理程式）期間，您可以指定授權伺服器或手動輸入授權金鑰。使用特定產品的授權或 Acronis Backup Advanced Universal License。這份授權能讓您將所有的 Acronis Backup Advanced 產品安裝在一部實體機器和無限個在此實體機器上執行的虛擬機器。

對於設有單一伺服器及多個工作站的網路而言，Acronis Backup for Windows Server Essentials 是不可多得的最佳選擇。只要在伺服器上使用本產品，並在工作站上使用 Acronis Backup Advanced for PC，您就可以集中管理所有機器。文件中大多數對於 Acronis Backup Advanced 功能的說明，也適用於 Acronis Backup for Windows Server Essentials。

其他 Acronis Backup 產品的元件不會與 Acronis Backup Advanced 的元件互動。

1.3 Acronis Backup 元件

本節列出 Acronis Backup 的元件，並概略介紹其功能。

受管理電腦的元件（代理程式）

這些應用程式負責在 Acronis Backup 所管理的虛擬機器上執行資料備份、復原和其他作業。每一部受管理的電腦都必須有授權，代理程式才能在其上執行作業。代理程式有多種提供額外功能的附加元件，可能需要另外的授權。

主控台

主控台提供代理程式的圖形化使用者介面。使用主控台不需要授權。在單機版的 Acronis Backup 中，主控台是與代理程式一併安裝，而且無法中斷與代理程式的連線。

Bootable Media Builder

透過使用 Bootable Media Builder，您可以建立可開機媒體，以便在救援環境中使用代理程式和其他救援公用程式。在單機版的 Acronis Backup 中，Bootable Media Builder 是與代理程式一併安裝。所有代理程式的附加元件如已安裝，均可在救援環境中使用。

1.3.1 Linux 用代理程式

此代理程式在 Linux 中可提供磁碟層級和檔案層級資料保護。

磁碟備份

磁碟層級資料保護的方式有兩種，一種是連同作業系統開機所需的一切資訊，備份一整個磁碟或磁碟區檔案系統；另一種是採逐個磁區的方式 (原始模式) 備份磁碟的所有磁區。包含磁碟或磁碟區之封裝複本的備份，即稱為磁碟 (磁碟區) 備份或磁碟 (磁碟區) 影像。您可以利用這類備份來復原整個磁碟或磁碟區，以及個別資料夾或檔案。

檔案備份

檔案層級資料保護則是利用備份檔案和目錄的方式來保護資料，檔案和目錄可以位在裝有代理程式的電腦上，或是位在使用 SMB 或 NFS 通訊協定存取的網路共用位置。檔案可以復原到其原始位置或其他位置。您可以復原備份的所有檔案和目錄，或選擇復原其中特定的檔案和目錄。

轉換為虛擬機器

Linux 用代理程式可將磁碟備份復原至下列任何類型的新虛擬機器來執行轉換：VMware Workstation、Microsoft Virtual PC、Citrix XenServer Open Virtual Appliance (OVA) 或 Red Hat Kernel-based Virtual Machine (KVM)。經過充分設定、可正常運作之虛擬機器的檔案將置於您選擇的目錄中。您可使用相應的虛擬化軟體啟動電腦或準備虛擬機器檔案以便今後使用。

復原至相異硬體

您可以在安裝代理程式的電腦上使用還原至相異硬體的功能，並建立具有此功能的可開機媒體。Acronis Universal Restore 可解決對作業系統啟動極為關鍵的裝置差異，例如儲存裝置控制器、主機板或晶片組。

1.3.2 管理主控台

Acronis Backup Management Console 是用於本機存取 Acronis Backup 代理程式的管理工具。無法遠端連線至代理程式。

1.3.3 Bootable Media Builder

Acronis Bootable Media Builder 是建立可開機媒體的專用工具。安裝於 Linux 的媒體建立器會建立以 Linux 核心為基礎的可開機媒體。

1.4 支援的作業系統

Acronis Backup 管理主控台、Acronis Backup Linux 用代理程式

含核心 2.4.20 至 4.1 及 glibc 2.3.2 或更新版本的 Linux

各種 x86 與 x86_64 Linux 版本，包括：

Red Hat Enterprise Linux 4.x、5.x、6.x 和 7.x

Ubuntu 9.10、10.04、10.10、11.04、11.10、12.04、12.10、13.04、13.10、14.04、14.10 和 15.04

Fedora 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 和 22

SUSE Linux Enterprise Server 10 和 11

SUSE Linux Enterprise Server 12 – 支援檔案系統，Btrfs 除外

Debian 4、5、6、7.0、7.2、7.4、7.5、7.6、7.7、8.0 和 8.1

CentOS 5.x、6.x 和 7.0

Oracle Linux 5.x、6.x、7.0 和 7.1 – 包括 Unbreakable Enterprise Kernel 與 Red Hat Compatible Kernel

CentOS 6.x

在不使用 RPM 套件管理員的系統 (如 Ubuntu 系統) 上安裝產品前，必須先手動安裝此管理員，例如執行以下命令 (以 root 使用者身分)：**apt-get install rpm**

1.5 系統需求

Acronis Backup for Linux Server

若要計算需要的磁碟空間總計，請針對您計劃要安裝的元件，將表格內第三及第四欄中指定的值相加。

元件	記憶體 (在作業系統和執行應用程式所需之外)	安裝或更新時需要的磁碟空間	元件佔用的磁碟空間	其他
Linux Server 用 Acronis Backup (完整安裝)	500 MB	420 MB	700 MB	螢幕解析度 800*600 像素或更高
Bootable Media Builder (Linux)	130 MB	300 MB	330 MB	

可開機媒體

媒體類型	記憶體	ISO 影像大小	其他
Linux	512 MB	490 MB	

2 安裝 Acronis Backup

本節將幫助解答產品安裝期間可能出現的問題。

2.1 準備

本節說明 Linux 中的安裝預備步驟。

2.1.1 RPM 套件管理員

請確定您的系統中安裝了 RPM 套件管理員 (RPM)。在不使用 RPM 的 Linux 版本 (如 Ubuntu) 上安裝產品前，需要手動安裝 RPM，例如，透過執行以下的命令：

```
sudo apt-get install rpm
```

已安裝 RPM 的 Linux 版本包括 Red Hat Enterprise Linux、Fedora 和 SUSE Linux Enterprise Server。

2.1.2 Linux 套件

若要新增 Acronis Backup 模組到 Linux 核心，安裝程式需要下列 Linux 套件：

- 具有核心標頭或來源的套件。套件版本必須與核心版本相符。
- GNU 編譯器集合 (GCC) 編譯器系統。GCC 版本必須是核心編譯時所用的版本。
- Make 工具。
- Perl 解譯器。

這些套件的名稱會視 Linux 發行版而有所不同。

在 Red Hat Enterprise Linux、CentOS 和 Fedora 中，套件一般會由安裝程式安裝。在其他發行版中，如果套件尚未安裝或並非所需的版本，則您需要安裝套件。

所需的套件是否已安裝？

若要查看套件是否已安裝，請執行以下步驟：

1. 執行下列命令，找出核心版本和所需的 GCC 版本：

```
cat /proc/version
```

此命令會傳回類似以下的行：**Linux version 2.6.35.6** 和 **gcc version 4.5.1**

2. 執行下列命令，以檢查是否安裝了 Make 工具和 GCC 編譯器：

```
make -v  
gcc -v
```

對於 **gcc**，請確保命令傳回的版本與步驟 1 中的 **gcc version** 相同。對於 **make**，只要確保命令有執行即可。

3. 檢查是否安裝了建立核心模組所需的適當套件版本：

- 在 Red Hat Enterprise Linux、CentOS 和 Fedora 中，執行下列命令：

```
yum list installed | grep kernel-devel
```

- 在 Ubuntu 中，執行以下命令：

```
dpkg --get-selections | grep linux-headers  
dpkg --get-selections | grep linux-image
```

在上面任一情況中，請確保套件版本與步驟 1 中的 **Linux version** 相同。

4. 執行下列命令以檢查是否已安裝 Perl 解譯器：

```
perl --version
```

如果您看到關於 Perl 版本的資訊，則表示解譯器已安裝。

從存放庫安裝套件

下表列出如何在各種 Linux 發行版中安裝所需的套件。

Linux 發行版	套件名稱	如何安裝
Red Hat Enterprise Linux	kernel-devel gcc make	安裝程式將會使用您的 Red Hat 訂購授權自動下載並安裝套件。
	perl	執行下列命令： <pre>yum install perl</pre>
CentOS Fedora	kernel-devel gcc make	安裝程式將會自動下載並安裝套件。
	perl	執行下列命令： <pre>yum install perl</pre>
Ubuntu	linux-headers linux-image gcc make perl	執行以下命令： <pre>sudo apt-get update sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` sudo apt-get install linux-image-`uname -r` sudo apt-get install gcc-<package version> sudo apt-get install make sudo apt-get install perl</pre>

隨即會從發行版的存放庫下載並安裝套件。

對於其他 Linux 發行版，請參閱該發行版文件中所需套件的確切名稱及安裝方法等相關資訊。

手動安裝套件

在下列情況中，您可能需要手動安裝套件：

- 電腦沒有有效的 Red Hat 訂購授權或網際網路連線。
- 安裝程式找不到對應於核心版本的 **kernel-devel** 和 **gcc** 版本。如果可用的 **kernel-devel** 比您的核心更新，您需要更新核心或手動安裝相符的 **kernel-devel** 版本。
- 必要的套件位於您的本機網路，且您不希望花時間自動搜尋與下載。

從您的區域網路或信任的第三方網站取得套件，並依下列方式安裝：

- 在 Red Hat Enterprise Linux、CentOS 或 Fedora 中，以 root 使用者身分執行下列命令：

```
rpm -ivh PACKAGE_FILE1 PACKAGE_FILE2 PACKAGE_FILE3
```
- 在 Ubuntu 中，執行下列命令：

```
sudo dpkg -i PACKAGE_FILE1 PACKAGE_FILE2 PACKAGE_FILE3
```

範例：在 Fedora 14 中手動安裝套件

依照這些步驟，在 32 位元電腦上於 Fedora 14 中安裝所需的套件：

1. 執行下列命令，以判斷核心版本和所需的 GCC 版本：

```
cat /proc/version
```

此命令的輸出包括下列項目：

```
Linux version 2.6.35.6-45.fc14.i686
gcc version 4.5.1
```

2. 取得對應到此核心版本的 **kernel-devel** 和 **gcc** 套件：

```
kernel-devel-2.6.35.6-45.fc14.i686.rpm
gcc-4.5.1-4.fc14.i686.rpm
```

3. 取得適用於 Fedora 14 的 **make** 套件：

```
make-3.82-3.fc14.i686
```

4. 請以 **root** 使用者身分執行下列命令以安裝套件：

```
rpm -ivh kernel-devel-2.6.35.6-45.fc14.i686.rpm
rpm -ivh gcc-4.5.1.fc14.i686.rpm
rpm -ivh make-3.82-3.fc14.i686
```

您可以在單一 **rpm** 命令中指定所有這些套件。安裝任一這些套件時，可能需要安裝額外的套件，以解決相依性問題。

2.1.3 安裝檔案

視電腦平台 (x86 或 x86_64) 而定，您需要 .i686 或 .x86_64 安裝檔案。請確定已為檔案指定執行安裝檔案所需的必要存取權限，例如，透過執行下列命令：

```
chmod 755 AcronisBackup*
```

2.2 在互動模式下安裝

1. 以 **root** 使用者身分執行適當的安裝檔案 (.i686 或 .x86_64 檔案)。
2. 接受授權合約條款。
3. 執行以下任一作業：
 - 若要以試用模式 (p. 4) 安裝產品，請選擇 **[以試用模式安裝]**。
 - 若要安裝僅用於雲端備份的產品，請選擇 **[安裝僅用於雲端備份]**。
 - 若要安裝完整模式的產品，請選擇 **[輸入授權金鑰]**，然後輸入 Acronis Backup 授權金鑰。
4. 選擇您要安裝的元件。
5. 如果您在 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 中安裝軟體，安裝程式可能會通知您缺少部分必要 Linux 套件的相關資訊。選擇 **[繼續]** 嘗試自動安裝這些套件 (建議)，或選擇 **[跳過]** 以略過套件安裝。如需必要套件的詳細資訊，請參閱 <Linux 套件> (p. 8) 一節。
6. 安裝程式會嘗試自動為 Linux 核心編譯 SnapAPI 模組。如果此作業失敗，請參閱檔案：
/usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/HOWTO.INSTALL。

2.3 在自動模式下安裝

若要在自動模式下安裝產品 (不會要求確認)，請執行帶命令列參數 **-a** 的安裝檔案。您可能需要使用其他參數 (p. 11) 以指定如何執行安裝。

下列範例假設安裝檔案的名稱為 AcronisBackupL.i686。

以下命令會在自動模式下安裝 Acronis Backup，並使用授權金鑰 12345-7890-ABCDE：

```
./AcronisBackupL.i686 -a -l 12345-67890-ABCDE
```

2.4 命令列參數

執行 Acronis Backup 的安裝檔案時，您可以指定一或多個命令列參數。

一般參數

-a 或 --auto

在所謂的無人照管安裝模式下執行安裝，而不是預設的互動模式。

安裝程式將進行而無需互動，如輸入授權金鑰或按一下下一步按鈕。透過使用 **-l** 參數指定授權金鑰。透過使用 **-i** 參數指定要安裝的元件。

如果需要編譯 SnapAPI 模組並且能夠進行編譯，安裝程式將自動編譯該模組；否則，將略過編譯。

-n 或 --nodeps

在自動安裝期間忽略相依性（請參閱先前說明的 **-a** 參數）。

使用此參數的話，就算您未安裝該軟體所需的套件，安裝程式也會繼續執行。如果缺少任何相依性，軟體的功能將會受到限制。

-u 或 --uninstall

解除安裝元件。您無需指定授權金鑰。

-s 或 --disable-native-shared

在安裝期間強制使用安裝程式本身的可轉散發程式庫，而不使用系統中的可轉散發程式庫。

可轉散發程式庫是標準的內部工具組。程式會使用這些程式庫進行顯示使用者介面等作業。

安裝程式包含了所需全部程式庫的複本。根據預設，安裝程式只會在系統中沒有此類程式庫的情況下使用程式庫的複本。使用此參數後，安裝程式會一律使用複本。

您可能會想在安裝發生問題時使用此參數，例如當安裝程式的使用者介面未正確顯示時。

-d 或 --debug

將詳細資訊記錄至安裝記錄。

-i <元件名稱> 或 --id=<元件名稱>

指定所安裝元件的名稱：

Acronis Backup Linux 用代理程式：**BackupAndRecoveryAgent**

Acronis Backup Bootable Components 和 Media Builder：
BackupAndRecoveryBootableComponents

Acronis Backup Management Console：**ManagementConsole**

名稱區分大小寫。

若無此參數，將安裝所有元件。

-v 或 --version

顯示產品版本，然後結束。

-? 或 --help

顯示說明，然後結束。

--usage

顯示簡要的用法訊息，然後結束。

可決定安裝模式的參數

- 若要以試用模式安裝產品，請使用 **-T** 參數。
- 若要以完整模式安裝產品，請使用 **-l** 參數。
- 若您只要替雲端備份安裝該產品，請勿指定任何上述參數。

-T 或 --trial

以試用模式安裝該產品。

-l <授權金鑰> 或 --serial=<授權金鑰>

指定 Acronis Backup 的授權金鑰。

3 從 Acronis Backup 升級至 Acronis Backup Advanced

購買授權

在升級前，請為預計要升級 Acronis Backup 的每台電腦購買 Acronis Backup Advanced 授權。授權名稱依電腦上目前安裝的產品而定。

已安裝產品	適用的升級授權
Acronis Backup for Windows Server	Acronis Backup Advanced for Windows Server
Acronis Backup for Linux Server	Acronis Backup Advanced for Linux Server
Acronis Backup for PC	Acronis Backup Advanced for PC

購買後，您會收到一封內含授權金鑰的電子郵件。

升級產品

若要從 Acronis Backup 升級至 Acronis Backup Advanced，請執行下列步驟：

步驟 1：變更授權

在要升級 Acronis Backup 的每台電腦上，如下所示變更授權：

1. 執行 Acronis Backup。
2. 在 **[說明]** 功能表上，按一下 **[變更授權]**。
3. 在 **[磁碟/檔案備份授權]** 右側按一下 **[變更]**，再按一下 **[變更]**，然後按一下 **[使用下列授權金鑰]**。
4. 輸入此電腦的新授權金鑰。
5. 按一下 **[確定]** 以套用新授權，按一下警告訊息中的 **[是]**，然後按一下 **[確定]**。

先前指派給電腦的授權將會遭到撤銷，且管理主控台會重新啟動。現在，您可以將主控台連線至遠端電腦，然後從遠端位置連線至此電腦。

步驟 2：下載安裝程式

依照 <http://kb.acronis.com/content/1642> 中的說明，從 Acronis 網站下載 Acronis Backup Advanced 的安裝程式。

步驟 3：安裝管理伺服器

在執行 Windows 的電腦上安裝 Acronis Backup Management Server。電腦必須有至少 8 GB 的 RAM，以及 4.5 GB 的可用系統磁碟空間。

您可以在已升級產品的其中一台電腦上安裝管理伺服器。方法如下：

1. 執行安裝程式，並按一下 **[安裝 Acronis Backup]**。
2. 接受授權合約條款後，按一下 **[修改]**。
3. 在元件樹狀目錄中選擇 **[管理伺服器]**。
4. 請依照畫面上的說明操作。在大多數情況下，您可以保留預設設定。

在大型環境中，建議您設定專用的實體或虛擬伺服器。如需更多資訊，請參閱 Acronis Backup Advanced 的安裝文件。

步驟 4：將升級後的電腦新增至管理伺服器

1. 在產品升級完畢後的每台電腦上執行 Acronis Backup。
2. 按一下 **[連線至管理伺服器]**，然後輸入伺服器名稱或 IP 位址。若提示您提供認證，請選定在管理伺服器上同時是 **Acronis Centralized Admins** 及 **Acronis Remote Users** 群組成員的使用者，提供其使用者名稱和密碼。
3. 在 **[導覽]** 樹狀目錄中，選擇  **[包含代理程式的電腦]**。
4. 按一下工具列上的  **[新增多台電腦]**。
5. 使用下列任一方式新增升級過的電腦：
 - 指定其名稱或 IP 位址。
 - 瀏覽網路。
 - 瀏覽 Active Directory 網域。
 - 從 .txt 或 .csv 檔案匯入電腦清單。

如需更多資訊，請參閱 Acronis Backup Advanced 安裝文件的〈指定電腦清單〉一節。

進一步使用提示

新增的電腦會出現在管理伺服器的 **[包含代理程式的電腦]** 檢視中。

電腦上的備份計劃維持不變。若要在管理伺服器上檢視備份計劃，請在電腦名稱上按一下滑鼠右鍵 > **[檢視詳細資料]** > **[備份計劃和工作]**。產品會繼續建立備份，而您可以從升級前建立的備份復原。

您現在可以建立集中備份計劃，同時備份多台電腦至單一位置。

4 檢查軟體更新

每次您啟動管理主控台時，Acronis Backup 都會檢查 Acronis 網站上是否有新版本的軟體可用。如果有，軟體將會提供連結，讓您下載新版本的安裝程式。

若要手動檢查更新，請啟動管理主控台，然後按一下 **[說明] > [檢查更新]**。在該視窗中，您也可以停用自動檢查更新。

5 解除安裝 Acronis Backup

若要解除安裝 Acronis Backup

以 root 使用者身分執行以下步驟：

1. 執行下列命令：

```
# /usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/uninstall/uninstall
```

若要以自動模式解除安裝命令列公用程式，請執行該命令，並搭配 **-a** 參數。

2. 執行以下命令以刪除 SnapAPI 模組的來源檔案：

```
# rm -rf /usr/src/snapapi*
```

6 刪除 Acronis Secure Zone

解除安裝 Acronis Backup 不會影響 Acronis Secure Zone 及其內容。您將仍可在從可開機媒體開機時從 Acronis Secure Zone 復原資料。

如果需要刪除 Acronis Secure Zone，請在作業系統中 (解除安裝代理程式前) 或可開機媒體下執行以下步驟。

若要刪除 Acronis Secure Zone

1. 在 **[動作]** 功能表上，按一下 **[管理 Acronis Secure Zone]**。
2. 在 **刪除 Acronis Secure Zone** 視窗中，選擇您要新增從安全區所釋放空間的目標磁碟區，然後按一下 **[確定]**。

若選擇了多個磁碟區，則將會依據各個磁碟分割的大小比例進行空間分配。如果您沒有選擇任何磁碟區，釋放出的空間將成為未配置空間。

當按一下 **[確定]** 後，Acronis Backup 將開始刪除安全區。