

Acronis



Acronis Backup Advanced 11.7

Update 1

S'APPLIQUE AUX PRODUITS SUIVANTS

Advanced pour Windows Server

Advanced pour Linux Server

Advanced pour PC

Advanced pour VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM

Advanced pour Exchange

Advanced pour SQL

Advanced pour SharePoint

Advanced pour Active Directory

Pour Windows Server Essentials

GUIDE D'INSTALLATION

Table des matières

1	Avant l'installation	4
1.1	À propos de l'utilisation du produit en mode d'évaluation	4
1.2	Licences pour Acronis Backup et Acronis Backup Advanced	4
1.3	Composants Acronis Backup	6
1.3.1	Agent pour Windows	6
1.3.2	Agent pour Linux	7
1.3.3	Agent pour VMware	8
1.3.4	Agent pour Hyper-V	8
1.3.5	Agent pour Exchange	8
1.3.6	Agent pour SQL	8
1.3.7	Agent pour Active Directory	9
1.3.8	Composants pour une gestion centralisée	9
1.3.9	Console d'admin.	10
1.3.10	Bootable Media Builder	11
1.4	Licence d'Acronis Backup Advanced	11
1.4.1	De combien de licences ai-je besoin ?	12
1.4.2	Licence pour les machines virtuelles	12
1.5	Systèmes d'exploitation pris en charge	13
1.6	Configuration requise	16
2	Installation d'Acronis Backup Advanced	18
2.1	Installation sous Windows	19
2.1.1	Méthodes d'installation sous Windows	19
2.1.2	Installation locale	21
2.1.3	Installation de l'agent à travers une stratégie de groupe	31
2.1.4	Paramètres de script de configuration	34
2.1.5	Installation à partir de la page Web du serveur de gestion	37
2.1.6	Installation du serveur de licences Acronis	41
2.2	Installation sous Linux	42
2.2.1	Préparation	42
2.2.2	Installation interactive d'Acronis Backup Advanced	45
2.2.3	Installation dans le mode sans assistance	45
2.2.4	Paramètres de ligne de commande	46
2.3	Installation à distance	48
2.3.1	Pré-requis	49
2.3.2	Préparation	49
2.3.3	Procédure d'installation	51
2.4	Installation de l'agent pour VMware	54
2.4.1	Importation de l'agent pour VMware (appareil virtuel)	57
2.4.2	Mise à jour de l'agent pour VMware (matériel virtuel)	59
2.5	Installation de l'agent pour Hyper-V	61
2.6	Installation pour d'autres plateformes de virtualisation	61
2.7	Installation de l'agent pour Exchange	62
2.8	Installation de l'agent pour SQL	64
2.9	Installation de l'agent pour Active Directory	65

3	Mise à niveau d'Acronis Backup vers Acronis Backup Advanced	66
4	Vérification des mises à jour de logiciel	67
5	Désinstallation.....	68
5.1	Désinstallation d'Acronis Backup Advanced.....	68
5.1.1	Désinstallation sous Windows.....	68
5.1.2	Désinstallation sous Linux.....	70
5.2	Suppression de l'agent pour VMware (matériel virtuel)	70
5.3	Suppression d'Acronis Secure Zone.....	71

1 Avant l'installation

Cette section répond aux questions que vous pouvez vous poser avant l'installation du produit.

1.1 À propos de l'utilisation du produit en mode d'évaluation

Avant d'acheter une licence Acronis Backup, vous pouvez souhaiter essayer le logiciel. Cela peut se faire sans une clé de licence.

Pour installer le produit en mode d'évaluation, exécutez le programme d'installation localement ou utilisez la fonctionnalité d'installation à distance (p. 48). L'installation sans assistance et les autres méthode d'installation (p. 19) ne sont pas prises en charge.

Limites du mode d'évaluation

Lorsqu'il est installé en mode d'évaluation, Acronis Backup comporte les limites suivantes :

- La fonctionnalité Universal Restore est désactivée.

Limites additionnelles pour le support de démarrage :

- La fonctionnalité de gestion de disques n'est pas disponible. Vous pouvez essayer l'interface utilisateur, mais il n'y a pas d'option pour valider les changements
- La fonctionnalité de restauration est disponible, mais la fonctionnalité de sauvegarde ne l'est pas. Pour essayer la fonctionnalité de sauvegarde, installez le logiciel dans le système d'exploitation.

Mise à niveau vers le mode complet

Lorsque la période d'évaluation est expirée, la GUI du produit affiche une notification vous invitant à spécifier ou obtenir une clé de licence.

Pour spécifier une clé de licence, cliquez sur **Aide > Changer de licence**. Il n'est pas possible de spécifier la clé en exécutant le programme d'installation.

Si vous avez activé un abonnement d'évaluation ou un abonnement acheté pour le service de sauvegarde cloud, la sauvegarde en ligne sera disponible pour la durée de l'abonnement, peu importe si vous spécifiez une clé de licence.

1.2 Licences pour Acronis Backup et Acronis Backup Advanced

Les licences de la famille de produits Acronis Backup et de la suite Acronis Backup Advanced sont fonction du nombre de machines sauvegardées par les produits. Une licence est requise pour chaque machine physique que vous voulez sauvegarder.

Le tableau suivant énumère les produits et leurs principales fonctionnalités.

Produit	Sauvegarde de disques et fichiers	Gestion centralisée	Déduplication	Sauvegarde sur bande	Sauvegarde d'application
Acronis Backup pour Windows Server	+	-	-	-	-

Produit	Sauvegarde de disques et fichiers	Gestion centralisée	Déduplication	Sauvegarde sur bande	Sauvegarde d'application
Acronis Backup pour Linux Server	+	-	-	-	-
Acronis Backup pour PC	+	-	-	-	-
Acronis Backup pour Windows Server Essentials	+	+	+	+	Toutes prises en charge*
Acronis Backup Advanced pour Windows Server	+	+	+	+	-
Acronis Backup Advanced pour Linux Server	+	+	+	+	-
Acronis Backup Advanced pour PC	+	+	+	+	-
Acronis Backup Advanced pour Exchange	+	+	+	+	Exchange
Acronis Backup Advanced pour SQL	+	+	+	+	SQL
Acronis Backup Advanced pour SharePoint	+	+	+	+	SQL, SharePoint
Acronis Backup Advanced pour Active Directory	+	+	+	+	Active Directory
Acronis Backup Advanced pour VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM	+	+	+	+	Toutes prises en charge*

* Les applications prises en charge sont : Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint et Microsoft Active Directory.

Les produits sans gestion centralisée sont conçus pour sauvegarder les données d'une seule machine. Tous les composants de chaque produit sont installés sur la même machine. Vous serez invité à saisir la clé de licence pendant l'installation.

La suite Acronis Backup Advanced est conçue pour sauvegarder plusieurs machines. Outre les éléments qui doivent être installés sur une machine sauvegardée, ces produits comprennent un serveur de gestion permettant une gestion centralisée et des nœuds de stockage pour y stocker les données sauvegardées. L'utilisation de ces composants supplémentaires ne fait pas l'objet d'une licence. Par exemple, vous pouvez installer autant de nœuds de stockage que vous le souhaitez - jusqu'à 50.

Pendant l'installation d'un composant faisant l'objet d'une licence (agent), vous pouvez spécifier un serveur de licences ou entrer une clé de licence manuellement. Utilisez une licence pour un produit spécifique ou une licence Acronis Backup Advanced Universal. Cette licence permet d'installer tous les produits Acronis Backup Advanced sur une machine physique et sur un nombre illimité de machines virtuelles s'exécutant sur cette machine physique.

Acronis Backup pour Windows Server Essentials est le choix logique pour un réseau à un seul serveur et plusieurs postes de travail. En utilisant ce produit sur le serveur et Acronis Backup Advanced pour PC sur les postes de travail, vous pouvez gérer toutes les machines de manière centralisée. La majeure partie des descriptions de fonctionnalités incluses dans la documentation d'Acronis Backup Advanced s'applique également à Acronis Backup pour Windows Server Essentials.

Les composants d'autres produits Acronis Backup n'interagissent pas avec les composants d'Acronis Backup Advanced.

1.3 Composants Acronis Backup

Acronis Backup inclut les principaux types de composants suivants :

Composants pour une machine gérée (agents)

Il s'agit d'applications qui effectuent la sauvegarde, la restauration des données et d'autres opérations sur les machines gérées par Acronis Backup. Pour pouvoir effectuer des opérations sur chaque machine gérée, les agents requièrent une licence.

Composants pour une gestion centralisée

Ces composants, disponibles dans Acronis Backup Advanced, autorisent la gestion centralisée. L'utilisation de ces composants ne fait pas l'objet d'une licence.

Console

La console fournit une interface graphique pour les autres composants Acronis Backup. L'utilisation de la console ne fait pas l'objet d'une licence.

Outil de création de support de démarrage

L'Outil de création de support de démarrage vous permet de créer un support de démarrage afin de pouvoir utiliser les agents et d'autres utilitaires de secours dans un environnement de secours.

Bootable Media Builder n'a pas besoin de licence s'il est installé conjointement à un agent. Pour utiliser un outil de création de support sur une machine sans agent, vous devez saisir la clé de licence ou avoir au moins une licence sur le serveur de licences. La licence peut être soit disponible soit affectée.

1.3.1 Agent pour Windows

Cet agent permet une protection de données sous Windows au niveau du disque et au niveau du fichier.

Sauvegarde de disque

La protection de données au niveau du disque s'appuie sur la sauvegarde soit d'un disque soit d'un système de fichiers d'un volume en bloc, ainsi que sur toutes les informations nécessaires pour que le système d'exploitation démarre ; ou sur tous les secteurs du disque utilisant l'approche secteur par secteur (mode raw.) Une sauvegarde qui contient une copie d'un disque ou d'un volume sous une forme compacte s'appelle une sauvegarde d'un disque (volume) ou une image d'un disque (volume). Il est possible de restaurer des disques ou des volumes en bloc à partir d'une telle sauvegarde, ainsi que des dossiers et des fichiers individuels.

Sauvegarde de fichiers

La protection de données au niveau du fichier s'appuie sur la sauvegarde de fichiers et de dossiers résidant sur la machine où l'agent est installé ou sur un réseau partagé. Les fichiers peuvent être restaurés sur leur emplacement d'origine ou dans un autre endroit. Il est possible de restaurer tous les fichiers et les dossiers qui ont été sauvegardés ou de sélectionner lesquels d'entre eux vous souhaitez restaurer.

Autres opérations

Conversion en une machine virtuelle

L'agent pour Windows effectue la conversion en restaurant une sauvegarde de disque sur une nouvelle machine virtuelle de n'importe lequel des types suivants : VMware Workstation, Microsoft Virtual PC, Citrix XenServer Open Virtual Appliance (OVA) ou machine virtuelle basée sur le noyau Red Hat (KVM). Les fichiers de la machine complètement configurée et opérationnelle seront mis dans le dossier que vous sélectionnez. Vous pouvez démarrer la machine en utilisant le logiciel de virtualisation respectif ou préparer les fichiers de la machine pour une utilisation ultérieure.

Restaurer sur un matériel différent

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de restauration vers un matériel dissemblable sur la machine où l'agent est installé et créer un support de démarrage avec cette fonctionnalité. Acronis Universal Restore traite les différences dans les périphériques essentiels pour le démarrage du système d'exploitation, telles que les contrôleurs de stockage, la carte-mère ou le jeu de puces.

Gestion du disque

L'agent pour Windows inclut Acronis Disk Director Lite - un utilitaire de gestion du disque pratique. Les opérations de gestion du disque telles que le clonage de disques ; la conversion de disques ; la création, le formatage et la suppression de volumes ; le changement de style de partitionnement d'un disque entre MBR et GPT ou le changement de nom d'un disque, peuvent être effectuées soit sous le système d'exploitation soit en utilisant un support de démarrage.

1.3.2 Agent pour Linux

Cet agent permet une protection de données sous Linux au niveau du disque et au niveau du fichier.

Sauvegarde de disque

La protection de données au niveau du disque s'appuie sur la sauvegarde soit d'un disque soit d'un système de fichier de volume en bloc, ainsi que sur toutes les informations nécessaires pour que le système d'exploitation démarre ; ou sur tous les secteurs du disque utilisant l'approche secteur par secteur (mode raw.) Une sauvegarde qui contient une copie d'un disque ou d'un volume sous une forme compacte s'appelle une sauvegarde d'un disque (volume) ou une image d'un disque (volume). Il est possible de restaurer des disques ou des volumes en bloc à partir d'une telle sauvegarde, ainsi que des dossiers et des fichiers individuels.

Sauvegarde de fichiers

La protection de données au niveau fichier s'appuie sur la sauvegarde de fichiers et de répertoires résidant sur la machine où l'agent est installé ou sur un réseau partagé auquel on accède à l'aide du protocole smb ou nfs. Les fichiers peuvent être restaurés sur leur emplacement d'origine ou dans un autre endroit. Il est possible de restaurer tous les fichiers et les répertoires qui ont été sauvegardés ou de sélectionner lequel d'entre eux vous souhaitez restaurer.

Conversion en une machine virtuelle

L'agent pour Linux effectue la conversion en restaurant une sauvegarde de disque sur une nouvelle machine virtuelle de n'importe lequel des types suivants : VMware Workstation, Microsoft Virtual PC, Citrix XenServer Open Virtual Appliance (OVA) ou machine virtuelle basée sur le noyau Red Hat (KVM). Les fichiers de la machine complètement configurée et opérationnelle seront mis dans le répertoire que vous sélectionnez. Vous pouvez démarrer la machine en utilisant le logiciel de virtualisation respectif ou préparer les fichiers de la machine pour une utilisation ultérieure.

Restaurer sur un matériel différent

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de restauration vers un matériel dissemblable sur la machine où l'agent est installé et créer un support de démarrage avec cette fonctionnalité. Acronis Universal Restore traite les différences dans les périphériques essentiels pour le démarrage du système d'exploitation, telles que les contrôleurs de stockage, la carte-mère ou le jeu de puces.

1.3.3 Agent pour VMware

L'agent Acronis Backup pour VMware effectue la sauvegarde et la restauration de machines virtuelles ESX(i) sans installer d'agents sur les systèmes invités. Cette méthode de sauvegarde est appelée sauvegarde sans agent ou sauvegarde à un niveau hyperviseur.

L'agent est livré en deux versions :

- L'agent pour VMware (matériel virtuel) peut être importé ou déployé vers un hôte VMware ESX(i).
- Pour une sauvegarde déchargée, l'agent pour VMware (Windows) peut être installé sur une machine exécutant Windows.

1.3.4 Agent pour Hyper-V

L'agent Acronis Backup pour Hyper-V protège les machines virtuelles résidant sur un serveur de virtualisation Hyper-V. L'agent autorise la sauvegarde des machines virtuelles à partir de l'hôte sans avoir à installer des agents sur chaque machine virtuelle.

1.3.5 Agent pour Exchange

L'agent Acronis Backup pour Exchange vous permet de sauvegarder et restaurer des bases de données Microsoft Exchange ou des boîtes aux lettres individuelles.

L'agent utilise Microsoft VSS pour garantir la cohérence des bases de données sauvegardées. La restauration des éléments de données de moindre taille (courriers électroniques, événements de calendrier ou notes) est possible à partir des sauvegardes des bases de données et des boîtes aux lettres.

L'agent est inclus dans le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced.

L'agent est installé avec l'agent pour Windows (p. 6) ou sur une machine où l'agent pour Windows est déjà installé.

1.3.6 Agent pour SQL

L'agent Acronis Backup pour SQL vous permet de créer des sauvegardes de disques et d'applications en un seul passage et de restaurer des bases de données Microsoft SQL à partir celles-ci. Les bases de données peuvent être restaurées directement à une instance SQL Server en cours d'exécution ou extraites dans un dossier sur un système de fichiers.

L'agent utilise Microsoft VSS pour garantir la cohérence des bases de données sauvegardées. Après une sauvegarde réussie, l'agent peut tronquer le journal des transactions de SQL Server.

L'agent est inclus dans le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced.

L'agent est installé avec l'agent pour Windows (p. 6) ou sur une machine où l'agent pour Windows est déjà installé.

1.3.7 Agent pour Active Directory

L'agent Acronis Backup pour Active Directory vous permet de créer des sauvegardes de disques et d'applications en un seul passage, ainsi que d'en extraire des données Microsoft Active Directory vers un dossier sur un système de fichiers.

L'agent utilise Microsoft VSS pour garantir la cohérence des données sauvegardées.

L'agent est inclus dans le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced.

L'agent est installé avec l'agent pour Windows (p. 6) ou sur une machine où l'agent pour Windows est déjà installé.

1.3.8 Composants pour une gestion centralisée

Cette section énumère les composants inclus dans Acronis Backup Advanced offrant la possibilité d'une gestion centralisée. En dehors de ces composants, les Agents Acronis Backup doivent être réinstallés sur toutes les machines nécessitant une protection des données.

1.3.8.1 Serveur de gestion

Serveur de gestion Acronis Backup est le serveur central qui gère la protection des données au sein du réseau de l'entreprise. Serveur de gestion fournit à l'administrateur :

- un point d'entrée unique vers l'infrastructure Acronis Backup
- un moyen facile de protéger les données sur plusieurs machines en utilisant des plans de sauvegarde centralisés et le regroupement
- intégration au VMware vCenter pour découvrir des machines virtuelles pour la protection
- des fonctionnalités de contrôle et de reporting à l'échelle de l'entreprise
- gestion de licence intégrée
- la possibilité de créer des emplacements de stockage centralisés pour le stockage des archives de sauvegarde de l'entreprise
- la possibilité de gérer des nœuds de stockage
- le catalogue centralisé de toutes les données stockées sur les nœuds de stockage

S'il y a plusieurs serveurs de gestion sur le réseau, ils fonctionnent indépendamment, gèrent des machines différentes et utilisent des emplacements de stockage centralisés différents pour stocker les archives.

1.3.8.2 Nœud de stockage

Le nœud de stockage Acronis Backup est un serveur destiné à optimiser l'utilisation de plusieurs ressources (telles que la capacité de stockage pour l'entreprise, la bande passante du réseau ou la charge de l'UC des machines gérées) requises pour la protection de données de l'entreprise. Ce but est atteint grâce à l'organisation et à la gestion des emplacements qui servent d'unités de stockage dédiées des archives de sauvegarde de l'entreprise (emplacements de stockage gérés).

La fonction la plus importante d'un nœud de stockage est la déduplication de sauvegardes stockées dans ses emplacements de stockage. Cela signifie que des données identiques seront sauvegardées

sur cet emplacement de stockage une seule fois. Cela réduit au minimum l'utilisation du réseau pendant la sauvegarde ainsi que l'espace de stockage occupé par les archives.

Les nœuds de stockage permettent de créer une infrastructure de stockage, hautement modulaire et souple, en termes de support matériel. On peut définir jusqu'à 50 nœuds de stockage, chacun étant capable de gérer jusqu'à 20 emplacements de stockage.

L'administrateur contrôle de manière centrale les nœuds de stockage à partir du serveur de gestion Acronis Backup (p. 9). Une connexion de console directe à un nœud de stockage n'est pas possible.

1.3.8.3 Composants pour l'installation à distance

Ces sont les packages d'installation du composant Acronis utilisés par la console d'administration (p. 10) pour l'installation sur des machines distantes.

Les composants pour l'installation à distance doivent être installés sur la machine avec la console ou avec le serveur de gestion (p. 9). Pendant l'installation, le programme d'installation enregistre ces composants dans l'emplacement par défaut et enregistre ce chemin d'accès à l'emplacement dans le registre. En conséquence, les composants sont toujours disponibles dans l'assistant d'installation à distance (p. 48) en tant que « composants enregistrés ».

1.3.8.4 Serveur PXE

Le serveur PXE Acronis permet de démarrer des machines en tant que composants amorçables Acronis au sein du réseau.

Le redémarrage du réseau :

- Élimine le besoin d'avoir un technicien sur site pour installer le support de démarrage sur le système devant être démarré.
- Pendant les opérations de groupes, il réduit le temps requis pour démarrer plusieurs machines comparé à l'utilisation d'un support de démarrage physique.

1.3.8.5 Serveur de licences

Le serveur vous permet de gérer des licences de produits de Acronis et d'installer les composants qui nécessitent des licences.

Vous pouvez installer un serveur de licences comme un composant distinct (p. 41) ou utiliser celui qui est intégré dans le serveur de gestion. La fonctionnalité du serveur de licences est similaire pour les deux types d'installation.

1.3.8.6 Proxy Wake-on-LAN Acronis

Le proxy Wake-on-LAN Acronis permet au serveur de gestion Acronis Backup de se réveiller afin de sauvegarder les machines situées dans un autre sous-réseau. Le proxy Wake-on-LAN Acronis s'installe sur n'importe quel serveur du sous-réseau sur lequel se trouvent les machines à sauvegarder.

1.3.9 Console d'admin.

La console d'administration Acronis Backup est un outil administratif pour l'accès aux agents Acronis Backup et, dans Acronis Backup Advanced, au serveur de gestion Acronis Backup.

La console a deux versions : pour l'installation sur Windows et pour l'installation sur Linux. Bien que les deux distributions activent la connexion à n'importe quel agent Acronis Backup et serveur de gestion Acronis Backup, nous vous recommandons d'utiliser la console pour Windows si vous avez le choix entre les deux. La console qui s'installe sur Linux a une fonctionnalité limitée :

- L'installation à distance des composants Acronis Backup n'est pas disponible.
- Les fonctions liées au répertoire actif, telles que la navigation du répertoire actif, ne sont pas disponibles.

1.3.10 Bootable Media Builder

L'outil de création de support de démarrage Acronis est un outil dédié pour créer des supports de démarrage. Il y a deux versions de l'outil de création de support : Pour l'installation sous Windows et pour l'installation sous Linux.

La version de l'Outil de création de support de démarrage qui s'installe sous Windows permet de créer un support de démarrage basé sur l'environnement de préinstallation Windows (WinPE) ou sur le noyau linux. La version de l'Outil de création de support de démarrage qui s'installe sous Linux permet de créer un support de démarrage basé sur le noyau linux.

1.4 Licence d'Acronis Backup Advanced

Serveur de licences Acronis

Les licences d'Acronis Backup Advanced sont gérées par le serveur de licences Acronis. Vous pouvez installer un serveur de licences comme un composant distinct (p. 41) ou utiliser celui qui est intégré dans serveur de gestion. La fonctionnalité du serveur de licences est similaire pour les deux types d'installation.

Le serveur de licences Acronis peut importer plusieurs clés de licence à partir de fichiers .txt ou .eml, ce qui vous permet de gagner du temps, en évitant la saisie des numéros.

Spécifier les licences pendant l'installation

Pendant l'installation d'un composant faisant l'objet d'une licence (agent), vous pouvez soit spécifier le serveur de licences, soit entrer une clé de licence manuellement. Lorsque vous enregistrez la machine sur serveur de gestion, la clé manuellement saisie sera importée au serveur et sera affichée dans la liste des licences.

L'installation d'un agent est possible sans avoir à spécifier une licence ou un serveur de licences dans les cas suivants :

- Lors de l'installation du logiciel dans le mode d'évaluation (p. 4).
- Pendant l'installation du logiciel pour la sauvegarde sur le cloud uniquement. Cette sauvegarde n'a pas besoin de licence, mais elle requiert un abonnement au service Acronis Cloud Backup.
- Lors de l'installation de l'agent pour VMware (p. 8) (les deux versions). Les licences seront utilisées plus tard, quand une sauvegarde des machines virtuelles spécifiées démarrera. Une licence sera requise pour chaque hôte sur lequel une machine virtuelle est sélectionnée pour la sauvegarde.

Vérification des licences

Un agent Acronis se connecte au serveur de licences Acronis chaque fois que le service démarre puis à chaque 1 – 5 jours, tel que spécifié dans les paramètres de configuration de l'agent. Si l'agent ne peut pas se connecter au serveur de licences, il lance une alerte. L'agent continue de fonctionner

sans le serveur de licences pendant 1 à 60 jours (tel que spécifié par les paramètres de configuration). Ensuite, l'agent cesse de réaliser des sauvegardes (à l'exception des sauvegardes sur le cloud) jusqu'à ce qu'une vérification de licence réussie soit effectuée.

Si l'agent se connecte au serveur de licences mais ne trouve pas la licence acquise, il essaie d'acquérir une autre licence. Si aucune licence n'est disponible, l'agent cesse de réaliser des sauvegardes (à l'exception des sauvegardes sur le cloud) jusqu'à ce qu'il réussisse à acquérir une licence.

Par défaut, l'agent essaie de se connecter au serveur de licences tous les jours et continue de fonctionner sans serveur de licences pendant 30 jours.

1.4.1 De combien de licences ai-je besoin ?

Imaginez la situation suivante : le réseau de votre société comporte un serveur et cinq postes de travail exécutant Windows. Toutes les machines sont sauvegardées par l'administrateur qui préfère configurer et surveiller les sauvegardes à partir d'un emplacement unique. En conséquence, vous envisagez d'acheter des licences pour Acronis Backup Advanced. Une licence de poste de travail coûte moins cher qu'une licence de serveur.

Pour protéger toutes les machines, vous avez besoin de :

- Cinq licences Acronis Backup Advanced pour PC
- Une licence Acronis Backup Advanced pour Windows Server.

1.4.2 Licence pour les machines virtuelles

Les licences pour environnements virtuels permettent de sauvegarder un hôte physique et un nombre illimité de machines virtuelles s'exécutant sur cet hôte.

Vous pouvez installer le produit sur les systèmes hébergés ou les sauvegarder à partir de l'hôte, ou utiliser une combinaison des deux méthodes. N'importe quel agent Acronis Backup, dont ceux pour Exchange, SQL et Active Directory, peut être installé sans licences supplémentaires.

Pour un cluster VMware vSphere ou Microsoft Hyper-V, vous devez disposer d'autant de licences qu'il y a de nœuds dans le cluster.

Le tableau suivant vous permet de définir quelle licence est nécessaire pour votre plate-forme de virtualisation.

Nom de licence	Plate-forme de virtualisation
Acronis Backup Advanced pour VMware	N'importe quelle plate-forme prise en charge développée par VMware (ESX, ESXi, VMware Workstation, VMware ACE)*
Acronis Backup Advanced pour Hyper-V	N'importe quelle plate-forme prise en charge développée par Microsoft (Hyper-V, Windows Virtual PC)*
Acronis Backup Advanced pour RHEV	Red Hat Enterprise Virtualization Machines virtuelles basées sur un noyau (KVM)
Acronis Backup Advanced pour Citrix XenServer	Citrix XenServer
Acronis Backup Advanced pour Oracle VM	Oracle VM Server Oracle VM VirtualBox

Acronis Backup Advanced Universal License	Toutes les plate-formes ci-dessus Station de travail Parallels Parallels Server Bare Metal
---	--

*Pour la liste complète des plates-formes de virtualisation prises en charge, reportez-vous à la section « Plates-formes de virtualisation prises en charge » dans le document « Sauvegarde des machines virtuelles ».

1.5 Systèmes d'exploitation pris en charge

Composants pour une machine gérée

Important : Reportez-vous à la section « Prise en charge de Windows 8 et Windows Server 2012 » dans l'aide du produit ou dans le guide de l'utilisateur pour les détails et limites de cette prise en charge.

Agent Acronis Backup pour Windows

Acronis Backup Advanced pour Windows Server

Acronis Backup Advanced pour Hyper-V

Acronis Backup Advanced pour VMware

Acronis Backup Advanced pour Citrix XenServer

Acronis Backup Advanced pour RHEV

Acronis Backup Advanced pour Oracle VM

Licence Acronis Backup Advanced Universal

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64)

Windows Server 2003 SP1+/2003 R2- éditions Standard et Enterprise (x86, x64)

Windows Small Business Server 2003 SP1+/2003 R2

Windows Vista – toutes les éditions (x86, x64) sauf Vista Familiale basique et Vista Familiale Premium

Windows Server 2008 - éditions Standard, Enterprise, Datacenter et Web (x86, x64)

Windows Small Business Server 2008

Windows 7 – toutes les éditions (x86, x64) sauf Starter et Familiale

Windows Server 2008 R2 - éditions Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation et Web

Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012

Windows Small Business Server 2011 – toutes les éditions

Windows 8/8.1 – toutes les éditions (x86, x64), sauf les éditions Windows RT

Windows Server 2012/2012 R2 – toutes les éditions

Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

Windows 10 - éditions Famille, Professionnel, Éducation, Entreprise et IoT Entreprise

Windows Server 2016 – toutes les options d'installation, sauf Nano Server

Acronis Backup pour Windows Server Essentials

Windows Small Business Server 2003/2003 R2

Windows Small Business Server 2008

Windows Small Business Server 2011 – toutes les éditions

Windows Server 2012/2012 R2 - éditions Essentials et Foundation

Acronis Backup Advanced pour PC

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64)

Windows Vista – toutes les éditions (x86, x64) sauf Vista Familiale basique et Vista Familiale Premium
Windows 7 – toutes les éditions (x86, x64) sauf Starter et Familiale
Windows 8/8.1 – toutes les éditions (x86, x64), sauf les éditions Windows RT
Windows 10 - éditions Famille, Professionnel, Éducation, Entreprise et IoT Entreprise

Agent Acronis Backup pour Exchange

Windows Server 2003/2003 R2 - éditions Standard et Enterprise (x86, x64)
Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Server 2008 - éditions Standard, Enterprise et Datacenter (x86, x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows Server 2008 R2 - éditions Standard, Enterprise, Datacenter et Foundation
Windows Small Business Server 2011 – toutes les éditions
Windows Server 2012/2012 R2 – Standard und Datacenter Editionen
Windows Server 2016 – toutes les options d'installation, sauf Nano Server

Agent Acronis Backup pour SQL

Windows Server 2003/2003 R2 - éditions Standard et Enterprise (x86, x64)
Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Server 2008 - éditions Standard, Enterprise et Datacenter (x86, x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows 7 – toutes les éditions (x86, x64) sauf Starter et Familiale
Windows Server 2008 R2 - éditions Standard, Enterprise, Datacenter et Foundation
Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012
Windows Small Business Server 2011 – toutes les éditions
Windows 8/8.1 – toutes les éditions (x86, x64), sauf les éditions Windows RT
Windows Server 2012/2012 R2 – toutes les éditions
Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Windows 10 – éditions Famille, Professionnel, Éducation et Entreprise
Windows Server 2016 – toutes les options d'installation, sauf Nano Server

Agent Acronis Backup pour Active Directory

Windows Server 2003/2003 R2 - éditions Standard et Enterprise (x86, x64)
Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Server 2008 - éditions Standard, Enterprise et Datacenter (x86, x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows Server 2008 R2 - éditions Standard, Enterprise, Datacenter et Foundation
Windows Small Business Server 2011 – toutes les éditions
Windows Server 2012/2012 R2 – toutes les éditions
Windows Server 2016 – toutes les options d'installation, sauf Nano Server

Agent Acronis Backup pour Linux

Acronis Backup Advanced pour Linux Server

Acronis Backup Advanced pour Hyper-V

Acronis Backup Advanced pour VMware

Acronis Backup Advanced pour Citrix XenServer

Acronis Backup Advanced pour RHEV

Acronis Backup Advanced pour Oracle VM

Licence Acronis Backup Advanced Universal

Linux avec noyau des versions 2.4.20 à 4.15 et glibc 2.3.2 ou version ultérieure

Diverses distributions Linux x86 et x86_64, incluant :

Red Hat Enterprise Linux 4.x, 5.x, 6.x, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Ubuntu 9.10, 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10

Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

SUSE Linux Enterprise Server 10 et 11

SUSE Linux Enterprise Server 12 - pris en charge dans les systèmes de fichiers, sauf pour Btrfs

Debian 4, 5, 6, 7.0, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6

CentOS 5.x, 6.x, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Oracle Linux 5.x, 6.x, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 – Unbreakable Enterprise Kernel et Red Hat Compatible Kernel

CloudLinux 6.x

ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1

Astra Linux 1.5

Avant d'installer le produit sur un système qui n'utilise pas de gestionnaire de paquets RPM, comme un système Ubuntu, vous devez installer ce gestionnaire manuellement ; par exemple, en exécutant la commande suivante (en tant qu'utilisateur racine) : **apt-get install rpm**

Agent Acronis Backup pour Hyper-V

Windows Server 2008 (x64 uniquement) avec Hyper-V

Windows Server 2008 R2 avec Hyper-V

Microsoft Hyper-V Server 2008/2008 R2

Windows Server 2012/2012 R2 avec Hyper-V

Microsoft Hyper-V Server 2012/2012 R2

Windows 8, 8.1 (x64 uniquement) avec Hyper-V

Windows 10 – éditions Familiale, Pro, Education et Enterprise avec Hyper-V

Windows Server 2016 avec Hyper-V – toutes les options d'installation, sauf Nano Server

Microsoft Hyper-V Server 2016

Agent Acronis Backup pour VMware (matériel virtuel)

Cet agent est fourni en tant que matériel virtuel pour s'exécuter sur un hôte ESX(i).

VMware ESX(i) 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5

Agent Acronis Backup pour VMware (Windows)

Cet agent est livré en tant qu'application Windows pour s'exécuter dans tout système d'exploitation figurant dans la liste ci-dessus pour l'agent Acronis Backup pour Windows (sous Acronis Backup Advanced pour VMware).

Composants pour une gestion centralisée

Serveur de gestion Acronis Backup, serveur de licences Acronis, nœud de stockage Acronis Backup

Windows XP Professional SP3 (x86, x64)
Windows Server 2003/2003 R2 - éditions Standard et Enterprise (x86, x64)
Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Vista – toutes les éditions (x86, x64) sauf Vista Familiale basique et Vista Familiale Premium
Windows Server 2008 - éditions Standard, Enterprise et Datacenter (x86, x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows 7 – toutes les éditions (x86, x64) sauf Starter et Familiale
Windows Server 2008 R2 - éditions Standard, Enterprise, Datacenter et Foundation
Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012
Windows Small Business Server 2011 – toutes les éditions
Windows 8/8.1 – toutes les éditions (x86, x64), sauf les éditions Windows RT
Windows Server 2012/2012 R2 – toutes les éditions
Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Windows 10 - éditions Famille, Professionnel, Éducation, Entreprise et IoT Entreprise
Windows Server 2016 – toutes les options d'installation, sauf Nano Server

Console d'administration Acronis Backup

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64)
Windows Server 2003/2003 R2 - éditions Standard et Enterprise (x86, x64)
Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Vista – toutes les éditions (x86, x64)
Windows Server 2008 - éditions Standard, Enterprise, Datacenter et Web (x86, x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows 7 – toutes les éditions (x86, x64)
Windows Server 2008 R2 - éditions Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation et Web
Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012
Windows Small Business Server 2011 – toutes les éditions
Windows 8/8.1 – toutes les éditions (x86, x64), sauf les éditions Windows RT
Windows Server 2012/2012 R2 – toutes les éditions
Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Windows 10 - éditions Famille, Professionnel, Éducation, Entreprise et IoT Entreprise
Windows Server 2016 – toutes les options d'installation, sauf Nano Server

1.6 Configuration requise

Les composants installés sous les systèmes d'exploitation

Pour calculer l'espace disque total requis, ajoutez les valeurs spécifiées dans les troisième et quatrième colonnes du tableau pour les composants que vous envisagez d'installer.

Composant	Mémoire (en plus du S/E et des applications en cours d'exécution)	Espace disque requis pendant l'installation ou la mise à jour	Espace disque occupé par le(s) composant(s)	Additionnel
Les composants installés sous Windows				
Installation complète	350 Mo	5,8 Go	4,4 Go incluant SQL Express Server	
Noyau agent	140 Mo	420 Mo	270 Mo	
Agent pour Windows	375 Mo	1 Go	660 Mo	
Agent pour VMware (Windows)	90 Mo	140 Mo	100 Mo	
Agent pour Hyper-V	80 Mo	60 Mo	30 Mo	
Agent pour Exchange	100 Mo	170 Mo	90 Mo	
Bootable Media Builder	370 Mo	1,3 Go	880 Mo	Lecteur CD-RW ou DVD-RW
Console d'administration	180 Mo	490 Mo	330 Mo	Résolution de l'écran de 800*600 pixels ou supérieure
Serveur de gestion (jusqu'à 200 machines gérées)	350 Mo	940 Mo 490 Mo pour SQL Express Server	640 Mo 260 Mo pour SQL Express Server	
Serveur de gestion (plus de 200 machines gérées)	Reportez-vous à l'article de la base de connaissances Acronis suivante : http://kb.acronis.com/content/40678 .			
Wake-on-LAN Proxy	70 Mo	40 Mo	15 Mo	
Nœud de stockage (exigences générales)	180 Mo	470 Mo	290 Mo Lors de l'utilisation d'une bibliothèque de bandes, l'espace requis pour la base de données des bandes : Environ 1 Mo par 10 archives	
Nœud de stockage (exigence pour l'utilisation de la déduplication)	<ul style="list-style-type: none"> Minimum de 8 Go de RAM. Plateforme 64 bits. Pour plus d'informations, voir « Meilleures pratiques de déduplication » dans l'aide du produit ou dans le guide de l'utilisateur.			
Serveur de licences	65 Mo	60 Mo	40 Mo	
Serveur PXE	80 Mo	95 Mo	60 Mo	

Composant	Mémoire (en plus du S/E et des applications en cours d'exécution)	Espace disque requis pendant l'installation ou la mise à jour	Espace disque occupé par le(s) composant(s)	Additionnel
Contrôle de la zone de notification	65 Mo	25 Mo	10 Mo	
Les composants installés sous Linux				
Agent pour Linux	120 Mo	200 Mo	210 Mo	
Bootable Media Builder	130 Mo	300 Mo	330 Mo	
Console d'administration	120 Mo	100 Mo	200 Mo	
Les composants installés sous VMware ESX(i) server				
Agent pour VMware (matériel virtuel)	1 Go minimum Le modèle OVF est paramétré sur 2 Go.*	6 Go	6 Go	Nombre de CPU : 2 (le paramètre du matériel virtuel par défaut) 4-8 (recommandé en cas de sauvegarde simultanée de cinq à dix machines virtuelles) Utilisation réservée du CPU : minimum de 300 MHz recommandé

*Lorsque l'agent est déployé à partir du serveur de gestion, la taille de sa mémoire est automatiquement paramétrée, comme suit :

- 1 Go, si l'hôte de mémoire vive est inférieur ou égal à 16 Go.
- 2 Go, si l'hôte de mémoire vive est compris entre 16 à 64 Go.
- 4 Go, si l'hôte de mémoire vive est supérieur à 64 Go.

Une carte d'interface réseau ou un adaptateur réseau virtuel est une exigence commune pour tous les composants.

Support de démarrage

Type de support	Mémoire	Taille de l'image ISO	Additionnel
Basé sur Windows PE	1 Go	410 Mo	
Basé sur Linux (32 bits)	512 Mo	130 Mo	
Basé sur Linux (64 bits)	1 Go	175 Mo	

2 Installation d'Acronis Backup Advanced

Cette section aide à répondre aux questions qui peuvent survenir pendant l'installation du produit.

2.1 Installation sous Windows

Cette section décrit l'installation des composants d'Acronis Backup sur une machine fonctionnant sous Windows.

2.1.1 Méthodes d'installation sous Windows

Les composants d'Acronis Backup Advanced peuvent être installés de différentes façons. Selon la taille et la structure de votre environnement, choisissez l'une des méthodes d'installation décrites dans cette section.

Vous pouvez combiner deux ou plusieurs méthodes d'installation. Par exemple, vous pouvez effectuer l'installation interactive de la console d'administration et du serveur de gestion, et ensuite installer à distance les agents sur plusieurs machines.

En utilisant une installation interactive ou basée sur le Web, vous pouvez installer n'importe quel composant. Les autres méthodes d'installation sont principalement prévues pour installer les agents.

Installation interactive (p. 21)

Avec cette méthode d'installation, vous exécutez un programme d'installation autonome et suivez les instructions affichées à l'écran.

Avantages : Le programme d'installation inclut tous les composants pour Windows.

Inconvénients : Taille volumineuse du programme d'installation.

Exemples d'utilisation :

- Installation de la console d'administration, du serveur de gestion et des nœuds de stockage.
- Installation des agents sur un petit nombre de machines.

Installation basée sur le Web (p. 28)

Avec cette méthode d'installation, vous exécutez un programme d'installation léger et suivez les instructions affichées à l'écran. Le programme d'installation télécharge sur le site Web d'Acronis uniquement les composants que vous avez sélectionnés pour l'installation.

Avantages : Petite taille du programme d'installation.

Inconvénients : Une grande quantité des mêmes données peut être transférée par Internet (par exemple, lors de l'installation de l'agent sur plusieurs machines). Pour surmonter cet inconvénient, enregistrez les packages d'installation téléchargés (p. 28) dans un dossier réseau.

Exemples d'utilisation : Installation des agents sur un petit réseau avec un accès Internet à faible débit (vous n'avez pas à télécharger le programme d'installation volumineux sur le site Web d'Acronis).

Installation à distance (p. 48)

Pré-requis : la console d'administration doit déjà être installée.

Par cette méthode d'installation, vous installez le logiciel à distance sur un certain nombre de machines. Vous pouvez faire cela à partir de l'écran d'accueil de la console d'administration ou lors de l'ajout de machines au serveur de gestion.

Avantages : L'installation peut être exécutée de façon centralisée par un administrateur et elle est transparente pour les utilisateurs.

Inconvénients : Plusieurs étapes préparatoires (p. 49) doivent être effectuées sur les machines cibles avant l'installation.

Exemples d'utilisation :

- Installation d'agents sur un grand nombre de machines dans un réseau local.
- Ajout d'une machine sans agent au serveur de gestion.

Installation sans assistance (p. 28)

Par cette méthode d'installation, vous exécutez des packages d'installation (fichiers .msi) avec des paramètres de ligne de commande.

Avantages : L'installation peut être exécutée par un script.

Inconvénients : L'installation est plus difficile à configurer (vous pourriez avoir à créer un fichier de transformation ou .mst).

Exemples d'utilisation : Installation des agents sur un grand nombre de machines exécutant Windows.

Installation par stratégie de groupe (p. 31)

Par cette méthode d'installation, vous déployer des packages d'installation (.msi files) dans un domaine Active Directory en utilisant la stratégie de groupe.

Avantages : L'installation peut être exécutée de façon centralisée par un administrateur dans un domaine entier. Elle est exécutée sous un compte système et elle est transparente pour les utilisateurs finaux.

Inconvénients : L'installation est plus difficile à configurer (vous pourriez avoir à créer un fichier de transformation ou .mst). Les machines doivent faire partie d'un domaine.

Exemples d'utilisation : Installation d'agents sur un grand nombre de machines dans un domaine Active Directory.

Installation à partir de la page Web du serveur de gestion (p. 37)

Pré-requis : le serveur de gestion doit déjà être installé.

Par cette méthode d'installation, vous allez à la page Web sur le serveur de gestion et installez le logiciel sans avoir à spécifier les paramètres d'installation.

Avantages :

- L'installation peut être effectuée par un utilisateur final sur n'importe quelle machine ayant un navigateur Web pris en charge.
- Les composants sont téléchargés à partir du réseau local plutôt que de l'Internet.
- L'utilisateur final n'a pas besoin de spécifier les paramètres d'installation.
- La machine peut être enregistrée automatiquement sur le serveur de gestion .

Inconvénients : L'utilisateur final doit avoir les droits pour installer le logiciel sur la machine (en étant un administrateur local, par exemple).

Exemples d'utilisation :

- Permettre aux utilisateurs de portables (qui peuvent se connecter au réseau de l'entreprise à des intervalles irréguliers) d'installer le programme par eux-mêmes.
- Donner accès aux packages d'installation situés dans un réseau qui ne permet pas le partage de dossiers.

2.1.2 Installation locale

Vous avez le choix entre un programme d'installation qui contient tous les composants, et un programme d'installation allégé qui téléchargera à partir du site internet d'Acronis uniquement les composants que vous choisirez d'installer.

L'installation peut être exécutée en mode interactif ou sans assistance.

2.1.2.1 Préparation

Port réseau. Acronis Backup utilise le port TCP **9876** pour l'installation locale et la communication entre les composants. Le programme d'installation ouvre automatiquement ce port sur le pare-feu Windows. Si vous utilisez un autre pare-feu, assurez-vous que le port est ouvert pour les requêtes entrantes et sortantes sur ce pare-feu.

Logiciel de chiffrement. Si vous planifiez utiliser un logiciel de chiffrement de niveau disque, tel que PGP Whole Disk Encryption, assurez-vous d'installer ces logiciels **avant** d'installer Acronis Backup.

2.1.2.2 Installation interactive d'Acronis Backup Advanced

Vous pouvez installer Acronis Backup Advanced sur la machine locale en utilisant l'installation par défaut ou personnalisée. **L'installation par défaut** est le moyen le plus simple d'installer le produit. La plupart des paramètres d'installation seront définis sur leurs valeurs par défaut. Pendant **l'installation personnalisée**, vous pourrez sélectionner les composants à installer et spécifier des paramètres supplémentaires.

***Remarque :** Lors de l'annulation du processus d'installation, seul le dernier package est supprimé. Les autres composants, s'il y en a, demeurent installés.*

Installation par défaut

1. Connectez-vous comme administrateur et lancez le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced.
2. Cliquez sur **Installer Acronis Backup**.
3. Acceptez les termes du contrat de licence.
4. Sélectionnez un ou plusieurs rôles de machine, en fonction de ce que vous voulez que cette machine fasse.
En fonction de votre choix, les composants (p. 24) correspondants d'Acronis Backup seront sélectionnés pour l'installation.
5. Si vous avez choisi de sauvegarder les données de cette machine et que la machine possède des applications qu'Acronis Backup peut sauvegarder, sélectionnez les applications que vous voulez protéger avec la sauvegarde d'application spécifique.
En fonction de votre choix, des composants supplémentaires tels que l'agent pour Exchange ou l'agent pour Hyper-V seront sélectionnés pour l'installation.
6. Si on vous le demande, spécifiez un ou plusieurs des paramètres suivants en fonction de la sélection de composants :
 - Mode d'installation (évaluation ou complet) (p. 23).

- Enregistrer ou non les composants sur le serveur de gestion (p. 27).
 - Informations d'identification pour les instances Microsoft SQL Server installées sur la machine (p. 64).
 - Si la machine participera au programme CEP (Customer Experience Program) d'Acronis.
7. Sur la page du résumé, examinez la liste des composants qui seront installés ainsi que les paramètres d'installation de ces composants. Cliquez sur **Installer** pour démarrer l'installation.

Installation personnalisée

1. Connectez-vous comme administrateur et lancez le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced.
2. Cliquez sur **Installer Acronis Backup**.
3. Acceptez les termes du contrat de licence.
4. Sélectionnez la case **Je veux sélectionner les composants Acronis manuellement et personnaliser le processus d'installation**.

Vous pouvez également un ou plusieurs rôles pour la machine, en fonction de ce que vous voulez que cette machine fasse. Selon vos sélections, les composants (p. 24) correspondants d'Acronis Backup seront sélectionnés pour l'installation.

5. [Facultatif] Dans l'arborescence des composants, sélectionnez des composants supplémentaires ou effacez la sélection des composants que vous ne souhaitez pas installer.

Astuces. L'agent pour VMware (Windows), Wake-on-LAN Proxy et certaines fonctionnalités plus petites peuvent être installés uniquement à l'aide de l'arborescence des composants.

Vous pouvez désactiver l'enregistrement des **Composants pour l'installation à distance** à chaque fois que vous installez la console d'administration car les fichiers d'installation prennent environ 900 Mo d'espace disque.

6. Si on vous le demande, spécifiez un ou plusieurs des paramètres suivants en fonction de la sélection de composants :
 - Mode d'installation (évaluation ou complet) (p. 23).
 - Le nom ou l'adresse IP du serveur de licences utilisé par l'agent pour VMware (Windows).
 - Le dossier où le produit sera installé.
 - S'il faut installer le produit pour tous les utilisateurs ou seulement l'utilisateur actuel.
 - Informations d'identification pour les services Acronis (p. 24). Par défaut, le programme d'installation crée un compte d'utilisateur dédié pour chaque service.
 - Les noms des serveurs Microsoft SQL qui seront utilisés par le serveur de gestion Acronis Backup (p. 26).
 - Enregistrer ou non les composants sur le serveur de gestion (p. 27).
 - Les noms des utilisateurs qui pourront se connecter à distance à la machine (p. 27).
 - Le nom ou l'adresse IP du VMware vCenter Server ou du serveur ESX(i) dont l'agent pour VMware (Windows) sauvegardera les machines virtuelles. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter à ce serveur. Si vous ne voulez pas spécifier le serveur, cliquez sur **Je vais spécifier le serveur plus tard**.

*Pour accéder à ce paramètre après l'installation de l'agent, connectez la console à la machine accueillant l'agent et sélectionnez **Options > Options de la machine > Agent pour VMware** dans le menu principal.*

- Activer ou non la page Web du serveur de gestion. (Si activé, spécifiez le port pour la page Web). (p. 37)

- Informations d'identification pour les instances Microsoft SQL Server installées sur la machine (p. 64).
 - Si la machine participera au programme CEP (Customer Experience Program) d'Acronis.
7. Sur la page du résumé, examinez la liste des composants qui seront installés ainsi que les paramètres d'installation de ces composants. Cliquez sur **Installer** pour démarrer l'installation.

Mode d'installation

Lors de l'installation des agents, choisissez le mode d'installation complète si vous avez une clé de licence ou un abonnement de sauvegarde sur le cloud. Choisissez le mode d'évaluation si vous n'avez aucun des deux.

Installation en mode d'évaluation

- Lors d'une installation standard : Sélectionnez **Je veux commencer une période d'évaluation gratuite**.
- Lors d'une installation personnalisée : Dans **Licence pour la sauvegarde de...**, sélectionnez **Mode d'évaluation**, puis cliquez sur **Suivant**.

Le produit sera installé dans le mode d'évaluation (p. 4).

Installation en mode complet

1. [Lors d'une installation standard uniquement] Sélectionnez **J'ai acheté une licence ou un abonnement** et cliquez sur **Suivant**.
2. Si vous avez une clé de licence, vous pouvez soit prendre les licences sur un serveur de licences, soit les stocker localement sur la machine. Sinon, ignorez cette étape.
 - **Pour prendre les licences à partir d'un serveur de licences**, activez la case à cocher **Utiliser le serveur de licences suivant**, puis spécifiez le nom ou l'adresse IP du serveur de licences. Si le serveur de licences ne contient pas les clés de licence requises, saisissez les clés de licence ou importez-les depuis un fichier texte.
 Nous vous recommandons de spécifier le serveur de gestion comme serveur de licences, sauf si vous avez déjà un serveur de licences distinct. Si le serveur de gestion est en cours d'installation, la machine locale est sélectionnée par défaut.
 - **Pour stocker les licences de la machine sur la machine elle-même**, assurez-vous que le serveur de licences n'est pas sélectionné. Sinon, désactivez la case à cocher **Utiliser le serveur de licences suivant**. Saisissez ensuite vos clés de licence ou importez-les à partir d'un fichier texte.
3. Passez cette étape si vous n'avez pas d'abonnement de sauvegarde sur le cloud, si vous avez déjà souscrit vos abonnements ou si la machine n'est pas connectée à Internet.
 Sinon, faites ce qui suit :
 - a. Saisissez les codes d'inscription d'abonnement ou importez-les depuis un fichier texte.
 N'essayez pas d'importer les clés d'abonnement vers le serveur de licences Acronis.
 - b. Saisissez vos informations d'identification de compte Acronis. Si vous n'avez pas de compte Acronis, cliquez sur **Créer un compte**, puis remplissez le formulaire de création de compte.
4. Si vous avez ignoré les étapes 2 et 3, dans **Licence pour la sauvegarde de ...**, sélectionnez **Sauvegarde sur le cloud seulement - aucune licence requise**.
5. Si le serveur de licences (ou l'ensemble de licences que vous avez entrées) contient des licences pour plus d'un produit, sélectionnez le produit que vous voulez installer. Par défaut, la licence applicable la moins dispendieuse pour le système d'exploitation de la machine est sélectionnée.

6. S'il manque une licence dans l'une des sections de **Licence pour la sauvegarde de...**, cliquez sur **Retour** et ajoutez les licences nécessaires en suivant les indications de l'étape 2.

Composants installés pendant une installation par défaut

Lorsque vous effectuez une installation par défaut sur une machine, vous sélectionnez les rôles que vous voulez que la machine effectue. En fonction de votre choix, les composants suivants d'Acronis Backup seront installés.

- **Sauvegarder les données de cette machine.**
 - Noyau agent
 - Agents (en fonction des types de données présents sur la machine) :
 - Agent pour Windows
 - Agent pour Exchange
 - Agent pour SQL
 - Agent pour Active Directory
 - Agent pour Hyper-V
 - Console d'admin.
 - Outil de ligne de commande
- **Surveiller et configurer de façon centralisée la sauvegarde de machines physiques et virtuelles.**
 - Serveur de gestion
 - Console d'admin.
 - Composants pour l'installation à distance*
 - Outil de ligne de commande
 - Serveur de licences
- **Stocker les sauvegardes provenant d'autres machines sur cette machine.**
 - Nœud de stockage
 - Outil de ligne de commande
- **Se connecter à des machines distantes.**
 - Console d'admin.
 - Bootable Media Builder
 - Composants pour l'installation à distance*
 - Outil de ligne de commande

* Les composants sont installés uniquement si le fichier d'installation se trouve dans un dossier local.

Spécifier les informations d'identification pour les services Acronis

Les composants Acronis Backup suivants s'exécutent en tant que services : Agents Acronis Backup, Acronis Backup Management Server et Acronis Backup Storage Node. Lors de l'installation de n'importe lequel de ces composants, vous devez spécifier le compte sous lequel le service du composant s'exécutera.

*Tous les agents Acronis Backup installés sur une machine utilisent Acronis Managed Machine Service, également appelé **service de l'agent**.*

Pour chaque service, vous pouvez choisir de créer un nouveau compte utilisateur ou de spécifier le compte existant d'un utilisateur local ou de domaine, par exemple : **.\LocalUser** ou **DomainName\DomainUser**

Par défaut, le programme d'installation crée un nouveau compte dédié pour chacun des services.

Quand choisir un compte existant ?

Les nouveaux comptes conviennent dans la plupart des cas. Envisagez des comptes existants dans les cas suivants :

- La machine est un **contrôleur de domaine** dans un domaine Active Directory.
Vous devez spécifier des comptes existants (ou le même compte) pour chaque service. Pour des raisons de sécurité, le programme d'installation ne crée pas automatiquement de nouveaux comptes sur un contrôleur de domaine.
- Vous installez un agent sur un **nœud cluster de basculement**.
Lors de l'installation d'un agent sur un nœud cluster de basculement, comme un nœud cluster Hyper-V ou Microsoft Exchange Server, spécifiez le compte existant d'un utilisateur de domaine pour le service de l'agent. Le compte doit avoir des droits d'accès administrateur sur chacun des nœuds de cluster. Avec ce compte, l'agent pourra accéder aux ressources du cluster sur n'importe lequel des nœuds. Vous pouvez également choisir de créer un nouveau compte pour l'agent. Ensuite, lorsque vous créez des plans de sauvegarde centralisés ou des tâches de récupération, vous devez spécifier les informations d'identification pour le compte de domaine possédant les droits nécessaires.
- Vous souhaitez que le serveur de gestion utilise un **serveur Microsoft SQL existant**.
Spécifiez un compte existant pour le service du serveur de gestion si le serveur de gestion et le serveur SQL sont installés sur des machines distinctes et que vous souhaitez utiliser l'authentification Windows pour le serveur SQL. Pour plus de détails, voir « Spécification des serveurs Microsoft SQL » (p. 26).

Privilèges des comptes

Les comptes existants et nouveaux disposent des privilèges suivants :

- Les comptes pour le **service de l'agent** et le **service de nœud de stockage** sont inclus dans le groupe **Opérateurs de sauvegarde**.
Les *nouveaux* comptes pour le **service de l'agent** et le **service de nœud de stockage** sont également inclus dans le groupe **Administrateurs**. Si vous spécifiez un compte *existant* pour le **service de nœud de stockage**, il est recommandé que ce compte soit inclus dans le groupe **Administrateurs**. Sinon, le service peut avoir un accès restreint à certaines ressources Windows. Pour des raisons de sécurité, le programme d'installation n'inclut pas automatiquement les comptes *existants* dans le groupe **Administrateurs**.
- Le compte pour le **service de serveur de gestion** est inclus dans le groupe **Administrateurs centralisés Acronis**.
- Les trois comptes possèdent des droits d'utilisateur de **connexion en tant que service**.
- Les trois comptes disposent de la permission **Contrôle complet** sur le dossier **%PROGRAMDATA%\Acronis** (sous Windows XP et Server 2003, **%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Acronis**) et ses sous-dossiers.
- Chacun des trois comptes dispose de la permission **Contrôle complet** sur certaines clés de registre pour la clé suivante : **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Acronis**.

- Les droits utilisateurs suivants sont affectés au compte pour le **service de l'agent** : **Ajuster les quotas de mémoire pour un processus**, **Remplacer un jeton de niveau processus** et **Modifier les valeurs d'environnement du firmware**.

Conseils pour d'autres utilisations

- Les nouveaux comptes pour le service de l'agent, le service du serveur de gestion et le service du nœud de stockage s'appellent respectivement **Acronis Agent User**, **AMS User** et **ASN User**.
- Si la machine fait partie d'un domaine Active Directory, assurez-vous que les politiques de sécurité du domaine n'empêchent pas les comptes décrits dans cette section (qu'ils soient existants ou nouvellement créés) de posséder les droits d'utilisateur ci-dessus.
- Après l'installation, évitez de spécifier un compte différent pour un service du composant. Autrement, le composant pourrait cesser de fonctionner. Si vous devez spécifier un compte différent, assurez-vous que le nouveau compte dispose des privilèges répertoriés plus haut.

Spécifier des serveurs Microsoft SQL

Lors de l'installation de Acronis Backup Management Server, vous devez spécifier les serveurs Microsoft SQL utilisés par le serveur de gestion :

- **Le serveur SQL opérationnel** assure la synchronisation des composants Acronis Backup. Il stocke une base de données dont les données opérationnelles changent rapidement. Aussi, il est recommandé de l'héberger sur la même machine que le serveur de gestion.
- **Le serveur SQL de rapports** stocke le journal de l'opération et les statistiques. Avec le temps, les bases de données stockées sur ce serveur peuvent devenir extrêmement volumineuses. Le serveur SQL de reporting peut être le même que le serveur SQL opérationnel, mais il peut aussi s'agir d'un serveur différent installé sur la même machine ou sur une machine distincte.

Par défaut, une nouvelle instance de Microsoft SQL Server 2008 Express est installée sur la machine et utilisée à la fois comme serveur SQL opérationnel et de reporting. Le nom de cette instance est **ACRONIS**. Cliquez sur **Modifier** si vous souhaitez spécifier un nom différent ou sélectionnez une instance SQL Server existante.

Sélection d'une instance SQL Server existante

Vous pouvez sélectionner n'importe quelle édition de Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008/2008 R2, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014 ou Microsoft SQL Server 2016. L'instance que vous choisissez peut également être utilisée par d'autres programmes.

Avant de sélectionner une instance installée sur une autre machine, assurez-vous que le service SQL Server Browser et le protocole TCP/IP sont activés sur cette machine. Pour obtenir des instructions sur la façon de démarrer le service SQL Server Browser, reportez-vous à : <http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms189093.aspx>. Vous pouvez activer le protocole TCP/IP en utilisant une procédure similaire.

Nom d'instance. Spécifiez le nom de l'instance sous la forme *NomDeMachine\NomDeL'Instance*. Par exemple, spécifiez : **serveurDB\MesBasesDeDonnées**. Si une seule instance SQL Server est installée sur la machine, vous pouvez spécifier simplement le nom de la machine.

Authentification. Déterminez si le serveur de gestion doit utiliser l'authentification Windows ou l'authentification du serveur SQL pour se connecter au serveur SQL.

- Si vous choisissez **Authentification Windows** (*recommandé par Microsoft pour des raisons de sécurité*), le serveur de gestion se connecte via le compte du service du serveur de gestion (p. 24).

Si le serveur SQL et le serveur de gestion sont installés sur des machines différentes, assurez-vous des points suivants :

- Le compte existe sur les deux machines. Par exemple, il peut s'agir d'un compte d'utilisateur de domaine.
- Le compte dispose des droits pour créer des bases de données sur le serveur SQL. Le moyen le plus simple de garantir ce point consiste à inclure le compte dans le groupe **Administrateurs** sur la machine du serveur SQL avant de procéder à l'installation. Vous pouvez supprimer le compte de ce groupe une fois l'installation terminée.
- Si vous choisissez **Authentification du serveur SQL**, spécifiez le nom de connexion et le mot de passe d'un compte du serveur SQL disposant des droits de création de bases de données sur le serveur SQL.

Enregistrer les composants sur serveur de gestion

Lors de l'installation de l'agent Acronis Backup ou du nœud de stockage Acronis Backup, vous devez indiquer si vous voulez enregistrer ces composants sur le serveur de gestion Acronis Backup.

Une fois l'agent enregistré sur serveur de gestion, les administrateurs de ce dernier peuvent gérer la machine de façon centralisée. Une telle machine est appelée machine enregistrée. Si vous installez un autre agent à une date ultérieure, vous n'aurez pas besoin de l'enregistrer.

Une fois le nœud de stockage enregistré sur serveur de gestion, les machines enregistrées peuvent sauvegarder des données dans les emplacements de stockage centralisés du nœud de stockage et restaurer des données à partir de ces derniers.

Pour enregistrer l'agent et/ou le nœud de stockage pendant l'installation (recommandé)

1. Cliquez sur **Enregistrer maintenant**.
2. Spécifiez le nom ou l'adresse IP de la machine avec serveur de gestion. Cette machine doit être en ligne. Il peut s'agir de la machine locale par exemple, si serveur de gestion figure parmi les composants que vous installez.
3. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur membre du groupe Acronis Centralized Admins sur la machine du serveur de gestion. Si vous installez serveur de gestion sur la machine locale, spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un membre du groupe Administrateurs.

Pour ignorer l'étape d'enregistrement

- Cliquez sur **J'enregistrerai la machine plus tard** (ou **J'enregistrerai les composants plus tard**).

Une fois l'installation terminée, vous pouvez enregistrer les composants sur serveur de gestion ou les supprimer de ce dernier, via l'interface du serveur de gestion.

Spécifier les utilisateurs autorisés à se connecter à distance

Lorsque vous installez un agent ou serveur de gestion (ou les deux), vous devez spécifier la liste des utilisateurs pour lesquels vous voulez autoriser la gestion à distance de la machine en utilisant la console d'administration Acronis Backup.

Par défaut, la liste contient tous les membres du groupe des administrateurs de la machine ; notez que cela inclut les administrateurs de domaine (si la machine se trouve dans un domaine Active Directory).

Le programme d'installation crée le groupe **Utilisateurs distants d'Acronis** et y ajoute les utilisateurs de la liste. Lorsque vous ajoutez ou supprimez des membres du groupe, vous ajoutez ou supprimez des utilisateurs autorisés à se connecter à distance à la machine.

2.1.2.3 Installation basée sur le Web

La procédure d'installation basée sur le Web est identique à celle de l'installation interactive (p. 21). L'installation Web est disponible uniquement dans Acronis Backup Advanced.

Lors d'une installation Web, seuls les composants que vous installez actuellement sont téléchargés sur le site Web d'Acronis. Vous devriez garder cela à l'esprit si vous planifiez d'installer à distance (p. 48) des composants à partir de cette machine ultérieurement. Pour vous assurer que tous les composants qui peuvent être installés à distance sont présents sur la machine, utilisez plutôt l'installation locale.

Lors d'une installation basée sur le Web sur un grand nombre de machines, vous voudrez sûrement éviter les téléchargements multiples du même composant par Internet. Pour cela :

1. Dans votre réseau local, créez un dossier partagé et rendez-le disponible pour toutes les machines sur lesquelles vous voulez installer Acronis Backup.
2. Sur la première de ces machines, procédez comme suit :
 - a. Exécutez le programme d'installation pour l'installation basée sur le Web.
 - b. Lors de la sélection des rôles de la machine, cochez la case **Je veux sélectionner les composants Acronis manuellement...**
 - c. Lors de la sélection de l'emplacement d'installation des composants, cochez la case **Enregistrer les fichiers d'installation téléchargés**, puis spécifiez le dossier partagé que vous avez créé.
 - d. Effectuez l'installation.

Les packages d'installation nécessaires seront téléchargés dans le dossier partagé.

3. Répétez l'étape 2 sur les machines restantes. Le programme d'installation réutilisera les fichiers d'installation qui sont déjà dans le dossier plutôt que de les télécharger. Tous les autres fichiers nécessaires seront téléchargés vers le dossier.

2.1.2.4 Installation sans assistance

Les composants d'Acronis Backup, tels que Acronis Backup Agent pour Windows, peuvent être installés en mode sans assistance plutôt qu'en mode interactif.

Cette section décrit l'installation et la mise à jour sans assistance à l'aide de Windows Installer (le programme **msiexec**). Dans un domaine de Répertoire actif, il est également possible d'exécuter une installation ou une mise à jour sans assistance d'un composant pris en charge en passant par la stratégie de groupe - voir « Installation de l'agent à l'aide de la stratégie de groupe (p. 31) ».

Certains composants nécessitent un fichier appelé **Transformation**(un fichier .mst). Utilisation d'une transformation pour d'autres composants est facultative.

Le tableau suivant résume les composants et fonctionnalités qui peuvent être installés ou mis à jour dans le mode sans assistance :

	Nom du composant	Nom du fichier msi	Nécessite une transformation ?
Noyau agent (requis par tout agent)	Noyau agent	AcronisAgentCore.msi	+
Agents	Agent pour Windows (p. 6)	AcronisAgentWindows.msi	+
	Agent pour VMware (Windows) (p. 8)	AcronisAgentESX.msi	+
	Agent pour Hyper-V (p. 8)	AcronisAgentHyperV.msi	+
Fonctionnalités de l'agent pour Windows	Agent pour Exchange (p. 8)	AcronisRecoveryMsExchangeAgent.msi	+
	Agent pour SQL (p. 8)	AcronisAgentMsSqlSinglePass.msi	+
	Agent pour Active Directory (p. 9)	AcronisAgentADSinglePass.msi	+
Media builder	Bootable Media Builder (p. 11)	AcronisBootableComponentsMediaBuilder.msi	-
Console d'administration	Console d'admin. (p. 10)	AcronisManagementConsole.msi	-

Préparation

Pour créer une transformation pour un composant, vous avez besoin du script de configuration **mst_gen.vbs**.

Ce script est situé dans le dossier dans lequel la console de gestion Acronis Backup est installée. Le chemin d'accès au dossier par défaut est :

- **%ProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole** sous Windows 32 bits
- **%ProgramFiles(x86)%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole** sous Windows 64 bits

Si la console d'administration est installée sur une machine différente, vous pouvez copier le script à partir de cette machine. Voir aussi « Exemples de création d'une transformation » plus loin dans cette section.

Ordre d'installation pour un agent

Quand vous installez un agent, installez d'abord le composant de base de l'agent (s'il n'est pas déjà installé), puis l'agent lui-même et enfin les fonctionnalités de l'agent.

Procédure d'installation

Pour installer ou mettre à jour un composant en mode sans assistance

1. Démarrez le programme d'installation.
2. Cliquez sur **Extraire les fichiers d'installation** (lors de l'utilisation du programme d'installation standard) ou sur **Enregistrer les fichiers d'installation** (lors de l'utilisation du programme d'installation basé sur le Web).
3. Extrayez le package d'installation du composant.
4. Si vous êtes en train d'installer un composant qui utilise une transformation, créez la transformation en exécutant le script de configuration. Sinon, ignorez cette étape.

Par exemple, la commande suivante crée une transformation pour installer l'agent pour Windows avec la clé de licence ABCDE-54321 :

```
mst_gen.vbs /msi_path C:\AcronisAgentWindows.msi /serial ABCDE-54321
```

Consultez les exemples plus loin dans cette section. La syntaxe complète du script de configuration est décrite dans « Paramètres du script de configuration » (p. 34).

5. Effectuez l'une des deux opérations suivantes, selon que vous installez ou mettez à jour le composant :

- Si vous êtes en train d'installer le composant, exécutez Windows Installer (le programme **msiexec** comme suit :

Lors de l'installation d'un composant qui nécessite une transformation (dans cet exemple, l'agent pour Windows) :

```
msiexec /i c:\AcronisAgentWindows.msi TRANSFORMS=AcronisAgentWindows.mst /qb
```

Autrement (dans cet exemple, lors de l'installation de la console d'administration) :

```
msiexec /i c:\AcronisManagementConsole.msi /qb
```

- Si vous mettez à jour le composant, exécutez Windows Installer comme suit :

Lors de la mise à jour d'un composant qui nécessite une transformation (dans cet exemple, l'agent pour Windows) :

```
msiexec /i C:\AcronisAgentWindows.msi TRANSFORMS=C:\AcronisAgentWindows.mst  
ADDLOCAL=ALL /qb
```

Autrement (dans cet exemple, lors de la mise à jour de la console d'administration) :

```
msiexec /i C:\AcronisManagementConsole.msi ADDLOCAL=ALL /qb /l*v C:\log.log
```

Exemples de création d'une transformation

Transformation pour une base de l'agent. La commande suivante crée une transformation pour le package d'installation du composant de base de l'agent :

```
mst_gen.vbs /msi_path C:\AcronisAgentCore.msi /account mydomain\agentuser MyPassWd  
/ams_address managementsrv /ams_user adminname AdminPassWd
```

Après l'installation sans assistance avec cette transformation :

- Le service de l'agent sera exécuté sous le compte d'utilisateur du domaine **agentuser** (du domaine **mydomain**) dont le mot de passe est **MyPassWd**.
- Les agents seront enregistrés sur serveur de gestion Acronis Backup installé sur la machine **managementsrv** ; **adminname** et **AdminPassWd** sont respectivement le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur du serveur de gestion.

Transformation pour l'agent pour Windows. La commande suivante crée une transformation pour le package d'installation de l'agent pour Windows :

```
mst_gen.vbs /msi_path C:\AcronisAgentWindows.msi /license_server licensesrv  
/product AS
```

Après l'installation sans assistance avec cette transformation :

- L'agent utilisera une licence pour Acronis Backup Advanced pour Windows Server en la prenant à partir du serveur de licences installé sur la machine **licensesrv**.

De même, vous pouvez créer des transformations pour les fonctionnalités de l'agent.

2.1.2.5 Mise à jour

Pour mettre à jour un ou plusieurs composants Acronis Backup :

1. Exécutez le programme d'installation de la mise à jour d'Acronis Backup.
2. Cliquez sur **Installer Acronis Backup**.
3. Cliquez sur **Mise à jour**.
4. Si on le demande, spécifiez les clés de licence en les entrant manuellement ou en spécifiant le serveur de licences.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Mise à jour de composants en mode sans surveillance

Pour plus d'informations concernant la mise à jour d'un composant en mode sans surveillance, voir « Installation sans surveillance (p. 28) ».

2.1.3 Installation de l'agent à travers une stratégie de groupe

Vous pouvez installer (ou déployer) de manière centrale l'agent Acronis Backup pour Windows sur des machines membres d'un domaine de répertoire actif, à l'aide de la stratégie de groupe.

Dans cette section, vous apprendrez comment configurer un objet de stratégie de groupe pour déployer l'agent Acronis Backup pour Windows sur des machines dans un domaine entier ou son unité organisationnelle.

Chaque fois qu'une machine se connecte au domaine, l'objet de stratégie de groupe obtenu garantit que l'agent est installé sur la machine.

2.1.3.1 Pré-requis

Avant de procéder au déploiement de l'agent, veuillez vous assurer que :

- Vous avez un domaine Active Directory avec un contrôleur de domaine exécutant Microsoft Windows Server 2003 ou une version ultérieure.
- Vous êtes un membre du groupe Domain Admins dans le domaine.
- Vous connaissez la clé de licence ou le nom ou l'adresse IP d'une machine sur laquelle le serveur de licences Acronis est installé.
- Vous disposez d'une machine fonctionnant sous Windows et sur laquelle Acronis Backup Management Console est installé.

2.1.3.2 Préparation du déploiement de l'agent

Étape 1 : Extraction des packages d'installation

Vous avez besoin de créer un dossier partagé qui contiendra les packages d'installation (fournis en tant que fichiers .msi), et extraire les packages ici.

1. Sur le contrôleur de domaine (ou toute autre machine dans le domaine), créez un dossier — par exemple : **D:\Acronis**
2. Démarrez le programme d'installation d'Acronis Backup.
3. Cliquez sur **Extraire les fichiers d'installation**.
4. Cochez les cases **Agent pour Windows (AcronisAgentWindows.msi)** et **Base de l'agent (AcronisAgentCore.msi)**.
5. Dans **Extraire vers**, entrez le nom du dossier que vous venez de créer, ou cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le dossier.
6. Cliquez sur **Extraire**.

7. Partagez le dossier dans lequel vous avez copié les packages d'installation. Assurez-vous que les utilisateurs du domaine peuvent accéder au dossier partagé — par exemple, en conservant les paramètres de partage par défaut sur **Tout le monde**.

Étape 2 : Configuration des packages d'installation

Important : Ignorez cette étape lors de la réinstallation ou de la mise à jour de l'agent.

Vous avez besoin de configurer les packages d'installation des composants de base de l'agent et d'Agent pour Windows en lançant le script de configuration. Le script est installé en même temps que la console de gestion. Par défaut, le script est situé dans le dossier **%ProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole** ou **%ProgramFiles(x86)%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole**. Si la console de gestion est installée sur une machine différente, vous pouvez copier le script de configuration à partir de cette machine.

Le script de configuration crée une transformation (également appelée modification, fichier de modification, ou fichier .mst) pour un package d'installation.

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Exécuter**, et tapez ensuite : **cmd**
2. Cliquez sur **OK**.
3. Modifiez le dossier actuel pour celui sur lequel le script de configuration **mst_gen.vbs** est situé, en exécutant des commandes telles que :

```
C:
cd "C:\Program Files\Acronis\BackupAndRecoveryConsole"
```

4. Exécutez le script de configuration pour la Base de l'agent et pour les composants Agent pour Windows ; par exemple, comme suit :

```
mst_gen.vbs /msi_path D:\Acronis\AcronisAgentCore.msi

mst_gen.vbs /msi_path D:\Acronis\AcronisAgentWindows.msi /license_server
licensesrv /product AS
```

Remarque : Vous devez inclure un chemin d'accès complet au package d'installation même si le package est dans le même dossier que le script de configuration.

Pour la syntaxe complète du script de configuration, voir Paramètres du script de configuration (p. 34). Voir également « Exemples de création d'une transformation » dans Installation sans assistance (p. 28).

Les packages d'installation sont prêts pour le déploiement. Vous devez maintenant créer des objets de stratégie de groupe en suivant les instructions de la section Configuration des objets de stratégie de groupe (p. 32).

2.1.3.3 Configuration des objets de stratégie de groupe

Utilisez cette procédure pour configurer un objet de stratégie de groupe (GPO) pour le déploiement de l'agent dans le domaine entier ou dans son unité d'organisation. L'agent sera installé sur chaque machine membre du domaine ou de l'unité d'organisation immédiatement après le démarrage de Windows sur cette machine.

Prérequis

- Vous devez être connecté au contrôleur du domaine en tant qu'administrateur de domaine ; si le domaine possède plus d'un contrôleur de domaine, connectez-vous sur l'un d'entre eux en tant qu'administrateur de domaine.

- Si vous prévoyez de déployer l'agent dans une unité d'organisation, assurez-vous que celle-ci existe dans le domaine.
- Assurez-vous d'avoir complété les étapes décrites dans Préparation du déploiement de l'agent (p. 31).

Etape 1 : Création des objets de la stratégie de groupe

1. Dans le menu **Démarrer**, pointez sur **Outils administratifs** puis cliquez sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** (sous Windows Server 2003) ou **Gestion des stratégies de groupe** (sous Windows Server 2008, Windows Server 2012 et Windows Server 2016).
2. Sous Windows Server 2003 :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du domaine ou de l'unité d'organisation puis cliquez sur **Propriétés**. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet **Stratégie de groupe** puis cliquez sur **Nouvelle**.

Sous Windows Server 2008, Windows Server 2012 et Windows Server 2016 :

 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du domaine ou l'unité d'organisation puis cliquez sur **Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici**.
3. Nommer le nouvel objet de la Stratégie de groupe **Agent Acronis**
4. De même, créer un autre objet de Stratégie de groupe et nommez-le **Base de Acronis**
5. Assurez-vous que l'objet **Agent d'Acronis** est plus haut dans la liste que l'objet **Base d'Acronis**.

Etape 2 : Configuration de l'objet de la Stratégie de groupe

1. Ouvrir l'objet de la Stratégie de groupe de l'**Agent Acronis** pour l'édition, comme suit :
 - Sous Windows Server 2003 :
Cliquez sur l'objet de la stratégie de groupe, puis sur **Modifier**.
 - Sous Windows Server 2008, Windows Server 2012 et Windows Server 2016 :
Sous **Objets de stratégie de groupe**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet de stratégie de groupe, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans le composant logiciel enfichable de l'Editeur d'objet Stratégie de groupe, étendez **Configuration de l'ordinateur**.
3. Sous Windows Server 2003 et Windows Server 2008 :
 - Étendez **Paramètres du logiciel**.

Sous Windows Server 2012 et Windows Server 2016 :

 - Étendez **Stratégies > Paramètres du logiciel**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Installation du logiciel**, pointez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **Package**.
5. Sélectionnez le package d'installation de l'agent dans le dossier partagé que vous avez créé précédemment puis cliquez sur **Ouvrir**.
6. Dans la boîte de dialogue **Déployer le logiciel**, cliquez sur **Avancées** puis cliquez sur **OK**.
7. Si vous mettez l'agent à jour ou que vous le réinstallez, ne faites rien.
Si vous installez l'agent, procédez comme suit :
 - Dans l'onglet **Modifications**, cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez la transformation que vous avez créée précédemment ; le fichier de transformation se nomme **AcronisAgentWindows.mst** et il se trouve dans le même dossier que le package d'installation de l'agent.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Déployer le logiciel**.

Etape 3 : Configuration de l'objet de la Stratégie de groupe pour le composant de base de l'Agent

1. Ouvrir l'objet de la Stratégie de groupe du **Composant de base Acronis** pour l'édition, comme suit :
 - Sous Windows Server 2003 :
Cliquez sur l'objet de la stratégie de groupe, puis sur **Modifier**.
 - Sous Windows Server 2008, Windows Server 2012 et Windows Server 2016 :
Sous **Objets de stratégie de groupe**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet de stratégie de groupe, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans le composant logiciel enfichable de l'Editeur d'objet Stratégie de groupe, étendez **Configuration de l'ordinateur**.
3. Sous Windows Server 2003 et Windows Server 2008 :
 - Étendez **Paramètres du logiciel**.Sous Windows Server 2012 et Windows Server 2016 :
 - Étendez **Stratégies > Paramètres du logiciel**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Installation du logiciel**, pointez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **Package**.
5. Sélectionnez package d'installation d'**AcronisAgentCore.msi** dans le dossier partagé que vous avez préalablement créé, puis cliquez sur **Ouvrir**.
6. Dans la boîte de dialogue **Déployer le logiciel**, cliquez sur **Avancées** puis cliquez sur **OK**.
7. Si vous mettez l'agent à jour ou que vous le réinstallez, ne faites rien.
Si vous installez l'agent, procédez comme suit :
 - Dans l'onglet **Modifications**, cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez la transformation que vous avez créée précédemment ; le fichier de transformation se nomme **AcronisAgentWindows.mst** et il se trouve dans le même dossier que le package d'installation de l'agent.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Déployer le logiciel**.

2.1.4 Paramètres de script de configuration

Le script de configuration **mst_gen.vbs** crée un fichier .mst (appelé transformation, modification ou fichier de modification) pour le package d'installation d'un composant Acronis, tel que l'agent Acronis Backup pour Windows.

En utilisant la transformation avec le package d'installation, vous pouvez installer le composant en mode sans assistance, soit en exécutant le package d'installation manuellement soit en le déployant via la stratégie de groupe.

Ce qui suit est la syntaxe complète du script de configuration :

```
mst_gen.vbs
/msi_path <Chemin d'accès complet>
[/target_dir <Dossier d'installation>]
[/account <Nom d'utilisateur> <Mot de passe>]
[/remote_users <Utilisateur1>;<Utilisateur2>;...;<UtilisateurN>]
[/ams_address <Serveur de gestion> /ams_user <Nom de l'administrateur>
<Mot de passe>]
[/cep_enabled]
[/serial <Clé de licence> [/old_serial <ancienne clé de
```

licence>] | /license_server <Serveur de licences> /product <Code du produit>}}
[/current_user]

Les crochets ([]) indiquent les paramètres facultatifs ou qui ne s'appliquent qu'à certains composants. Les accolades ({ }) indiquent les ensembles de paramètres mutuellement exclusifs ; chaque ensemble est séparé par une barre verticale (|).

Ce qui suit est la description de chaque paramètre et la liste des composants auxquels il s'applique.

Paramètres qui s'appliquent à n'importe quel composant

/msi_path <Chemin d'accès complet>

Spécifie le chemin d'accès complet au package d'installation du composant. Entrez un chemin d'accès local, tel que **D:\dossier\AcronisAgentWindows.msi**, ou entrez un chemin d'accès UNC (convention d'affectation des noms), tel que **\\serveur\dossier\AcronisAgentWindows.msi**.

/target_dir <Dossier d'installation>

Spécifie le dossier dans lequel installer le composant.

Sans ce paramètre, le composant sera installé dans le dossier par défaut : %ProgramFiles%\Acronis (dans une version 32 bits de Windows) ou %ProgramFiles(x86)%\Acronis (dans une version 64 bits de Windows).

Paramètre qui s'applique uniquement aux composants noyau agent et console d'administration

Le paramètre suivant s'applique uniquement aux packages d'installation AcronisAgentCore.msi et AcronisManagementConsole.msi.

/cep_enabled

Spécifie si une machine avec un de ces composants participera au programme d'amélioration du produit CEP (Customer Experience Program) d'Acronis.

Si ce paramètre est utilisé, des informations sur la configuration matérielle, les fonctionnalités les plus et les moins utilisées et celles relatives à tout problème seront automatiquement collectées à partir de la machine et envoyées régulièrement à Acronis. Le genre de renseignements qui doivent être envoyés dépend du ou des composants ci-dessus qui seront installés sur la machine. Vous trouverez les conditions de participation sur la page Web du programme d'expérience Client.

Sans ce paramètre, les informations ne seront pas envoyées.

Paramètres qui s'appliquent seulement au composant du noyau agent

Les paramètres suivants s'appliquent seulement au package d'installation AcronisAgentCore.msi.

/account <Nom d'utilisateur> <Mot de passe>

Spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte de l'utilisateur sous lequel le service de la machine gérée Acronis s'exécutera sur la machine. Tous les agents sur la machine s'exécuteront en tant que ce service. Le compte utilisateur doit posséder les droits appropriés, tels qu'ils sont décrits dans « Spécifier les informations d'identification pour les services Acronis » (p. 24). Séparez le nom du domaine et le compte par une barre oblique inverse, comme ceci : **mondomaine\Utilisateur**.

Sans ce paramètre, le service s'exécutera sous le compte par défaut : **Acronis Agent User**

/remote_users <Utilisateur1>;<Utilisateur2>;...;<UtilisateurN>

Spécifie les noms d'utilisateur qui seront ajoutés au groupe **Acronis Remote Users**. Les membres de ce groupe sont autorisés à se connecter à distance à la machine.

Avec ce paramètre, seuls les utilisateurs spécifiés seront ajoutés au groupe. Séparez les noms d'utilisateur en utilisant des points-virgules (;).

Sans ce paramètre, tous les membres du groupe Administrateurs sur la machine spécifique seront ajoutés au groupe.

/ams_address <Serveur de gestion>

Spécifie le nom ou l'adresse IP du serveur de gestion Acronis Backup. Avec ce paramètre, la machine sera enregistrée sur serveur de gestion une fois l'installation terminée.

/ams_user <Nom de l'administrateur> <Mot de passe>

Spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur qui est membre du groupe **Acronis Centralized Admins** sur serveur de gestion. Utilisez ce paramètre avec le paramètre **/ams_address**.

Paramètres qui s'appliquent seulement à un composant qui a besoin d'une licence

Les paramètres suivants s'appliquent uniquement aux packages d'installation

AcronisAgentWindows.msi, AcronisAgentESX.msi et AcronisAgentHyperV.msi.

/serial <Clé de licence>

Spécifie la clé de licence à utiliser lors de l'installation du composant. Une clé de licence est une suite de lettres et de chiffres séparés par des tirets. Saisissez la clé de licence exacte, avec les tirets.

/old_serial <ancienne clé de licence>

Lors de la mise à niveau à partir d'Acronis Backup & Recovery 10 ou 11, ce paramètre spécifie la clé de licence pour ce produit. Utilisez ce paramètre avec le paramètre **/serial**.

Si les clés de licence sont stockées sur un serveur de licences, utilisez plutôt le paramètre **/license_server**.

/license_server <Serveur de licences>

Spécifie le nom ou l'adresse IP de la machine sur laquelle le serveur de licences est installé.

Lors de l'utilisation de ce paramètre, spécifiez également le paramètre **/product**.

/product <Code du produit>

Spécifie le code de votre produit.

Les codes sont les suivants :

Acronis Backup Advanced pour Windows Server : **ABR11.5_ASW**

Acronis Backup pour Windows Server Essentials : **ABR11.5_SBS**

Acronis Backup Advanced pour PC : **ABR11.5_AW**

Licence Acronis Backup Advanced Universal : **ABR11.5_VE**

Acronis Backup Advanced pour Hyper-V : **ABR11.5_VEHV**

Acronis Backup Advanced pour VMware : **ABR11.5_VEESX**

Acronis Backup Advanced pour RHEV : **ABR11.5_VERHEV**

Acronis Backup Advanced pour Citrix XenServer : **ABR11.5_VEXEN**

Acronis Backup Advanced pour Oracle VM : **ABR11.5_VEORCL**

Acronis Backup Advanced pour SQL : **ABR11.5_SQL**

Acronis Backup Advanced pour SharePoint : **ABR11.5_SP**

Acronis Backup Advanced pour Active Directory : **ABR11.5_AD**.

Remarque : si ni le paramètre */serial* ni le paramètre */License_server* n'est spécifié, le composant sera uniquement installé pour la sauvegarde sur le cloud.

Paramètre qui s'applique uniquement au composant de la console d'administration

Le paramètre suivant s'applique seulement au package d'installation
AcronisManagementConsole.msi.

/current_user

Indique que le composant sera installé uniquement pour l'utilisateur actuel et non pour tous les utilisateurs sur une machine.

Évitez d'utiliser ce paramètre lors de l'installation du composant au travers d'une stratégie de groupe, car l'« utilisateur actuel » de cette installation est typiquement un compte système.

2.1.5 Installation à partir de la page Web du serveur de gestion

Serveur de gestion Acronis Backup est fourni avec son propre serveur Web et sa propre page Web. Vous ou les utilisateurs de votre organisation peuvent aller à cette page Web à partir de toute machine équipée d'un navigateur Web pris en charge (p. 37), et installer Acronis Backup sans avoir à spécifier les paramètres d'installation. Pendant l'installation d'un agent, le programme d'installation enregistre la machine sur serveur de gestion.

La page Web donne accès aux packages d'installation situés dans un réseau qui ne permet pas le partage de dossiers.

Contrairement à l'installation par stratégie de groupe (p. 31), l'installation à partir de la page Web peut être lancée par l'utilisateur. Elle peut être exécutée sur des machines qui ne sont pas membres d'un domaine, y compris les machines exécutant Linux.*

Contrairement à l'installation à distance (p. 48), laquelle est souvent bloquée par un pare-feu, l'installation à partir de la page Web ne nécessite pas l'ouverture d'un port réseau non standard. Un port HTTP (par défaut, le port 8080) est utilisé pour l'installation.

Pour que la page Web fonctionne, le **Composant pour l'installation à distance** doit être installé. Quand vous installez serveur de gestion, vérifiez la page du résumé afin de vous assurer que ce composant est parmi ceux à installer. Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel placer les packages d'installation.

*Pour ajouter un composant pour Linux à la page Web, téléchargez ce composant à partir de la page Web d'Acronis. Puis ajoutez l'élément correspondant **installed-products** au fichier de configuration décrit dans « Modification des paramètres d'installation » (p. 39). Cela rendra le fichier d'installation du composant accessibles via la page Web. Les autres paramètres du fichier de configuration seront ignorés dans Linux. Vous devez spécifier les paramètres d'installation manuellement durant chaque installation.

2.1.5.1 Navigateurs Web pris en charge

La page Web peut être consultée en utilisant n'importe lequel de ces navigateurs Web :

- Internet Explorer 6 ou plus récent
- Mozilla Firefox 3.6 ou plus récent
- Safari 5 ou plus récent
- Google Chrome 6 ou plus récent
- Opera 10.6 ou plus récent

Important : Assurez-vous que JavaScript est activé dans le navigateur.

2.1.5.2 Utilisation de la page Web du serveur de gestion

Pour ouvrir la page Web du serveur de gestion, tapez le nom ou adresse IP de la machine et le numéro du port du serveur de gestion dans la barre d'adresse du navigateur. Par exemple, tapez **http://ams:8080** ou **http://192.168.0.1:8080**

Si la page Web doit être accédé en utilisant un port qui n'est pas le port par défaut, spécifiez ce port au lieu de 8080.

Installation avec composants pré-sélectionnés

Ce qui suit explique comment vous pouvez utiliser la page Web pour permettre aux utilisateurs de votre organisation d'installer facilement Acronis Backup sur leurs machines :

1. Allez à la page Web. Elle affiche la liste des composants d'Acronis Backup qu'un utilisateur peut installer.
2. Sélectionnez un ou plusieurs composants que les utilisateurs ont besoin d'installer.
3. Copiez le lien de **téléchargement** et envoyez-le aux utilisateurs.
4. Un utilisateur suit le lien et démarre le programme d'installation.
5. Le programme d'installation fonctionne avec tous les champs (tels que le nom du serveur de licences) déjà rempli. L'utilisateur peut utiliser l'assistant d'installation sans modifier aucun paramètre.

Installation avec sélection des composants sur site

Ce qui suit explique comment les utilisateurs avancés peuvent utiliser la page Web pour installer facilement Acronis Backup sur leurs machines :

1. L'utilisateur se rend sur la page Web. Elle affiche la liste des composants d'Acronis Backup que l'utilisateur peut installer.
2. L'utilisateur sélectionne un ou plusieurs composants à installer.
3. L'utilisateur clique sur le bouton **Télécharger**.
4. L'utilisateur démarre le programme d'installation.
5. Le programme d'installation fonctionne avec tous les champs requis (tels que le nom du serveur de licences) déjà remplis. L'utilisateur peut utiliser l'assistant d'installation et modifier les paramètres si nécessaire.

Comment l'installation fonctionne

Le programme d'installation par lui-même est de petite taille. Il télécharge les packages d'installation des éléments sélectionnés à partir de la machine du serveur de gestion.

Lors de l'installation d'un agent sous Windows, le programme d'installation crée un compte d'utilisateur dédié pour le service de l'agent.

2.1.5.3 Paramètres d'installation par défaut

Le programme d'installation prend les paramètres d'installation à partir du fichier de configuration, lequel est stocké sur la machine du serveur de gestion.

Les paramètres par défaut dans le fichier de configuration sont les suivants :

- Utiliser le serveur de licences qui vient avec le serveur de gestion. Chaque agent en cours d'installation obtiendra sa propre licence auprès de ce serveur de licences.

- Installer les composants dans le dossier suivant :
 - Pour les versions 32 bits de Windows : **%ProgramFiles%\Acronis**
 - Pour les versions 64 bits de Windows : **%ProgramFiles(x86)%\Acronis**
 - Sous Linux : **/usr/lib/Acronis** (ce paramètre ne peut pas être modifié)

Pour plus d'informations sur la façon de changer les paramètres par défaut, voir la section « Modification des paramètres d'installation » (p. 39).

2.1.5.4 Modifier les paramètres d'installation

Pour modifier les paramètres installation par défaut, vous devez éditer le fichier de configuration.

Le nom du fichier de configuration est **settings.xml**. Le fichier est stocké sur la machine sur laquelle serveur de gestion est installé. Le fichier est situé dans le sous-dossier de la **page Web** du dossier d'installation que vous avez spécifié. Par défaut :

- Si installé dans une version 32 bits de Windows : **%ProgramFiles%\Acronis\WebPage**
- Si installé dans une version 64 bits de Windows : **%ProgramFiles(x86)%\Acronis\WebPage**

Ce fichier stocke les paramètres dans les éléments suivants :

installed-products

Spécifie quels éléments apparaissent sur la page Web. Chaque composant est spécifié comme un élément **product** . Par exemple :

```
<product
  name="Agent for Windows"
  package="AcronisAgentWindows.msi"
  type="win"
  description="Installez l'agent sur une machine pour pouvoir sauvegarder ses
disques, volumes et fichiers."
/>
```

L'élément **product** possède les attributs suivants :

name

Le nom du composant tel qu'il apparaît sur la page Web.

package

Le nom du package d'installation du composant (un fichier .msi, .i686 ou .x86_64). Le fichier doit être situé dans le dossier suivant : **%CommonProgramFiles%\Acronis\RemoteInstaller\<numéro build produit>**.

type

Le système d'exploitation pour lequel l'élément est destiné. Les valeurs possibles de cet attribut sont : **win** (Windows) et **linux** (Linux).

description

La description du composant tel qu'elle apparaît sur la page Web. La description est affichée sous le nom du composant

ams

Spécifie serveur de gestion (AMS) sur lequel la machine sera enregistrée après l'installation. Par exemple :

```
<ams address="ManagementServer" />
```

L'attribut **address** spécifie le nom ou l'adresse IP du serveur de gestion.

Il doit s'agir du serveur sur lequel la page Web est installée. N'essayez pas de spécifier un autre serveur ici. Toutefois, vous pouvez modifier le nom réseau du serveur en son nom de domaine entièrement qualifié (FQDN), comme `ManagementServer.example.com`, ou en son adresse IP. Cela peut être utile si le programme d'installation téléchargé ne parvient pas à ajouter de machines utilisateurs au serveur de gestion.

license-server

Spécifie le serveur de licences à partir duquel les composants prendront les licences durant l'installation. Par exemple :

```
<license-server address="LicenseServer" />
```

L'attribut **address** spécifie le nom ou l'adresse IP du serveur de licences.

web-setup-settings

Spécifie la façon dont les composants seront installés.

Cet élément a le contenu suivant :

acep

Spécifie s'il faut permettre à la machine de participer au programme d'amélioration du produit CEP (Customer Experience Program) d'Acronis. Le paramètre par défaut est :

```
<acep enabled="false" />
```

Les valeurs possibles de l'attribut **enabled** sont : **true** (la participation est permise) et **false** (la participation n'est pas permise).

install

Spécifie pour quels utilisateurs Windows on doit installer les composants et le niveau d'interaction de l'utilisateur nécessaire durant l'installation. Le paramètre par défaut est :

```
<install for_user="all" mode="manual" />
```

Les valeurs possibles de l'attribut **for_user** sont : **all** (pour installer les composants pour tous les utilisateurs Windows sur la machine) et **current** (pour installer les composants seulement pour l'utilisateur Windows qui a démarré le programme d'installation).

L'attribut **mode** est réservé pour l'utilisation dans les versions à venir. Sa seule valeur possible actuellement est **manual**. Avec cette valeur, le programme d'installation s'exécute avec tous les champs requis déjà renseignés, mais l'utilisateur doit toujours passer par l'assistant d'installation.

installation-path

Spécifie l'emplacement pour installer les composants.

Cet élément a le contenu suivant :

x86

Spécifie l'emplacement pour installer les composants sur des machines exécutant des versions 32 bits de Windows.

x64

Spécifie l'emplacement pour installer les composants sur des machines exécutant des versions 64 bits de Windows.

Pour les deux éléments, l'attribut **path** spécifie le chemin d'accès. Les paramètres par défaut sont :

```
<x86 path="%ProgramFiles%/Acronis" />
```

```
<x64 path="%ProgramFiles(x86)%/Acronis" />
```

Les composants pour Linux sont toujours installés dans le répertoire **/usr/lib/Acronis**.

2.1.5.5 Changer le port de la page Web

Par défaut, la page Web est disponible via le port 8080. Si un autre programme utilise déjà ce port, vous devrez spécifier un port différent.

Le numéro de port est indiqué sur l'écran de résumé lorsque vous installez le serveur de gestion. Pour pouvoir changer le numéro de port, activez la case **Je veux sélectionner manuellement les composants Acronis...** dans la fenêtre de sélection du rôle de la machine. Puis, spécifiez le port dans la fenêtre correspondante.

Si le serveur de gestion est déjà installé, vous pouvez changer le numéro de port en reconfigurant le serveur Web, comme suit :

1. Ouvrez le fichier **httpd.conf** qui est situé dans le dossier suivant :
 - Pour les versions 32 bits de Windows : **%CommonProgramFiles%\Acronis\WebServer\conf**
 - Pour les versions 64 bits de Windows : **%CommonProgramFiles(x86)%\Acronis\WebServer\conf**
2. Modifiez la valeur du paramètre **Écoute** avec le numéro de port souhaité. Par exemple, le paramètre **Écoute 8888** signifie l'utilisation du port 8888 pour la page Web.

Important : Ne spécifiez pas le port par lequel le serveur de gestion communique avec les autres composants d'Acronis Backup. Par défaut, il s'agit du port 9876.

3. Redémarrez le service du serveur Web. Vous pouvez effectuer cela en utilisant l'une de ces méthodes :
 - À l'invite de la ligne de commande en entrant les commandes suivantes :

```
net stop "Acronis Web Server Service"
net start "Acronis Web Server Service"
```
 - Enfichez le composant logiciel **Services** en cliquant sur **Acronis Web Server Service** avec le bouton droit de la souris, puis en cliquant sur **Redémarrer**.

2.1.6 Installation du serveur de licences Acronis

Le serveur de licences est intégré au serveur de gestion Acronis Backup. Nous recommandons d'utiliser de serveur de licences.

Si vous devez installer le serveur de licences comme un composant distinct, utilisez la procédure suivante.

Pour installer le serveur de licences comme un élément distinct

1. Démarrez le programme d'installation.
2. Cliquez sur **Installer Acronis Backup**.
3. Acceptez les termes du contrat de licence.
4. Activez la case **Je veux sélectionner les composants Acronis manuellement...**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la liste des composants, sous **Autres composants**, activez la case **Serveur de licences**, puis cliquez sur **Suivant**.

Cliquez sur **Importer à partir d'un fichier** et spécifiez le fichier contenant la liste des clés de licence. Vous pouvez spécifier plusieurs fichiers l'un après l'autre ou saisir les clés de licence manuellement.

Détails. Vous pourrez importer d'autres clés de licence ultérieurement à n'importe quel moment (y compris pendant l'installation des agents), en indiquant un fichier contenant les clés ou en les entrant manuellement.

6. Utilisez les valeurs par défaut pour **Installer sur :** et **Installer pour :**
7. Continuez l'installation.

2.2 Installation sous Linux

Cette section décrit l'installation des composants d'Acronis Backup sur une machine fonctionnant sous Linux.

En utilisant les paramètres de ligne de commande, vous pouvez installer le produit dans le mode d'installation sans assistance.

2.2.1 Préparation

Cette section décrit les étapes préparatoires à l'installation sous Linux.

2.2.1.1 Gestionnaire de packages RPM

Assurez-vous que le gestionnaire de packages RPM (RPM) est installé sur votre système. Avant d'installer le produit sur une distribution Linux qui n'utilise pas de gestionnaire de packages RPM, tel qu'Ubuntu, vous devez installer ce gestionnaire RPM manuellement en exécutant, par exemple, la commande suivante :

```
sudo apt-get install rpm
```

Les distributions Linux dans lesquelles le RPM est déjà installé incluent Red Hat Enterprise Linux, Fedora et SUSE Linux Enterprise Server.

2.2.1.2 Linux packages

To add the necessary modules to the Linux kernel, the setup program needs the following Linux packages:

- The package with kernel headers or sources. The package version must match the kernel version.
- The GNU Compiler Collection (GCC) compiler system. The GCC version must be the one with which the kernel was compiled.
- The Make tool.
- The Perl interpreter.

The names of these packages vary depending on your Linux distribution.

In Red Hat Enterprise Linux, CentOS, and Fedora, the packages normally will be installed by the setup program. In other distributions, you need to install the packages if they are not installed or do not have the required versions.

Are the required packages already installed?

To check whether the packages are already installed, perform these steps:

1. Run the following command to find out the kernel version and the required GCC version:

```
cat /proc/version
```

This command returns lines similar to the following: **Linux version 2.6.35.6** and **gcc version 4.5.1**

2. Run the following command to check whether the Make tool and the GCC compiler are installed:

```
make -v
gcc -v
```

For **gcc**, ensure that the version returned by the command is the same as in the **gcc version** in step 1. For **make**, just ensure that the command runs.

3. Check whether the appropriate version of the packages for building kernel modules is installed:

- In Red Hat Enterprise Linux, CentOS, and Fedora, run the following command:

```
yum list installed | grep kernel-devel
```

- In Ubuntu, run the following commands:

```
dpkg --get-selections | grep linux-headers
dpkg --get-selections | grep linux-image
```

In either case, ensure that the package versions are the same as in **Linux version** in step 1.

4. Run the following command to check whether the Perl interpreter is installed:

```
perl --version
```

If you see the information about the Perl version, the interpreter is installed.

Installing the packages from the repository

The following table lists how to install the required packages in various Linux distributions.

Linux distribution	Package names	How to install
Red Hat Enterprise Linux	kernel-devel gcc make	The setup program will download and install the packages automatically by using your Red Hat subscription.
	perl	Run the following command: <pre>yum install perl</pre>
CentOS Fedora	kernel-devel gcc make	The setup program will download and install the packages automatically.
	perl	Run the following command: <pre>yum install perl</pre>
Ubuntu	linux-headers linux-image gcc make perl	Run the following commands: <pre>sudo apt-get update sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` sudo apt-get install linux-image-`uname -r` sudo apt-get install gcc-<package version> sudo apt-get install make sudo apt-get install perl</pre>

The packages will be downloaded from the distribution's repository and installed.

For other Linux distributions, please refer to the distribution's documentation regarding the exact names of the required packages and the ways to install them.

Installing the packages manually

You may need to install the packages **manually** if:

- The machine does not have an active Red Hat subscription or Internet connection.
- The setup program cannot find the **kernel-devel** or **gcc** version corresponding to the kernel version. If the available **kernel-devel** is more recent than your kernel, you need to either update the kernel or install the matching **kernel-devel** version manually.
- You have the required packages on the local network and do not want to spend time for automatic search and downloading.

Obtain the packages from your local network or a trusted third-party website, and install them as follows:

- In Red Hat Enterprise Linux, CentOS, or Fedora, run the following command as the root user:

```
rpm -ivh PACKAGE_FILE1 PACKAGE_FILE2 PACKAGE_FILE3
```
- In Ubuntu, run the following command:

```
sudo dpkg -i PACKAGE_FILE1 PACKAGE_FILE2 PACKAGE_FILE3
```

Example: Installing the packages manually in Fedora 14

Follow these steps to install the required packages in Fedora 14 on a 32-bit machine:

1. Run the following command to determine the kernel version and the required GCC version:

```
cat /proc/version
```

The output of this command includes the following:

```
Linux version 2.6.35.6-45.fc14.i686  
gcc version 4.5.1
```

2. Obtain the **kernel-devel** and **gcc** packages that correspond to this kernel version:

```
kernel-devel-2.6.35.6-45.fc14.i686.rpm  
gcc-4.5.1-4.fc14.i686.rpm
```

3. Obtain the **make** package for Fedora 14:

```
make-3.82-3.fc14.i686
```

4. Install the packages by running the following commands as the root user:

```
rpm -ivh kernel-devel-2.6.35.6-45.fc14.i686.rpm  
rpm -ivh gcc-4.5.1.fc14.i686.rpm  
rpm -ivh make-3.82-3.fc14.i686
```

You can specify all these packages in a single **rpm** command. Installing any of these packages may require installing additional packages to resolve dependencies.

2.2.1.3 Fichiers d'installation

Téléchargez les fichiers d'installation et attribuez-leur les autorisations d'accès nécessaires :

1. Accédez au site Web d'Acronis.
2. Téléchargez le fichier d'installation (lors de l'installation d'Acronis Backup) ou les fichiers d'installation (lors de l'installation d'Acronis Backup Advanced). Selon la plate-forme de la machine (x86 ou x86_64), vous avez besoin du fichier .i686 ou des fichiers .x86_64.
3. Copiez les fichiers d'installation dans un répertoire de la machine sur laquelle vous voulez installer le produit.
4. Allez sur le répertoire où vous avez copié les fichiers d'installation, et ensuite exécuter la commande suivante :

```
chmod 755 AcronisBackup*
```

2.2.2 Installation interactive d'Acronis Backup Advanced

Pour installer l'agent Acronis Backup pour Linux

1. Assurez-vous de posséder une licence pour Acronis Backup Advanced. Vous pouvez importer les licences dans le serveur de licences Acronis.
Aucune licence n'est nécessaire pour installer l'agent en mode d'évaluation (p. 4) ou pour la sauvegarde sur le cloud uniquement.
2. Exécutez le fichier d'installation approprié (un fichier .i686 ou un fichier .x86_64) en tant qu'utilisateur root.
3. Acceptez les termes du contrat de licence.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour installer le produit en mode d'évaluation, sélectionnez **Installer en mode d'évaluation**.
 - Pour installer le produit pour la sauvegarde sur le cloud uniquement, sélectionnez **Installer pour la sauvegarde sur le cloud uniquement**.
 - Pour installer le produit en mode complet, spécifiez les clés de licence de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur **Sélectionner le serveur de licences Acronis** puis saisissez le nom ou l'adresse IP du serveur de licences.
 - Sélectionnez **Saisir la clé de licence**, puis saisissez votre clé de licence Acronis Backup Advanced.
5. Spécifiez si vous souhaitez enregistrer la machine sur le serveur de gestion. Vous pouvez ajouter la machine au serveur de gestion ultérieurement en utilisant le nom ou l'adresse IP de la machine.
6. Si vous installez le logiciel sous Red Hat Enterprise Linux ou CentOS, le programme d'installation pourrait vous avertir de l'absence de certains des paquets Linux requis. Sélectionnez **Continuer** pour essayer d'installer ces paquets automatiquement (recommandé), ou sélectionnez **Ignorer** pour sauter l'installation du package. Pour des informations plus détaillées sur les paquets requis, reportez-vous à la section « Paquets Linux » (p. 42).
7. Le programme d'installation essaie de compiler automatiquement le module SnapAPI pour votre noyau Linux. S'il ne peut pas le faire avec succès, veuillez vous reporter au fichier :
/usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/HOWTO.INSTALL.

Pour installer la console d'administration Acronis Backup ou Acronis Bootable Media Builder

1. Exécutez le fichier d'installation de la console d'administration ou de Bootable Media Builder (un fichier .i686 ou un fichier .x86_64) en tant qu'utilisateur root.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

2.2.3 Installation dans le mode sans assistance

Pour installer un composant dans le mode sans assistance (sans demander de confirmation), exécutez le fichier d'installation du composant avec le paramètre **-une** ligne de commande. Vous pourriez devoir utiliser d'autres paramètres (p. 46) pour spécifier la façon d'exécuter l'installation.

Voici deux exemples d'installation sans assistance. Dans ces exemples, il est supposé que vous utilisez un fichier d'installation 32 bits (.i686). Les mêmes paramètres fonctionnent avec un fichier d'installation 64 bits (.x86_64).

Exemple 1 : Installation sans assistance avec une clé de licence.

La commande suivante installe Acronis Backup dans le mode sans assistance et utilise la clé de licence 12345-67890-ABCDE :

```
./AcronisBackupL.i686 -a -l 12345-67890-ABCDE
```

Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres afin d'installer l'agent pour Linux à partir du fichier d'installation Acronis Backup Advanced correspondant.

Exemple 2 : Installation sans assistance avec un serveur de licences.

Cet exemple ne s'applique qu'à Acronis Backup Advanced.

La commande suivante :

- Installe l'agent pour Linux dans le mode sans assistance.
- Utilise un Acronis Backup Advanced pour la licence Linux Server ; la clé de licence est stockée sur le serveur de licence Acronis situé sur la machine **licensesrv**.
- Une fois l'installation terminée, enregistre la machine sur le serveur de gestion situé sur la machine **managementsrv**.

```
./AcronisBackupAdvancedAgentL.i686 -a -L licensesrv -P ABR11.5_ASL -C managementsrv  
-g srvadmin -w PassWd123
```

2.2.4 Paramètres de ligne de commande

Lors de l'exécution des fichiers d'installation Acronis Backup, vous pouvez spécifier un ou plusieurs paramètres de ligne de commande.

Paramètres communs

Sauf spécification inverse, les paramètres sont présents dans tous les fichiers d'installation.

-a ou --auto

Exécute l'installation dans le mode appelé « sans surveillance par opposition au mode interactif par défaut ».

Le programme d'installation continuera sans aucune intervention, telle que la saisie de la clé de licence ou le clic sur les boutons **Suivant**.

Lorsque vous utilisez ce paramètre, vous devez spécifier le composant à installer, en utilisant le paramètre **-i**.

Lors de l'exécution du fichier d'installation de l'agent Acronis Backup pour Linux, vous devez aussi spécifier le serveur de licences ou la clé de licence en utilisant le paramètre **-L** ou **-l** respectivement.

Si le module SnapAPI doit être compilé et que la compilation est possible, le programme d'installation compilera automatiquement le module ; sinon, la compilation sera sautée.

-n ou --nodeps

Ignore les dépendances lors de l'installation sans assistance (voir le paramètre **-a** décrit précédemment).

Avec ce paramètre, l'installation se poursuivra même si les paquets nécessaires au fonctionnement du logiciel ne sont pas installés. S'il manque des dépendances, les fonctionnalités du logiciel seront limitées.

-u ou --uninstall

Désinstalle le composant. Vous n'avez pas à spécifier de clé de licence ou de serveur de licences.

-s ou --disable-native-shared

Force l'utilisation des propres bibliothèques redistribuables du programme d'installation pendant l'installation, au lieu de celles présentes dans le système.

Les bibliothèques redistribuables sont un ensemble standard d'outils internes. Les programmes utilisent ces bibliothèques à des fins telles que l'affichage de l'interface utilisateur.

Le programme d'installation contient des copies de toutes les bibliothèques dont il a besoin. Par défaut, il utilise une copie d'une bibliothèque seulement lorsque cette bibliothèque est présente dans le système. En utilisant ce paramètre, le programme d'installation utilise toujours la copie.

Vous pourriez avoir à utiliser ce paramètre si vous avez des problèmes avec l'installation ; par exemple, lorsque l'interface utilisateur du programme d'installation n'est pas affichée correctement.

-d ou --debug

Inscrit des informations détaillées dans le journal d'installation.

-i <Nom du composant> ou --id=<Nom du composant>

S'applique uniquement à l'installation d'Acronis Backup. Dans Acronis Backup Advanced, chaque composant est installé à partir d'un fichier d'installation séparé.

Spécifie le nom du composant en cours d'installation :

Pour Acronis Backup Agent pour Linux : **BackupAndRecoveryAgent**

Pour les composants de démarrage Acronis Backup et Media Builder :

BackupAndRecoveryBootableComponents

Pour la console d'administration Acronis Backup : **Consoled'Administration**

Les noms sont sensibles à la casse.

-v ou --version

Affiche la version du produit et quitte ensuite.

-? ou --help

Affiche l'aide et quitte par la suite.

--usage

Affiche un message d'utilisation bref et quitte par la suite.

Paramètres s'appliquant uniquement au fichier d'installation de l'agent Acronis Backup pour Linux

-e {0|1} ou --ssl={0|1}

Spécifie s'il faut activer l'authentification pour la connexion à d'autres composants.

L'authentification est effectuée en utilisant des certificats SSL.

Les valeurs possibles sont :

0 : Ne pas utiliser d'authentification

1 : Utiliser l'authentification

-C <Serveur de gestion> ou --ams=<Serveur de gestion>

Spécifie le nom ou l'adresse IP du serveur de gestion Acronis Backup.

Lorsque vous utilisez ce paramètre, vous devez spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur de serveur de gestion en utilisant les paramètres **-g** et **-w** respectivement.

La machine sera enregistrée sur serveur de gestion après que l'installation est complète.

-g <Nom d'utilisateur> ou **--login=**<Nom d'utilisateur>

Spécifie le nom d'utilisateur d'un membre du groupe **Acronis Centralized Admins** sur serveur de gestion dont le nom est donné par <Serveur de gestion>.

-w <Mot de passe> ou **--password=**<Mot de passe>

Spécifie le mot de passe pour l'utilisateur dont le nom est donné par <Nom d'utilisateur>.

-p <Numéro de port> ou **--port=**<Numéro de port>

Spécifie le numéro du port TCP à utiliser pour se connecter à d'autres composants Acronis Backup. Le numéro de port par défaut est 9876.

Paramètres déterminant le mode d'installation

- Pour installer le composant en mode d'évaluation, utilisez le paramètre **-T**.
- Pour installer le composant en mode complet, utilisez le paramètre **-l** ou **-L**.
- Pour installer le composant pour la sauvegarde sur le cloud uniquement, ne spécifiez aucun de ces paramètres.

-T ou **--trial**

Installe le composant en mode d'évaluation.

-l <Clé de licence> ou **--serial=**<Clé de licence>

Spécifie la clé de licence pour le composant.

-L <Serveur de licences> ou **--license-server=**<Serveur de licences>

Spécifie le nom ou l'adresse IP du serveur de licences Acronis.

Lorsque vous utilisez ce paramètre, vous devez spécifier le code de votre produit à l'aide du paramètre **-P**.

-P <Alias du produit>

Spécifie le code produit d'Acronis Backup, aussi appelé alias du produit. Les codes sont les suivants :

Acronis Backup Advanced pour Linux Server : **ABR11.5_ASL**

Licence Acronis Backup Advanced Universal : **ABR11.5_VE**

Acronis Backup Advanced pour VMware : **ABR11.5_VEESX**

Acronis Backup Advanced pour Hyper-V : **ABR11.5_VEHV**

Acronis Backup Advanced pour RHEV : **ABR11.5_VERHEV**

Acronis Backup Advanced pour Citrix XenServer : **ABR11.5_VEXEN**

Acronis Backup Advanced pour Oracle VM : **ABR11.5_VEORCL**

2.3 Installation à distance

Les composants d'Acronis Backup, tels que l'agent pour Windows et l'agent pour Linux, peuvent être installés à distance sur une ou plusieurs machines exécutant le système d'exploitation correspondant.

Pour exécuter une installation à distance, vous devez posséder les droits administratifs sur les machines cibles.

Vous pouvez exécuter l'installation à distance en utilisant l'une de ces méthodes :

- À partir de la console d'administration installée sur une machine fonctionnant sous Windows.

- Lors de l'ajout d'une ou plusieurs machines au serveur de gestion.

2.3.1 Pré-requis

Console d'administration

Vous avez besoin de la console d'administration installée sur une machine fonctionnant sous Windows.

Packages d'installation

Les composants sont installés à partir des packages d'installation. Par défaut, le logiciel extrait ces packages d'installation à partir du dossier `%CommonProgramFiles%\Acronis\RemoteInstaller\<numéro de build du produit>`. Si la console est connectée sur serveur de gestion, le logiciel prendra les packages à partir de la machine avec serveur de gestion. Sinon, le logiciel prend les packages à partir de la machine avec la console.

Si les packages d'installation sont pas présents dans ce dossier (ou dans un autre dossier que vous serez en mesure de spécifier lors de l'installation), obtenez-les comme suit.

Comment obtenir les packages pour Windows

1. Lancez le programme d'installation d'Acronis Backup sur la machine à partir de laquelle les packages doivent être pris par le logiciel. Le fichier de configuration doit être dans un dossier local.
2. Cliquez sur **Installer Acronis Backup**.
3. Acceptez les termes du contrat de licence.
4. Cliquez sur **Modifier**.
5. Sélectionnez la case **Composants pour installation à distance** et cliquez sur **Suivant**.
6. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Comment obtenir les packages pour Linux

Téléchargez les fichiers nécessaires à l'installation (.i686 ou .x86_64) à partir du site Web d'Acronis et mettez-les sur la machine à partir de laquelle ils sont pris par le logiciel.

Si vous avez l'intention d'installer des composants Acronis à la fois sur des machines Windows et Linux, mettre les packages pour Linux dans le répertoire où les packages pour Windows se trouvent. Cela vous aidera à configurer l'installation de composants Acronis sur des machines Windows et Linux en même temps.

2.3.2 Préparation

Sur les machines fonctionnant sous Windows

1. Assurez-vous que les machines répondent à la configuration requise (p. 16).
2. Pour une installation réussie sur une machine distante exécutant Windows XP, l'option **Panneau de configuration > Options des dossiers > Affichage > Utiliser le partage de fichier simple** doit être *désactivée* sur cette machine.

Pour une installation réussie sur une machine distante exécutant Windows Vista ou version ultérieure, l'option **Panneau de configuration > Options des dossiers > Affichage > Utiliser l'assistant de partage** doit être *désactivée* sur cette machine.

3. Pour réussir l'installation sur une machine distante qui n'est *pas* membre d'un domaine Active Directory, le contrôle de compte utilisateur (UAC) doit être *désactivé* (p. 50).
4. Le partage des fichiers et d'imprimantes doit être *activé* sur la machine distante. Pour accéder à cette option :
 - Sur une machine exécutant Windows XP avec le Service Pack 2 ou Windows 2003 Server : allez au **Panneau de configuration > Pare-feu Windows > Exceptions > Partage de fichiers et d'imprimantes**.
 - Sur une machine exécutant Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ou version ultérieure : allez au **Panneau de configuration > Pare-feu Windows > Centre réseau et partage > Modifier les paramètres de partage avancés**.
5. Acronis Backup utilise les ports TCP 445 et 25001 pour l'installation à distance. Il utilise également le port TCP 9876 pour l'installation à distance et pour les communications entre les composants.
 Le port 445 s'ouvre automatiquement lorsque vous activez le partage de fichiers et d'imprimantes. Les ports 9876 et 25001 s'ouvrent automatiquement dans le pare-feu Windows. Si vous utilisez un autre pare-feu, assurez-vous que ces trois ports sont ouverts (ajoutés aux exceptions) pour les demandes entrantes et sortantes.
 Une fois l'installation à distance terminée, vous pouvez retirer les ports 445 et 25001 des exceptions. Le port 25001 est fermé automatiquement par le pare-feu Windows. Le port 9876 doit rester ouvert.

Sur les machines fonctionnant sous Linux

1. Assurez-vous que les machines répondent à la configuration requise (p. 16).
2. Vérifier que chacune des machines répond aux conditions requises pour une installation locale de l'agent pour Linux (p. 42), sauf pour l'étape « fichiers d'installation ».
3. Assurez-vous que le port 22 TCP est ouvert et que le démon SSH est en cours d'exécution sur chacune des machines. Une fois l'installation à distance terminée, vous pouvez fermer le port et arrêter le démon.
4. Ouvrez le port TCP 9876 sur chacune des machines. Acronis Backup utilise ce port pour la communication entre les composants ; par conséquent, il doit demeurer ouvert pour les requêtes entrantes et sortantes.

2.3.2.1 Exigences pour le contrôle de compte d'utilisateur (UAC)

Sur une machine qui exécute Windows Vista ou une version ultérieure et qui n'est pas membre d'un domaine Active Directory, les opérations de gestion centralisée (y compris l'installation à distance) nécessitent que l'UAC soit désactivé.

Pour désactiver l'UAC

Effectuez l'une des opérations suivantes en fonction du système d'exploitation :

- **Dans un système d'exploitation Windows antérieur à Windows 8 :**
 Allez dans **Panneau de configuration > Afficher par : Petites icônes > Comptes d'utilisateur > Modifier les paramètres du Contrôle de compte d'utilisateur**, puis déplacez le curseur sur **Ne jamais m'avertir**. Ensuite, redémarrez la machine.
- **Pour tout système d'exploitation Windows :**
 1. Ouvrez l'Éditeur du Registre
 2. Localisez la clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

3. Pour la valeur **EnableLUA**, modifiez la valeur du paramètre à **0**.
4. Redémarrez la machine.

2.3.3 Procédure d'installation

Suivez ces étapes pour installer les composants d'Acronis Backup à distance :

1. Lancez l'installation à distance en utilisant l'une de ces méthodes :
 - *À partir de la console d'administration* : Démarrez la console d'administration. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Installer les composants Acronis**.
 - *Lors de l'ajout d'une ou plusieurs machines au serveur de gestion* : Connectez la console d'administration au serveur de gestion. Dans le menu **Actions**, cliquez sur **Ajouter une machine à AMS** ou **Ajouter plusieurs machines**.
2. Spécifiez les machines sur lesquelles les composants seront installés (p. 51). Lors de l'ajout d'une seule machine au serveur de gestion, spécifiez simplement le nom ou l'adresse IP de cette machine, ainsi que les informations d'identification d'un compte avec les privilèges d'administrateur sur cette machine.
3. Spécifiez les composants que vous voulez installer (p. 53).
4. Si on vous le demande, spécifiez un ou plusieurs des paramètres suivants en fonction de votre sélection de composants :
 - Mode d'installation (avec ou sans les clés de licence) (p. 53).
 - Options d'installation :
 - Informations d'identification pour le service de l'agent (p. 24). Par défaut, le programme d'installation crée un compte d'utilisateur dédié pour le service.
 - Permettre ou non le redémarrage de la machine distante.
 - Enregistrer ou non les machines sur le serveur de gestion.
 - Si les machines participeront au programme CEP (Customer Experience Program) d'Acronis.
5. Sur la page du résumé, examinez la liste des machines sur lesquelles les composants seront installés, les composants qui seront installés, ainsi que les paramètres d'installation de ces composants. Cliquez sur **Continuer** pour lancer l'installation.

Dès que l'installation débute, le programme affiche les noms des machines sur lesquelles les composants sont en cours d'installation.

Mise à jour

Pour mettre à jour un ou plusieurs composants sur une machine à distance, répétez la procédure d'installation.

2.3.3.1 Spécification de la liste des machines

Lors de l'ajout de plusieurs machines sur serveur de gestion ou lors d'une installation à distance, vous devez spécifier la liste des machines.

Ajout de machines

Utilisez une ou plusieurs des options suivantes pour ajouter des machines à la liste :

Par IP/nom	Tapez un nom de machine ou une adresse IP et spécifiez les informations d'identification d'un compte avec des privilèges d'administration sur celle-ci.
-------------------	---

À partir du réseau	Spécifiez les machines en parcourant le réseau. Vous pouvez sélectionner des machines individuelles ainsi que des groupes de travail ou des domaines entiers.
À partir d'Active Directory	Spécifiez les machines en parcourant un domaine Active Directory. Cette option est disponible uniquement si la machine avec la console d'administration est un membre de ce domaine.
À partir d'un fichier	Importez la liste des machines à partir d'un fichier .txt ou .csv. Le fichier doit contenir des noms de machines ou des adresses IP, et ils doivent être indiqués une machine par ligne. Exemple : Machine_name_1 Machine_name_2 192.168.1.14 192.168.1.15
À partir de l'environnement RHEV	Cette option est effective uniquement si vous utilisez une version de Red Hat Enterprise Virtualization antérieure à la version 4.0. Pour Red Hat Virtualization (RHV) 4.0 et ultérieure, utilisez les autres options. Spécifiez les machines en vous connectant à un serveur Red Hat Enterprise Virtualization Manager. Fournissez les informations d'identification du compte avec les droits d'accès sur le RHEV Manager. Assurez-vous également de spécifier le nom de domaine (DOMAINE\nom d'utilisateur ou nom d'utilisateur@domaine). Dans la liste des machines RHEV, sélectionnez les machines que vous souhaitez ajouter.
Par application	Spécifiez les machines sur lesquelles certaines applications sont installées. Utilisez le filtre Serveurs et clusters trouvés pour afficher les machines qui possèdent une application que vous devez sauvegarder. Cette option est disponible uniquement lors de l'ajout de machines au serveur de gestion. Le serveur de gestion doit être membre d'un domaine, et vous pouvez uniquement sélectionner les machines provenant de ce domaine.

Spécification des informations d'identification.

Pour chacune des machines, spécifiez les informations d'identification d'un compte avec des privilèges d'administrateur sur cette machine. Ou vous pouvez spécifier un compte universel qui possède des privilèges d'administration sur toutes les machines. Entrez les informations d'identification du compte pour une machine et cliquez sur **Appliquer à toutes les machines**.

Remarque. Pour une machine qui est un contrôleur de domaine dans un domaine Active Directory, vous devez spécifier le nom de ce domaine en même temps que le nom de l'utilisateur. Par exemple :

MonDomaine\Administrateur

Détection des agents

Lorsque vous spécifiez les machines à ajouter sur le serveur de gestion, Acronis Backup détecte les machines sur lesquelles l'agent n'est pas encore installé. Nous vous recommandons d'attendre jusqu'à ce que la détection soit terminée.

Pour annuler la détection, cliquez sur **Annuler la détection du statut**. Dans ce cas, les agents seront installés uniquement sur les machines où la détection est terminée. Des machines où la détection a été annulée, seules les machines avec un agent déjà installé seront ajoutées au serveur de gestion.

2.3.3.2 Spécifiez les composants pour l'installation à distance

Par défaut, le logiciel extrait les packages d'installation du dossier `%CommonProgramFiles%\Acronis\RemoteInstaller\<numéro de version produit>`. Si la console est connectée sur serveur de gestion, le logiciel prendra les packages à partir de la machine avec serveur de gestion. Sinon, le logiciel prend les packages à partir de la machine avec la console.

Pour prendre les packages à partir d'un emplacement différent, cliquez sur **Modifier la source des composants**. Vous disposez des options suivantes :

- **À partir des composants enregistrés.** L'emplacement par défaut.
- **Sur un support amovible.** Le logiciel recherchera les packages d'installation sur des supports amovibles tels que CD, DVD, BD ou un lecteur flash USB.
- **Dans l'emplacement suivant.** Spécifiez un dossier local ou réseau dans lequel vous avez extrait les packages d'installation. Si vous êtes invité à donner des informations d'identification, spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

L'agent pour Windows et l'agent pour Hyper-V dépendent de la composante Core Agent. Si vous souhaitez installer ces agents, le fichier `AcronisAgentCore.msi` doit être présent au même endroit.

Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir les packages d'installation, reportez-vous à la section « Pré-requis » (p. 49).

Composants qui ne peuvent pas être installés à distance

Vous ne pouvez pas installer les composants suivants en utilisant l'installation à distance :

- Agent Acronis Backup pour Exchange
- Agent Acronis Backup pour SQL
- Agent Acronis Backup pour Active Directory
- Agent Acronis Backup pour VMware
- Serveur de gestion Acronis Backup
- Nœud de stockage Acronis Backup
- Composants Acronis Backup pour l'installation à distance
- Serveur PXE Acronis
- Serveur de licences Acronis

2.3.3.3 Installation avec ou sans les clés de licence.

Lors de l'installation des agents, vous devez fournir les clés de licence ou choisir l'installation sans les clés de licence.

Installation sans clés de licence

Sélectionnez **Installer en mode d'évaluation ou pour la sauvegarde sur le cloud uniquement**.

Les agents seront installés dans le mode d'évaluation (p. 4).

La sauvegarde sur le cloud sera disponible après avoir activé les abonnements au service de sauvegarde sur le cloud sur les machines. La sauvegarde sur le cloud sera disponible pour la durée de l'abonnement.

Veillez ne pas essayer d'importer les clés d'abonnement dans le serveur de licences Acronis ou de les saisir dans la fenêtre de l'assistant d'installation.

Spécification des clés de licence

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Spécifier les clés de licence manuellement.** Vous pourrez entrer les clés de licence ou les importer à partir d'un fichier texte.
Lorsque vous ajoutez les machines au serveur de gestion, cette option n'est pas disponible.
- **Utiliser des licences à partir du serveur de licences suivant.** Spécifiez le nom ou l'adresse IP du serveur de licences ou du serveur de gestion et de fournissez les informations d'identification pour l'accès au serveur.
Lorsque vous ajoutez des machines au serveur de gestion, le logiciel sélectionne automatiquement le serveur de licences utilisé par le serveur de gestion. Vous ne pouvez pas le modifier.

Dès que vous avez cliqué sur **Suivant**, le logiciel attribue automatiquement les licences disponibles aux composants.

Affichage et modification de l'affectation des licences

La fenêtre **Licence** indique le nombre de licences qui sont requises et le nombre de licences manquantes.

Pour ajouter une ou plusieurs licences, cliquez sur **Ajouter une licence**. Vous pourrez entrer les clés de licence ou les importer à partir d'un fichier texte.

Pour afficher ou modifier l'attribution des licences, cliquez sur **Afficher le mappage des licences**. Dans la fenêtre **Mappage des licences**, vous pouvez configurer quel composant utilisera quelle licence, de cette façon :

1. Cliquez sur une machine dans la liste des **Machines**.
2. Sous **Composants**, examinez quels éléments de la machine exigent des licences.
3. Sous **Licences utilisées**, attribuez ou réattribuez les licences pour ces composants en cochant ou en décochant les cases correspondantes.

2.4 Installation de l'agent pour VMware

L'agent pour VMware autorise la sauvegarde et la récupération de machines virtuelles ESX(i) sans installer d'agents sur les systèmes invités.

L'agent est livré en deux versions :

- L'agent pour VMware (matériel virtuel) peut être importé ou déployé vers un hôte VMware ESX(i).
- Pour une sauvegarde déchargée, l'agent pour VMware (Windows) peut être installé sur une machine exécutant Windows.

Préparation

Nous vous recommandons fortement d'installer le serveur de gestion Acronis Backup avant de procéder à l'installation de l'agent pour VMware. Pendant l'installation de l'agent, spécifiez serveur de gestion chaque fois que l'on vous proposera d'enregistrer l'agent ou que l'on vous demandera un

serveur de licences (à moins que vous ayez décidé d'utiliser un serveur de licences installé séparément).

Agent pour VMware (matériel virtuel)

Il existe trois méthodes d'installation de l'**agent pour VMware (matériel virtuel)** :


- Importation (p. 57) vers un hôte ESX(i) en tant que modèle OVF.
Si vous utilisez VMware vSphere 6.5, il s'agit de la seule méthode disponible. Dans les autres cas de figure, utilisez cette méthode pour résoudre des problèmes ou si vous ne pouvez pas installer un serveur de gestion Acronis Backup pour une raison quelconque.
- Déploiement à partir d'un serveur de gestion Acronis Backup vers un hôte ou un cluster spécifié.
Connectez la console au serveur de gestion. Dans l'arborescence de **navigation**, cliquez avec le bouton droit sur **Machines virtuelles**, puis cliquez sur **Déployer l'agent pour VMware**. Reportez-vous à l'aide contextuelle pour plus d'instructions.
- Déploiement automatique à partir du serveur de gestion Acronis Backup.
Ceci est la méthode la plus simple. Elle est recommandée dans la plupart des cas. Connectez la console au serveur de gestion. Dans l'arborescence de **navigation**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Machines virtuelles**, puis cliquez sur **Configurer l'intégration à VMware vCenter**. Spécifiez le vCenter Server, puis activez le **Déploiement automatique**. À chaque fois qu'une machine virtuelle est sélectionnée pour la sauvegarde mais que l'agent n'est pas installé sur son hôte, le matériel virtuel est automatiquement déployé sur l'hôte quand la sauvegarde commence.

Agent pour VMware (Windows)

Si vos hôtes de production ESX(i) sont si lourdement chargés qu'il n'est pas souhaitable d'exécuter les matériels virtuels, pensez à installer l'**agent pour VMware (Windows)** sur une machine physique ne faisant pas partie de la structure ESX.

Si votre ESX(i) utilise un stockage connecté au SAN, installez l'agent sur une machine connectée au même SAN. L'agent sauvegardera les machines virtuelles directement à partir du stockage plutôt que via l'hôte ESX(i) et le réseau local. Cette fonctionnalité s'appelle une sauvegarde sans réseau local.

Le diagramme ci-dessous montre une sauvegarde basée sur un réseau local et une sauvegarde sans réseau local. L'accès aux machines virtuelles sans utiliser le réseau local est possible si vous utilisez fibre channel (FC) ou un réseau de zone de stockage iSCSI. Pour éliminer complètement le transfert des données sauvegardées via le LAN, stockez les sauvegardes sur un disque local de la machine de l'agent ou sur un stockage connecté au SAN.



L'agent pour VMware (Windows) peut être installé sur toute machine exécutant Windows et respectant les exigences de configuration (p. 16). Suivez les instructions décrites dans la section « Installation interactive d'Acronis Backup Advanced » (p. 21).

Durant l'installation, spécifiez le vCenter Server ou le serveur ESX(i) pour lequel l'agent sauvegardera les machines virtuelles.

Vous pourrez configurer ou modifier ce paramètre à un moment ultérieur. Pour accéder à ce paramètre après l'installation de l'agent, connectez la console à la machine accueillant l'agent et sélectionnez **Options > Options de la machine > Agent pour VMware (Windows)** dans le menu principal.

Fournir les licences

L'agent pour VMware requiert l'une des licences suivantes pour fonctionner :

- Acronis Backup Advanced pour VMware
- Licence Acronis Backup Advanced Universal

L'installation de l'agent ne requiert pas de licence. Cependant, vous devez spécifier un serveur de licences. Une fois que l'agent démarre la sauvegarde d'une machine virtuelle, l'agent vérifie si l'hôte

de la machine virtuelle dispose d'une licence. S'il n'en a pas, l'agent prend une licence libre à partir du serveur de licences spécifié et l'affecte à l'hôte. Si l'hôte est inclus dans un cluster, les licences sont attribuées à tous les hôtes du cluster. Par conséquent, vous devez posséder une licence pour chaque hôte ESX(i) en cluster. Cela garantit le fonctionnement ininterrompu de vos plans de sauvegarde lorsque les machines virtuelles sont déplacées dans le cluster.

2.4.1 Importation de l'agent pour VMware (appareil virtuel)

Si vous utilisez VMware vSphere 6.5, il s'agit de la seule méthode disponible pour installer Agent pour VMware (matériel virtuel). Dans les autres cas de figure, utilisez cette méthode pour résoudre des problèmes ou si vous ne pouvez pas installer un serveur de gestion Acronis Backup pour une raison quelconque.

2.4.1.1 Etape 1 : Extraction du modèle OVF

Si vous utilisez VMware vSphere 6.5

1. Téléchargez le package d'installation Agent pour VMware 64 bits (matériel virtuel) (Matériel Virtuel) sur le site Web d'Acronis.
2. Sur une machine exécutant Windows 64 bits, exécutez le package d'installation.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Une fois l'installation terminée, les fichiers du matériel virtuel se trouvent dans le dossier **%ProgramFiles(x86)%\Acronis\ESXAppliance**. Partagez ce dossier et donnez aux utilisateurs un accès en **Lecture**, si vous exécutez le client vSphere sur une machine différente.

Si vous utilisez une version VMware vSphere antérieure à la version 6.5

1. Sur une machine exécutant Windows, démarrez le programme d'installation d'Acronis Backup.
2. Cliquez sur **Extraire les fichiers d'installation**. Puis, dans la liste des packages d'installation, cochez la case **Agent pour VMware (matériel virtuel) (AcronisVirtualAppliance.msi)**.
Conseil : Vous pouvez également cliquer sur **Installer Acronis Backup**, cocher la case **Je veux sélectionner les composants Acronis manuellement...** puis la case **Agent pour VMware (matériel virtuel)** dans la liste des composants. Terminez l'installation et ignorez les étapes 3 et 4.
3. Dans **Extraire vers**, spécifiez le dossier vers lequel vous souhaitez extraire le package d'installation du matériel virtuel, puis cliquez sur **Extraire**.
4. Exécutez le package d'installation extrait.

Une fois l'installation terminée, les fichiers du matériel virtuel se trouvent dans le dossier **%ProgramFiles%\Acronis\ESXAppliance** (sous Windows 32 bits) ou **%ProgramFiles(x86)%\Acronis\ESXAppliance** (sous Windows 64 bits). Partagez ce dossier et donnez aux utilisateurs un accès en **Lecture**, si vous exécutez le client vSphere sur une machine différente.

2.4.1.2 Étape 2 : Déploiement du modèle OVF

1. Lancez le client vSphere et connectez-vous au serveur ESX(i).
2. Dans le menu **Fichier**, pointez sur **Déployer le modèle OVF**. Suivez les instructions de l'assistant **Déployer le modèle OVF**.

Conseil. Dans l'infrastructure VMware, pointez vers **Matériel virtuel**, puis cliquez sur **Import**. Suivez les instructions de l'assistant **Importer un matériel virtuel**.

3. Sous **Source**, sélectionnez **Déployer à partir d'un fichier**, puis spécifiez le chemin vers le package OVF du matériel virtuel – habituellement : %ProgramFiles%\Acronis\ESXAppliance (sous Windows 32 bits) or %ProgramFiles(x86)%\Acronis\ESXAppliance (sous Windows 64 bits).
4. Vérifiez les **Détails du modèle OVF** et cliquez sur **Suivant**.
5. Dans **Nom et emplacement**, saisissez le nom du matériel ou conservez le nom par défaut **AcronisESXAppliance**.
6. Dans **Mappage de réseau**, sélectionnez le mode pont pour l'adaptateur réseau.
7. Sous **Banque de données**, conservez la banque de données par défaut à moins qu'il n'y ait pas assez d'espace pour le matériel virtuel. Dans ce cas, sélectionnez une autre banque de données. Ignorez cette étape s'il n'y a qu'une seule banque de données sur le serveur.
8. Vérifiez le résumé puis cliquez sur **Terminer**. Une fois le déploiement terminé avec succès, fermez la fenêtre de progression.

2.4.1.3 Étape 3 : Configuration de l'appareil virtuel

1. Démarrage de l'appareil virtuel

Dans le client vSphere, affichez **Inventaire**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'appareil virtuel, puis sélectionnez **Alimentation > Mettre sous tension**.

Sélectionnez l'onglet **Console**. L'écran de bienvenue de l'appareil virtuel vous dit ce qu'il faut faire ensuite. Cliquez sur **Fermer**. Vous pourrez avoir accès à cet écran à n'importe quel moment en cliquant sur le bouton d'aide dans la GUI de l'appareil virtuel.

L'écran **Agent Acronis Backup pour VMwares** s'affiche. Vous pouvez alors poursuivre la configuration de l'agent.

2. Fuseau horaire

Sous **Machine virtuelle**, dans **Fuseau horaire**, cliquez sur **Modifier** et sélectionnez le fuseau horaire pour l'emplacement où la console d'administration est installée.

Un serveur ESX(i) fonctionne toujours dans le fuseau horaire GMT. Lorsqu'il est en cours d'importation, un appareil virtuel hérite du fuseau horaire GMT du serveur. Si la console fonctionne dans un autre fuseau horaire, vous devez synchroniser l'appareil virtuel avec la console pour vous assurer que les tâches planifiées à l'aide de la console s'exécutent à l'heure appropriée.

3. vCenter/ESX(i)

Sous **Options de l'agent**, dans **vCenter/ESX(i)**, cliquez sur **Modifier** et spécifiez le nom du serveur vCenter ou son adresse IP. L'agent pourra sauvegarder et restaurer toute machine virtuelle gérée par le serveur vCenter.

Si vous n'utilisez pas un serveur vCenter, précisez le nom ou l'adresse IP de l'hôte ESX(i) pour lequel vous voulez sauvegarder et restaurer les machines virtuelles. Normalement, les sauvegardes s'exécutent plus rapidement quand l'agent sauvegarde les machines virtuelles hébergées sur son propre hôte.

Spécifiez les informations d'identification que l'agent utilisera pour se connecter au serveur vCenter ou ESX(i). Nous recommandons que le compte ait les droits nécessaires pour la sauvegarde et la restauration sur le serveur vCenter ou ESX(i). Vous pouvez cliquer sur **Vérifier la connexion** pour vous assurer que les informations d'identification d'accès sont exactes.

L'appareil virtuel est prêt à fonctionner. De plus, vous pouvez modifier les paramètres suivants :

■ Paramètres réseaux

La connexion réseau de l'agent est configurée automatiquement en utilisant le protocole de configuration d'hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Pour modifier la

configuration par défaut, sous **Options de l'agent**, dans **eth0**, cliquez sur **Modifier** et spécifiez les paramètres réseau souhaités.

■ **Stockages locaux**

Vous pouvez connecter un disque supplémentaire au matériel virtuel pour que l'agent pour VMware puisse effectuer des sauvegardes sur ce stockage connecté localement. Une telle sauvegarde est normalement plus rapide qu'une sauvegarde via le LAN et elle n'utilise pas la bande passante du réseau.

La taille du disque doit être d'au moins 10 Go. Ajoutez le disque en modifiant les paramètres de la machine virtuelle et cliquez sur **Actualiser**. Le lien **Créer un stockage** devient disponible. Cliquez sur ce lien, sélectionnez le disque et donnez-lui un nom.

Faites bien attention lorsque vous ajoutez un disque déjà existant. Dès que le stockage est créé, toutes les données précédemment contenues sur ce disque sont perdues.

2.4.1.4 Étape 4 : Ajout de l'appareil virtuel au serveur de gestion

L'ensemble minimal des composants qui permet la sauvegarde des machines virtuelles à partir d'un hôte inclut la console d'administration, le serveur de licences et l'agent. Avec cet ensemble, vous pouvez sauvegarder et restaurer des machines virtuelles en utilisant la connexion directe entre la console et l'agent.

Toutefois, Acronis recommande fortement d'installer et d'utiliser serveur de gestion Acronis Backup même si vous n'avez qu'un seul hôte ESX(i). Serveur de gestion vous permet de déployer et mettre à jour les agents facilement, ainsi que de configurer et surveiller les sauvegardes de vos machines virtuelles. Si pour améliorer les performances vous configurez plusieurs agents pour gérer le même hôte, serveur de gestion distribuera automatiquement les machines virtuelles entre les agents. Cela est nécessaire pour équilibrer la charge des agents et éviter un conflit d'instantanés qui peut survenir si deux agents essaient de sauvegarder une machine virtuelle simultanément.

Si vous prévoyez d'utiliser serveur de gestion, enregistrez l'appareil virtuel sur le serveur.

Pour ajouter l'appareil virtuel au serveur de gestion

1. Démarrez la console d'administration Acronis Backup.
2. Connectez la console d'administration à l'appareil virtuel en utilisant l'adresse IP affichée dans la console de l'appareil virtuel.
3. Sélectionnez **Options > Options de la machine > Gestion de la machine** dans le menu du haut.
4. Sélectionnez **Gestion centralisée** et spécifiez l'adresse IP ou le nom du serveur de gestion. Cliquez sur **OK**.
5. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le compte administrateur du serveur de gestion. Cliquez sur **OK**.

Alternativement, vous pouvez ajouter l'appareil au serveur de gestion sur le côté serveur.

2.4.2 Mise à jour de l'agent pour VMware (matériel virtuel)

Mise à jour à partir du serveur de gestion

Cette méthode de mise à jour s'applique uniquement aux appareils virtuels qui sont enregistrés sur serveur de gestion. Cette méthode est préférable à la procédure manuelle présentée plus loin dans cette section parce que tous les paramètres de configuration (plans de sauvegarde locaux, plans de sauvegarde centralisés et appartenance au groupe) liés aux machines virtuelles gérées par l'agent, seront conservés dans ce cas.

Pré-requis

Pour effectuer les opérations décrites dans cette section, le serveur de gestion Acronis Backup utilise des ports TCP :

- Les ports **443** et **902** sont utilisés pour accéder aux hôtes vCenter Server et ESX(i).
- Le port **9876** est utilisé pour accéder à l'agent pour VMware (appareil virtuel).

Si le serveur de gestion utilise un pare-feu personnalisé, assurez-vous que ce pare-feu autorise les connexions sortantes à ces ports. Le pare-feu Windows est configuré automatiquement par Acronis Backup.

Si le trafic allant du serveur de gestion au serveur vCenter, aux hôtes ESX(i) ou aux agents passe par un routeur ou un périphérique réseau similaire, assurez-vous que le périphérique ne bloque pas ce trafic.

Aucune configuration particulière n'est requise sur le serveur vCenter ou les hôtes ESX(i).

Pour mettre à jour les appareils virtuels à partir du serveur de gestion

1. Mettez à jour la console d'administration et serveur de gestion.
2. Connectez la console au serveur de gestion.
3. Dans l'arborescence **Navigation**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe qui possède le même nom que le serveur vCenter. Si l'intégration à VMware vCenter n'est pas activée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Machines virtuelles**.
4. Cliquez sur **Mettre à jour l'agent pour VMware**.
5. Sélectionnez les agent que vous voulez mettre à jour Les agents qui sont déjà de la dernière version ne sont pas disponibles pour la sélection.
6. Cliquez sur **Mettre à jour l'agent pour VMware**.

Les appareils virtuels seront mise à jour ; les paramètres de configuration des agents seront conservés.

Mise à jour manuelle

La mise à jour manuelle de l'appareil virtuel implique l'installation d'un nouvel appareil et la suppression de l'ancien. Utilisez cette méthode seulement si la mise à jour du serveur de gestion n'est pas possible pour une raison quelconque.

Après avoir mis à jour manuellement l'appareil virtuel, vous devrez recréer les plans de sauvegarde locales qui existaient sur l'appareil.

Pour mettre à jour manuellement l'appareil virtuel (AV)

1. Installez et configurez le nouveau MV en suivant les indications de la section « Importation de l'agent pour VMware (matériel virtuel) » (p. 57)
2. Supprimez (**p. 70**) l'ancien appareil virtuel du serveur ESX(i).
3. [Facultatif] **Recréez les plans de sauvegarde locaux** qui existaient sur l'AV si vous souhaitez continuer à les utiliser.
4. [Facultatif] Rétablissez les appartenances des machines dans les **groupes dynamiques** qui utilisent le critère **Toutes les MV sauvegardées par l'agent**. Pour ce faire, précisez l'AV mis à jour comme critère pour le groupe.

Détails. L'appartenance des machines dans ces groupes dynamiques est perdue car l'ancien AV est supprimé du serveur de gestion pendant la mise à jour.

Vous n'avez pas besoin de rajouter les groupes personnalisés statiques ou dynamiques aux plans de sauvegarde centralisés. Dès que l'appartenance des machines aux groupes est rétablie, les plans de sauvegarde appropriés continueront à protéger les machines.

2.5 Installation de l'agent pour Hyper-V

L'agent pour Hyper-V vous permet de sauvegarder et restaurer des machines virtuelles à partir d'un hôte Hyper-V sans installer d'agents sur les machines virtuelles.

Préparation

Licences. Vérifiez que vous disposez d'un nombre approprié de licences Acronis Backup Advanced (Universal ou pour Hyper-V). Vous avez besoin d'une licence par hôte Hyper-V. Si vous avez un cluster Hyper-V (aussi appelé un cluster de basculement), nous vous recommandons d'obtenir une licence pour chaque nœud du cluster. Vous n'avez pas besoin de licence pour utiliser une version d'évaluation du produit.

Serveur de gestion Nous recommandons d'installer serveur de gestion Acronis Backup et d'importer les licences. Si vous avez un cluster Hyper-V, l'installation du serveur de gestion vous permettra de sauvegarder les machines virtuelles en cluster quel que soit le nœud sur lequel ils fonctionnent.

Installation

Installez l'agent sur l'hôte Hyper-V. Dans un cluster Hyper-V, installez l'agent sur chaque nœud du cluster.

- Dans Windows Server, vous pouvez installer l'agent à partir du programme d'installation (p. 21). Activez la case **Sauvegarder les données de cette machine** et suivez les instructions affichées à l'écran.
- Dans Microsoft Hyper-V Server, vous pouvez installer l'agent à distance (p. 48).

Si vous êtes invité à donner le compte (agent) de service de la machine gérée Acronis, spécifiez un compte d'un utilisateur de domaine qui a des droits administratifs sur tous les nœuds de votre cluster Hyper-V. Avec ce compte, l'agent pourra accéder à des machines virtuelles sur n'importe lequel des nœuds. Vous pouvez également choisir de créer un nouveau compte pour l'agent. Ensuite, lorsque vous créez des plans de sauvegarde centralisés ou des tâches de récupération, vous devez spécifier les informations d'identification pour le compte de domaine possédant les droits nécessaires.

Si vous avez installé le serveur de gestion, choisissez d'enregistrer l'agent sur celui-ci durant l'installation.

2.6 Installation pour d'autres plateformes de virtualisation

Contrairement à ESX et Hyper-V, les plates-formes de virtualisation suivantes exigent que l'agent soit installé sur une machine virtuelle :

- Citrix XenServer
- Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV)
- Machines virtuelles basées sur un noyau (KVM)
- Oracle VM Server, Oracle VM VirtualBox
- Parallels Server Bare Metal

Pour la liste complète des plates-formes de virtualisation prises en charge, reportez-vous à la section « Plates-formes de virtualisation prises en charge » dans le document « Sauvegarde des machines virtuelles ».

Pour plus d'informations sur les licences requises, reportez-vous à « Licence de machines virtuelles » (p. 12).

Si vous devez sauvegarder les machines virtuelles

Installez l'agent AcronisBackup pour Windows ou l'agent AcronisBackup pour Linux sur chaque machine virtuelle que vous souhaitez sauvegarder. Pour obtenir des instructions étape par étape, reportez-vous à « Installation sous Windows » (p. 19), « Installation sous Linux » (p. 42) ou « Installation à distance » (p. 48).

Si vous utilisez Red Hat Enterprise Virtualization, veuillez vous familiariser avec la section « Sauvegarde et restauration des machines virtuelles RHEV » du document « Sauvegarde des machines virtuelles ». Ce document contient des instructions étape par étape sur l'installation des agents et l'ajout de machines au serveur de gestion.

Les opérations de sauvegarde et de restauration sont les mêmes que pour une machine physique. Vous pouvez également utiliser un support de démarrage pour effectuer des sauvegardes « à froid » et des restaurations « à chaud » sur une machine virtuelle vide.

Si vous devez sauvegarder l'hôte de virtualisation

Acronis Backup vous permet de sauvegarder l'hôte physique en utilisant la même licence que pour les machines virtuelles hébergées.

Si l'hôte exécute un système d'exploitation pris en charge par l'agent pour Windows ou l'agent pour Linux (voir « Systèmes d'exploitation pris en charge » (p. 13)), vous pouvez installer l'agent correspondant sur l'hôte. Vous pouvez également utiliser un support de démarrage pour effectuer des sauvegardes « à froid » et des restaurations « à chaud ».

Si l'hôte n'exécute *pas* un système d'exploitation pris en charge, vous n'avez qu'une seule option : une sauvegarde secteur par secteur en utilisant un support de démarrage. Bien que la restauration d'une telle sauvegarde est possible, Acronis ne peut garantir que le système pourra démarrer et être pleinement opérationnel.

2.7 Installation de l'agent pour Exchange

L'agent pour Exchange peut uniquement être installé sur une machine exécutant le rôle de boîte aux lettres de Microsoft Exchange Server. L'installation à distance de l'agent n'est pas possible.

L'agent est inclus dans le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced.

L'agent est installé avec l'agent pour Windows (p. 6) ou sur une machine où l'agent pour Windows est déjà installé.

Préparation

Licences. Assurez-vous que vous possédez un nombre suffisant de licences. Vous avez besoin d'une licence par serveur Exchange. Si vous avez un cluster Exchange, nous recommandons d'obtenir une licence pour chaque nœud du cluster.

L'agent pour Exchange requiert l'une des licences suivantes :

- Acronis Backup Advanced pour Exchange

- Acronis Backup pour Windows Server Essentials
- Acronis Backup Advanced pour VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM
- Licence Acronis Backup Advanced Universal

Chacune de ces licences vous permet d'installer l'agent pour Windows sur la même machine. Par conséquent, vous pouvez sauvegarder l'intégralité de la machine en plus des bases de données et des boîtes aux lettres Exchange.

Si l'agent pour Windows est déjà installé, vous pouvez installer l'agent pour Exchange en utilisant la licence de module complémentaire Acronis Backup Advanced pour Exchange.

Vous n'avez pas besoin de licence pour utiliser une version d'évaluation du produit.

Exigences. Assurez-vous que le serveur Exchange répond aux exigences suivantes :

- Pour Microsoft Exchange Server 2013 : la mise à jour cumulative 1 (CU1) ou versions ultérieures doit être installée.
- Pour Microsoft Exchange Server 2007/2010 : le Client MAPI et le package Collaboration Data Objects (version 1.2.1) doivent être installés. Pour télécharger et installer ce package, consultez le site <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36771>.
- Pour Microsoft Exchange Server 2003 SP2 : Le correctif <http://support.microsoft.com/kb/908072> doit être installé.
- L'enregistreur Exchange pour VSS doit être activé. Dans Windows Small Business Server 2003, l'enregistreur est désactivé par défaut. Pour plus d'instructions sur la manière de l'activer, consultez l'article de la Base de connaissances Microsoft <http://support.microsoft.com/kb/838183/>.

Procédure d'installation

L'installation à distance de l'agent pour Exchange n'est pas possible car la configuration de l'agent a certaines exigences qui peuvent être vérifiées dans le mode d'installation interactif local uniquement.

Installation de l'agent sur un serveur Exchange

1. Exécutez le programme d'installation.
2. Passez à la fenêtre où on vous demande comment vous voulez utiliser cette machine et sélectionnez la case **Sauvegarder les données de cette machine**.
3. Suivez les instructions (p. 21) affichées à l'écran. Si vous avez installé le serveur de gestion, choisissez d'enregistrer l'agent pour Exchange sur celui-ci pendant l'installation.

L'installation des agents sur les nœuds de cluster Exchange

Pour sauvegarder des données dans un cluster Exchange, installez l'agent sur chaque nœud du cluster. Lors de l'installation de l'agent sur un nœud de cluster, spécifiez un compte d'un utilisateur de domaine existant pour le service de l'agent. Avec ce compte, l'agent pourra accéder aux données en cluster sur n'importe lequel des nœuds. Le compte doit avoir des droits d'accès administrateur sur chacun des nœuds de cluster.

Pour installer l'agent sur un nœud cluster

1. Exécutez le programme d'installation.
2. Passez à la fenêtre où on vous demande comment vous voulez utiliser cette machine et sélectionnez la case **Je veux sélectionner les composants Acronis manuellement et personnaliser le processus d'installation**.
3. Dans l'arborescence des composants, sélectionnez **Agent pour Exchange**. L'agent pour Windows est sélectionné automatiquement.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Détails. Lorsque vous êtes invité à attribuer des comptes de connexion pour les services Acronis, dans **Service de la machine gérée Acronis**, sélectionnez **Utiliser un compte existant** et spécifiez le compte qui possède des droits d'administration sur chacun des nœuds de cluster. Vous pouvez également choisir de créer un nouveau compte pour l'agent. Ensuite, lorsque vous créez des plans de sauvegarde centralisés ou des tâches de restauration, vous devez spécifier les informations d'identification pour le compte de domaine qui possède les droits nécessaires. Si vous avez installé le serveur de gestion, choisissez d'enregistrer l'agent pour Exchange sur celui-ci pendant l'installation.

2.8 Installation de l'agent pour SQL

L'agent pour SQL vous permet de créer des sauvegardes de disques et d'applications en un seul passage et de restaurer des bases de données Microsoft SQL à partir de celles-ci.

L'agent pour SQL peut uniquement être installé sur une machine exécutant Microsoft SQL Server. L'installation à distance de l'agent n'est pas possible.

L'agent est inclus dans le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced.

L'agent est installé avec l'agent pour Windows (p. 6) ou sur une machine où l'agent pour Windows est déjà installé.

Licences requises

L'agent pour SQL nécessite l'une des licences suivantes :

- Acronis Backup Advanced pour SQL
- Acronis Backup Advanced pour SharePoint
- Acronis Backup pour Windows Server Essentials
- Acronis Backup Advanced pour VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM
- Licence Acronis Backup Advanced Universal

Chacune de ces licences vous permet d'installer l'agent pour Windows sur la même machine. Si l'agent pour Windows est déjà installé, vous pouvez installer l'agent pour SQL en utilisant l'une des licences du module complémentaire :

- Module complémentaire Acronis Backup pour SQL
- Module complémentaire Acronis Backup pour SharePoint

Vous n'avez pas besoin de licence pour utiliser une version d'évaluation du produit.

Installation

Installez l'agent de la même manière que l'agent pour Windows. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Installation interactive d'Acronis Backup Advanced » (p. 21) de la documentation d'installation.

Informations d'identification pour les instances Microsoft SQL

Pendant l'installation, vous êtes invité à spécifier les informations d'identification **sysadmin** pour chaque instance Microsoft SQL Server installée sur la machine. Ces informations d'identification sont nécessaires pour accorder le rôle **sysadmin** au compte de service de l'agent.

Vous pouvez ignorer la saisie des informations d'identification et accorder le rôle **sysadmin** à l'agent ultérieurement en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- En cliquant sur **Outils > Fournir les informations d'identification SQL Server** lorsque la console d'administration d'Acronis Backup est connectée à la machine.
- En utilisant SQL Server Management Studio.
- En exécutant un script T-SQL.

Pour plus d'informations, consultez la section « Autorisations pour la sauvegarde et la restauration de SQL Server » dans l'aide du produit ou le guide de l'utilisateur.

2.9 Installation de l'agent pour Active Directory

L'agent pour Active Directory vous permet de créer des sauvegardes en un seul passage de disques et d'applications, ainsi que de récupérer des données Microsoft Active Directory à partir de celles-ci.

L'agent pour Active Directory peut être installé uniquement sur un contrôleur de domaine. L'installation à distance de l'agent n'est pas possible.

L'agent est inclus dans le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced.

L'agent est installé avec l'agent pour Windows (p. 6) ou sur une machine où l'agent pour Windows est déjà installé.

Licences requises

L'agent pour Active Directory nécessite l'une des licences suivantes :

- Acronis Backup Advanced pour Active Directory
- Acronis Backup pour Windows Server Essentials
- Acronis Backup Advanced pour VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM
- Licence Acronis Backup Advanced Universal

Chacune de ces licences vous permet d'installer l'agent pour Windows sur la même machine. Si l'agent pour Windows est déjà installé, vous pouvez installer l'agent pour Active Directory en utilisant la licence du module complémentaire Acronis Backup Advanced pour Active Directory.

Vous n'avez pas besoin de licence pour utiliser une version d'évaluation du produit.

Installation

Installez l'agent de la même manière que l'agent pour Windows. Lorsque vous êtes invité à saisir les informations d'identification pour Acronis Managed Machine Service, spécifiez un compte d'utilisateur de domaine existant qui est inclus dans le groupe **Administrateurs** intégré du contrôleur de domaine. Sinon, les sauvegardes en un seul passage des données Microsoft Active Directory échoueront.

Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Installation interactive d'Acronis Backup Advanced » (p. 21) de la documentation d'installation.

3 Mise à niveau d'Acronis Backup vers Acronis Backup Advanced

Achat de licences

Avant de procéder à la mise à niveau, achetez les licences Acronis Backup Advanced pour chaque machine sur laquelle vous prévoyez de mettre Acronis Backup à niveau. Les noms des licences dépendent du produit installé sur la machine.

Produit installé	Licences appropriées pour la mise à niveau
Acronis Backup for Windows Server	Acronis Backup Advanced pour Windows Server
Acronis Backup for Linux Server	Acronis Backup Advanced pour Linux Server
Acronis Backup for PC	Acronis Backup Advanced pour PC

Après l'achat, vous recevrez un courrier électronique contenant les clés de licence.

Mise à niveau du produit

Pour mettre à niveau Acronis Backup vers Acronis Backup Advanced, procédez comme suit :

Étape 1. Modification des licences

Pour chaque machine sur lesquelles vous souhaitez effectuer la mise à niveau d'Acronis Backup, modifiez une licence comme suit :

1. Lancez Acronis Backup.
2. Dans le menu **Aide**, cliquez sur **Changer de licence**.
3. Cliquez sur **Modifier** à la droite de **Licence pour la sauvegarde de disques/fichiers**, cliquez sur **Modifier**, puis cliquez sur **Utiliser les clés de licence suivantes**.
4. Entrez les nouvelles clés de licence pour cette machine.
5. Cliquez sur **OK** pour appliquer les nouvelles licences, cliquez sur **Oui** dans le message d'avertissement, puis cliquez sur **OK**.

Les licences déjà attribuées à la machine seront révoquées et la console d'administration redémarrera. Vous pouvez maintenant connecter la console à une machine distante et vous connecter à cette machine à partir d'un emplacement distant.

Étape 2. Téléchargement du programme d'installation.

Téléchargez le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced depuis le site Web d'Acronis, comme indiqué dans <http://kb.acronis.com/content/1642>.

Étape 3. Installation du serveur de gestion

Installez le serveur de gestion Acronis Backup sur une machine fonctionnant sous Windows. La machine doit avoir au moins 8 Go de RAM et 4,5 Go d'espace libre sur un disque système.



Il est possible d'installer le serveur de gestion sur l'une des machines où vous avez effectué la mise à niveau du produit. Pour cela :

1. Exécutez le programme d'installation, puis cliquez sur **Installer Acronis Backup**.
2. Après avoir accepté les termes du contrat de licence, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans l'arborescence des composants, sélectionnez **Serveur de gestion**.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran. Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter les paramètres par défaut.

Dans les grands environnements, nous recommandons la mise en place d'un serveur physique ou virtuel dédié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'installation pour Acronis Backup Advanced (p. 21).

Étape 4. Ajout des machines mises à niveau au serveur de gestion

1. Sur n'importe quelle machine où le produit a été mis à niveau, exécutez Acronis Backup.
2. Cliquez sur **Se connecter à un serveur de gestion** et entrez le nom du serveur ou son adresse IP. Si on vous demande les informations d'identification, spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur qui est membre des groupes **Acronis Centralized Admins** et **Acronis Remote Users** sur le serveur de gestion.
3. Dans l'arborescence de **Navigation**, sélectionnez  **Machines avec des agents**.
4. Cliquez sur  **Ajouter plusieurs machines** dans la barre d'outils.
5. Ajoutez les machines mises à niveau de l'une des façons suivantes :
 - En spécifiant leurs noms ou adresses IP.
 - En parcourant le réseau.
 - En parcourant un domaine Active Directory.
 - En important la liste des machines à partir d'un fichier .txt ou .csv.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Spécification de la liste des machines » (p. 51) de la documentation d'installation d'Acronis Backup Advanced.

Conseils pour d'autres utilisations

Les machines ajoutées apparaîtront dans la vue **Machines avec des agents** sur le serveur de gestion.

Les plans de sauvegarde sur les machines demeureront inchangés. Pour les afficher sur le serveur de gestion, cliquez avec le bouton droit de la souris sur nom de la machine > **Afficher les détails** > **Plans et tâches de sauvegarde**. Le produit continue d'effectuer des sauvegardes et vous pouvez restaurer à partir des sauvegardes créées avant la mise à niveau.

Vous pouvez maintenant créer des plans de sauvegarde centralisés qui effectueront simultanément la sauvegarde de plusieurs machines à la fois, vers un seul emplacement.

4 Vérification des mises à jour de logiciel

Chaque fois que vous démarrez la console d'administration, Acronis Backup vérifie si une nouvelle version du logiciel est disponible sur le site Web d'Acronis. Si cela est le cas, le logiciel fournit un lien de téléchargement de la nouvelle version du programme d'installation.

Pour vérifier les mises à jour manuellement, démarrez la console d'administration puis cliquez sur **Aide** > **Vérifier les mises à jour**. Dans cette fenêtre, vous pouvez aussi désactiver les vérifications automatiques des mises à jour.

Une autre façon d'activer ou de désactiver les vérifications automatiques des mises à jour est de configurer le modèle d'administration Acronis. Dans ce cas, la valeur du paramètre défini dans le modèle d'administration aura préséance sur le paramètre dans la fenêtre **Vérifier les mises à jour**. Pour plus de détails, voir « Paramètres définis via le modèle d'administration » dans l'aide du produit ou dans le guide de l'utilisateur.

Pour des informations à propos de la mise à jour d'Acronis Backup, consultez la section « Mise à jour » (p. 30) (pour les installation sous Windows) ou la section d'installation correspondante (pour les autres méthodes d'installation).

5 Désinstallation

5.1 Désinstallation d'Acronis Backup Advanced

Lorsque vous désinstallez un composant qui utilise une licence sur le serveur de licences Acronis, la licence demeure attribuée à la machine. Si vous voulez utiliser cette licence pour une machine différente, retirez la licence manuellement.

5.1.1 Désinstallation sous Windows

5.1.1.1 Désinstallation interactive

Pour désinstaller Acronis Backup Advanced ou ses composants, nous recommandons d'utiliser les procédures suivantes au lieu des outils Windows **Ajout et suppression de programmes** ou **Programmes et fonctionnalités**.

Pour désinstaller tous les composants d'Acronis Backup Advanced

1. Cliquez sur **Démarrer -> Tous les Programmes -> Acronis -> Désinstaller Acronis Backup**.
2. Pour supprimer les informations connexes (voir plus loin dans cette rubrique), activez la case **Supprimer le journal, tâches, emplacements de stockage et paramètres de configuration du produit**.
3. Cliquez sur **Supprimer**.

Pour désinstaller des composants ou fonctionnalités individuels d'Acronis Backup Advanced

1. Démarrez le programme d'installation d'Acronis Backup Advanced.
2. Cliquez sur **Installer Acronis Backup**.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Désactivez les cases situées près des noms de composants ou fonctionnalités que vous voulez désinstaller.
5. Pour supprimer les informations connexes (voir plus loin dans cette section), activez la case **Supprimer le journal, tâches, emplacements de stockage et paramètres de configuration du produit**.

Suppression des informations connexes

Si vous planifiez de réinstaller un composant ultérieurement, vous pourriez vouloir conserver ses informations connexes.

Si vous voulez plutôt supprimer ces informations, cochez la case **Supprimer le journal, les tâches, les emplacements de stockage et les paramètres de configuration du produit**. Par conséquent, les informations suivantes seront supprimées :

- Lors de la désinstallation de l'agent Acronis Backup pour Windows : le journal et les tâches de l'agent
- Lors de la désinstallation du serveur de gestion Acronis Backup : les bases de données du serveur de gestion, lesquelles stockent la configuration des plans de sauvegarde centralisés, le journal des opérations et les statistiques

- Lors de la désinstallation du nœud de stockage Acronis Backup : le journal et les tâches du nœud de stockage

5.1.1.2 Désinstallation sans assistance

Pour désinstaller un composant ou une fonctionnalité d'Acronis Backup dans le mode sans assistance, vous devez exécuter l'utilitaire **msiexec**. Cet utilitaire utilise le package d'installation correspondant (un fichier .msi).

Pour désinstaller un composant ou une fonctionnalité

1. Extraire le package d'installation correspondant vers un dossier ou un partage réseau.
2. Exécuter la commande suivante (dans ce cas-ci, le package d'installation est AcronisAgentWindows.msi, et est enregistré dans le partage réseau \\myserver\share network) :

```
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentWindows.msi /qb
```

Désinstallation d'un agent

Lorsque vous désinstallez un agent, nous vous recommandons de désinstaller d'abord ses fonctionnalités, ensuite l'agent lui-même, puis le composant de base de l'agent d'Acronis Backup.

Par exemple, pour désinstaller l'agent pour SQL, exécutez les commandes de désinstallation dans l'ordre suivant :

```
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentMsSqlSinglePass.msi /qb
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentWindows.msi /qb
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentCore.msi /qb
```

Désinstallation du serveur de licences

Si vous désinstallez le serveur de licences Acronis, vous devriez le faire uniquement après avoir désinstallé tous les agents qui l'utilisent. Veuillez également garder à l'esprit que le serveur de licences peut être utilisé par d'autres produits Acronis.

Le serveur de licences est intégré au serveur de gestion. Pour désinstaller le serveur gestion, exécutez la commande suivante (modifiez le chemin si nécessaire) :

```
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisManagementServer.msi /qb
```

Pour désinstaller le serveur de licences installé comme composant distinct, exécutez la commande suivante (modifiez le chemin si nécessaire) :

```
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisLicenseServer.msi /qb
```

5.1.1.3 Désinstallation à distance

La désinstallation à distance s'effectue à l'aide de l'utilitaire **remote_uninstaller.exe**. Il permet de désinstaller tous les composants Acronis Backup des machines spécifiées sous Windows. Les journaux, tâches, emplacements de stockage et paramètres de configuration sur les machines sont conservés.

Cet utilitaire est disponible sur n'importe quelle machine sur laquelle Acronis Backup Management Console ou Acronis Backup Management Server est installé. Le chemin d'accès à l'utilitaire est le suivant :

- Pour les versions 32 bits de Windows : %CommonProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecovery\Common

- Pour les versions 64 bits de Windows : `%CommonProgramFiles(x86)%\Acronis\BackupAndRecovery\Common`

Préparation

Les étapes préparatoires de chaque machine sont identiques à celles de l'installation à distance (p. 49).

Exécution de l'utilitaire

Dans la ligne de commande, saisissez le chemin d'accès complet de l'utilitaire, ainsi que le chemin d'accès complet au fichier de texte contenant la liste des machines requises.

Chaque ligne du fichier spécifié doit contenir des informations sur une machine au format suivant :

```
<adresse IP ou nom d'hôte de la machine>;<nom d'utilisateur>;<mot de passe>
```

Exemple

```
"%CommonProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecovery\Common\remote_uninstaller.exe"  
C:\machines_list.txt
```

où le fichier **`machines_list.txt`** contient les lignes suivantes :

```
10.200.200.10;usr5;123456  
10.200.200.15;admin25;"654 321"
```

Lorsque vous exécutez l'utilitaire, il affiche si le processus de désinstallation a été correctement lancé sur chaque machine. L'utilitaire n'indique pas si la désinstallation s'est correctement terminée ou non.

5.1.2 Désinstallation sous Linux

Pour désinstaller tous les composants d'Acronis Backup Advanced

Effectuez ce qui suit en tant qu'utilisateur root :

1. Exécutez les commandes suivantes pour désinstaller les composants d'Acronis Backup Advanced :

```
# /usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/uninstall/uninstall  
# /usr/lib/Acronis/BootableComponents/uninstall/uninstall  
# /usr/lib/Acronis/BackupAndRecoveryConsole/uninstall/uninstall
```

Pour désinstaller tous les composants en mode sans assistance, exécutez chaque commande **`./uninstall`** en utilisant le paramètre **`-a`**.

2. Exécutez la commande suivante pour supprimer les fichiers source du module SnapAPI :

```
# rm -rf /usr/src/snapapi*
```

5.2 Suppression de l'agent pour VMware (matériel virtuel)

Le serveur de gestion Acronis Backup fournit une méthode simple pour supprimer l'agent pour VMware depuis des serveurs ESX ou ESXi. Vous pourriez généralement préférer cette méthode à la procédure décrite plus bas dans cette section.

*Connectez la console au serveur de gestion Dans l'arborescence **Navigation**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Machines virtuelles** puis cliquez sur **Supprimer l'agent pour VMware**. Reportez-vous à l'aide contextuelle pour plus d'instructions.*

Vous devrez peut-être supprimer manuellement l'agent pour VMware (matériel virtuel) dans les cas suivants :

- L'appareil virtuel n'est pas enregistré sur serveur de gestion
- Vous n'utilisez pas un serveur vCenter ou l'intégration avec le serveur vCenter n'est pas activée.
- L'appareil virtuel est endommagé.

Pour supprimer manuellement l'agent pour VMware (matériel virtuel)

1. Démarrez le client VMware vSphere et connectez-vous à l'hôte ESX(i) ou au serveur vCenter.
2. Éteindre l'AV.
3. Si l'AV utilise un Stockage attaché localement sur un disque virtuel et que vous voulez conserver les données sur ce disque, procédez comme suit :
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'AV puis cliquez sur **Modifier les paramètres**.
 - b. Sélectionnez le disque avec le stockage, puis cliquez sur **Supprimer**. Sous **Options de suppression**, cliquez sur **Supprimer de la machine virtuelle**.
 - c. Cliquez sur **OK**.

En conséquence, le disque reste dans la banque de données. Vous pouvez attacher le disque à un autre AV.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'AV, puis cliquez sur **Supprimer du disque**.
5. Supprimez l'AV du serveur de gestion. Ignorez cette étape si l'appareil n'est pas enregistré sur serveur de gestion ou s'il a déjà été supprimé.

Pour supprimer l'AV, connectez-vous au serveur de gestion, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'AV dans la liste **Toutes les machines physiques**, puis cliquez sur **Supprimer la machine de AMS**.

5.3 Suppression d'Acronis Secure Zone

La désinstallation d'Acronis Backup n'affecte pas Acronis Secure Zone et son contenu. Vous pourrez toujours restaurer des données depuis Acronis Secure Zone en démarrant avec un support de démarrage.

Si vous devez supprimer Acronis Secure Zone, exécutez les étapes suivantes dans le système d'exploitation (avant la désinstallation de l'agent) ou en utilisant le support de démarrage.

Pour supprimer Acronis Secure Zone

1. Dans le menu **Actions**, cliquez sur **Gérer Acronis Secure Zone**.
2. Dans la fenêtre **Supprimer Acronis Secure Zone**, sélectionnez les volumes sur lesquels vous voulez ajouter l'espace libéré par la zone puis cliquez sur **OK**.

Si vous sélectionnez plusieurs volumes, l'espace sera redistribué proportionnellement sur chaque partition. Si vous ne sélectionnez aucun volume, l'espace libéré devient non-alloué.

Après avoir cliqué sur **OK**, Acronis Backup commencera la suppression de la zone.

Déclaration de copyright

Copyright © Acronis International GmbH, 2002-2018. Tous droits réservés

« Acronis » et « Acronis Secure Zone » sont des marques déposées de Acronis International GmbH.

« Acronis Compute with Confidence », « Acronis Startup Recovery Manager », « Acronis Instant Restore » et le logo Acronis sont des marques déposées de Acronis International GmbH.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

VMware et VMware Ready sont des marques et/ou marques déposées de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows et MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques de commerce ou autres droits d'auteur s'y référant sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

La distribution de versions de ce document dont le contenu aurait été modifié est interdite sans la permission explicite du détenteur des droits d'auteur.

La distribution de ce travail ou d'une variante sous forme imprimée (papier) standard à des fins commerciales est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES, IMPLICITES OU EXPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CONFORMITÉ, D'USAGE POUR UN EMPLOI PARTICULIER OU DE NON-TRANSGRESSION, SONT DENIÉS, SOUS RÉSERVE QUE CES DÉNIS DE RESPONSABILITÉ NE SOIENT PAS LÉGALEMENT TENUS POUR NULS.

Du code tiers peut être fourni avec le logiciel et/ou le service. Les termes de la licence concernant les tiers sont détaillés dans le fichier license.txt, situé dans le répertoire d'installation racine. Vous pouvez toujours trouver la dernière liste du code tiers mise à jour et les termes de la licence associés utilisées avec le logiciel et/ou le service à l'adresse <https://kb.acronis.com/content/7696>.

Technologies Acronis brevetées

Les technologies utilisées dans ce produit sont couvertes et protégées par un ou plusieurs brevets américains : 7 047 380 ; 7 246 211 ; 7 275 139 ; 7 281 104 ; 7 318 135 ; 7 353 355 ; 7 366 859 ; 7 383 327 ; 7 475 282 ; 7 603 533 ; 7 636 824 ; 7 650 473 ; 7 721 138 ; 7 779 221 ; 7 831 789 ; 7 836 053 ; 7 886 120 ; 7 895 403 ; 7 934 064 ; 7 937 612 ; 7 941 510 ; 7 949 635 ; 7 953 948 ; 7 979 690 ; 8 005 797 ; 8 051 044 ; 8 069 320 ; 8 073 815 ; 8 074 035 ; 8 074 276 ; 8 145 607 ; 8 180 984 ; 8 225 133 ; 8 261 035 ; 8 296 264 ; 8 312 259 ; 8 347 137 ; 8 484 427 ; 8 645 748 ; 8 732 121 ; 8 850 060 ; 8 856 927 ; 8 996 830 ; 9 213 697 ; 9 400 886 ; 9 424 678 ; 9 436 558 ; 9 471 441 ; 9 501 234 ; et d'autres demandes de brevet déposées.