

Acronis Snap Deploy 3.0

ユーザーズ ガイド

Copyright © Acronis, Inc., 2010. All rights reserved.

“Acronis”、“Acronis Compute with Confidence”、および Acronis ロゴは Acronis, Inc. の商標です。

Linux は Linus Torvalds 氏の登録商標です。

Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。

ユーザーズ ガイドに掲載されている商標や著作権は、すべてそれぞれ各社に所有権があります。

著作権者の明示的許可なく本書ユーザーズ ガイドを修正したものを販売することは禁じられています。

著作権者の事前の許可がない限り、商用目的で書籍の体裁をとる作品または派生的作品を販売させることは禁じられています。

本書は現状のまま使用されることを前提としており、商品性の黙示の保証および特定目的適合性または非違反性の保証など、すべての明示的もしくは黙示的条件、表示および保証を一切行いません。ただし、この免責条項が法的に無効とされる場合はこの限りではありません。

画面は開発中のものであり、実際のものとは異なる場合があります。

サードパーティ製ソフトウェアの権利に関する通知 ソフトウェアおよび/またはサービスとともにサードパーティのコードが提供されている場合があります。サードパーティのライセンス条項はルート インストール ディレクトリの `license.txt` ファイルに詳細を記載しています。ソフトウェアおよび/またはサービスに使用されている最新のサードパーティ コードとそのライセンス規定については<http://kb.acronis.com/content/7696>を参照してください。

目次

第 1 章 はじめに.....	5
1.1 概要	5
1.1.1 Acronis Snap Deploy とは.....	5
1.1.2 Acronis Snap Deploy の対象ユーザー	5
1.1.3 Acronis Snap Deploy インフラストラクチャ	5
1.2 Acronis Snap Deploy 3.0 の機能	6
1.2.1 マスターシステムのイメージの取得.....	6
1.2.2 手動による配置	6
1.2.3 スケジュールによる配置 (新機能)	6
1.2.4 イベントによる配置 (新機能)	7
1.2.5 Win PE におけるコマンドラインとスクリプト (新機能)	7
1.2.6 スタンドアロンでの配置 (新機能)	8
1.2.7 カスタム配置(ユーザーが開始する配置) (新機能)	8
1.2.8 ディスク パーティションまたは MBR の配置 (新機能)	9
1.2.9 選択的な配置(MAC フィルタリング) (新機能)	9
1.2.10 パスワード保護 (新機能)	10
1.2.11 リモート コンピュータの管理	10
1.3 3.0 のその他の新機能.....	10
1.3.1 暗号化通信	10
1.3.2 マルチキャスト TTL とネットワーク帯域幅スロットリング	10
1.4 サポートされるオペレーティング システム.....	11
1.5 ライセンス ポリシー	11
1.5.1 サーバー ライセンスとワークステーション ライセンス.....	11
1.5.2 Acronis Universal Deploy のライセンス	12
1.5.3 Acronis Snap Deploy のトライアル版	12
1.6 テクニカルサポート	12
第 2 章 Acronis Snap Deploy について	13
2.1 用語	13
2.2 コンポーネント	14
2.3 ファイルシステムとストレージ メディアのサポート.....	15
2.3.1 サポートされるファイルシステム.....	15
2.3.2 サポートされるメディア	15
2.4 使用方法	16
2.4.1 オフラインでのイメージの作成	16
2.4.2 オンラインでのイメージの作成	17
2.4.3 配置.....	18
2.5 Acronis Universal Deploy とは	20
2.5.1 Acronis Universal Deploy の用途	20
2.5.2 Acronis Universal Deploy の一般的な原理	20
2.5.3 Acronis Universal Deploy と Microsoft Sysprep.....	21

2.5.4 Acronis Universal Deploy の入手	21
第 3 章 インストール	22
3.1 システム要件	22
3.2 使用するポートと IP アドレス	22
3.3 インストールの一般的な規則	23
3.3.1 インストール ファイル	23
3.3.2 共通のインストール設定	24
3.4 Acronis Snap Deploy 管理コンソールのインストール	26
3.5 Acronis ライセンス サーバーのインストール	27
3.5.1 インストール	27
3.5.2 Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用したライセンスの追加	28
3.5.3 コマンドライン モードによるライセンスの追加	29
3.6 Acronis OS 配置サーバーのインストール	29
3.7 Acronis PXE サーバーのインストールとセットアップ	30
3.7.1 Acronis PXE サーバーのインストール	30
3.7.2 PXE から起動するためのコンピュータの設定	31
3.7.3 他のサブネットでは PXE を動作させるための設定	31
3.8 Acronis Wake-On-LAN プロキシのインストール	32
3.9 Acronis Snap Deploy 管理エージェントのインストール	32
3.10 Acronis Universal Deploy のインストール	33
3.11 Acronis Snap Deploy のコンポーネントの取り出し	34
3.12 Acronis ライセンス サーバーの使い方	34
3.12.1 Acronis ライセンス サーバーについて	34
3.12.2 ライセンス情報の表示	35
3.12.3 ライセンスの削除	37
3.12.4 Acronis ライセンス サーバー管理ツールの使い方	37
第 4 章 Acronis Snap Deploy 管理コンソールの使い方	39
4.1 接続	39
4.1.1 ローカル コンピュータへの接続	39
4.1.2 別のコンピュータへの接続	39
4.2 リモート コンピュータへの Acronis コンポーネントのインストールと更新	40
4.3 ログの参照	41
第 5 章 Acronis ブータブル メディアの作成	43
第 6 章 PXE サーバーの構成	48
第 7 章 イメージの作成	50
7.1 マスター OS の準備	50
7.2 オンラインでのイメージの作成とオフラインでのイメージの作成	50
7.3 オフラインでのイメージの作成	51

7.4 オンラインでのイメージの作成.....	54
7.5 マスターイメージの作成ウィザードの手順	55
7.5.1 イメージを作成するディスクまたはパーティション	55
7.5.2 イメージの保存先.....	56
7.5.3 オプションの設定	56
7.5.4 コメントと概要.....	59
第 8 章 マスターイメージのチェック	60
第 9 章 配置テンプレート	61
9.1 テンプレートを保存する理由について	61
9.2 テンプレートの作成	61
9.2.1 マスターイメージの選択.....	61
9.2.2 ディスクやパーティションの選択.....	64
9.2.3 ターゲット ディスクとターゲット パーティションの選択.....	65
9.2.4 ユーザー アカウント.....	67
9.2.5 コンピュータ名とドメイン/ワークグループ	68
9.2.6 ネットワークの設定	69
9.2.7 セキュリティ識別子.....	70
9.2.8 ファイルの転送	71
9.2.9 アプリケーションの実行	71
9.2.10 Acronis Universal Deploy の使い方.....	71
9.2.11 配置のオプション	73
9.2.12 コメントと概要.....	78
第 10 章 スタンドアロンでの配置	80
第 11 章 手動での配置.....	82
11.1 ターゲット コンピュータの起動.....	82
11.2 配置の開始	85
第 12 章 イベントによる配置	87
第 13 章 スケジュールによる配置	90
13.1 準備の手順	90
13.1.1 MAC アドレスの取得	90
13.1.2 ターゲット コンピュータの Wake-On-LAN の有効化	90
13.2.1 つのサブネット内におけるスケジュールによる配置	91
13.3 他のサブネット内におけるスケジュールによる配置	95
13.4 タスク スケジュールの操作.....	98
第 14 章 カスタム配置モード	100
14.1 カスタム配置について	100

14.2 考察とヒント.....	101
14.3 カスタム配置モードの設定	102
14.4 カスタム配置モードのパラメータを変更	104
14.5 カスタム配置モードの終了	104
第 15 章 Win PE のコマンドラインとスクリプト.....	105
15.1 Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティを Win PE に追加	105
15.1.1 Acronis Snap Deploy PE ビルダ.....	105
15.1.2 Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティを PE 2.0 に追加.....	107
15.2 Win PE イメージを Acronis PXE サーバーにアップロード	107
15.3 Acronis Snap Deploy のコマンドラインの構文.....	108
15.3.1 サポートされているコマンド.....	108
15.3.2 共通のオプション(ほとんどの asdcmd コマンドに共通なオプション)	109
15.3.3 固有のオプション(asdcmd コマンドに固有なオプション).....	110
15.3.4 asdcmd の使用例	113
15.4 サンプル シナリオ	113
15.4.1 ターゲット コンピュータに割り当てられたイメージを配置する	113
15.4.2 ターゲット コンピュータに割り当てられたイメージを作成する	115
第 16 章 リモート コンピュータの管理	117
16.1 リモート コンピュータ上のファイルの管理.....	117
16.2 リモート コンピュータでアプリケーションを実行	119

第1章 はじめに

この章では、Acronis Snap Deploy を使用することによって、管理者が日常業務のさまざまな課題をどのように対処できるかに関する概要を説明しています。

1.1 概要

1.1.1 Acronis Snap Deploy とは

Acronis Snap Deploy は、(アプリケーションなどを含んだ)設定済みのオペレーティングシステムを、複数のコンピュータに配置するために設計された柔軟かつ効率的なソフトウェアソリューションです。本製品は、ディスク イメージング テクノロジを使用しているため、迅速なベアメタル インストールや高度な柔軟性をもつ集中型のプロビジョニングを行うことができます。

1.1.2 Acronis Snap Deploy の対象ユーザー

Acronis Snap Deploy は、基本的に次のユーザー向けに設計されています。

中小企業:

- IT サービス プロバイダ
- ハードウェア販売店

大企業の IT 部門

学校、大学

研究開発部門、ソフトウェア試験室

Acronis Snap Deploy 3.0 で追加された機能(配置のスケジュール、Windows PE のサポート、コマンドラインやスクリプトなど)は、大企業の環境で IT 部門の業務を自動化するのに有効です。

1.1.3 Acronis Snap Deploy インフラストラクチャ

Acronis インフラストラクチャのコンポーネントは、Windows コンピュータ上にインストールされます。Acronis インフラストラクチャの集中型のイメージ作成、配置、管理は、Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用して行われます。

参照イメージは、Windows、Acronis 環境または Windows PE 環境のいずれかで取得できます。Acronis 環境には GUI モードが搭載されています。Windows PE 環境は、コマンドライン モードとスクリプトをサポートしています。

配置は、Acronis 環境または Windows PE 環境で実行されます。

専用のブータブル ユーティリティを使用すると、GUI を使用し、スタンドアロン コンピュータ(ネットワークに接続されていないコンピュータ、または Acronis Snap Deploy インフラストラクチャを持たないネットワーク内のコンピュータ)にフル機能を配置できます。

1.2 Acronis Snap Deploy 3.0 の機能

1.2.1 マスターシステムのイメージの取得

まず、必要なシステム設定を作成し、システム ハード ディスクのイメージをネットワークの共有フォルダまたはリムーバブル メディアに保存します。イメージとは、パッケージ化された形式のシステムを含むファイルです。

シナリオ:

1. 通常、企業の経理、営業、技術サポートなどの部門では、日々の業務で使用するアプリケーションが決まっています。イメージのライブラリ全体をキャプチャし、それを新しいハードウェアに配置します。オペレーティング システムやアプリケーションを手動で設定する必要はありません。
2. 管理者は、ライブラリに含まれる標準設定をさまざまなハードウェアに配置する場合があります。別売りの **Acronis Universal Deploy** オプションを使用すると、異なるハードウェア上で **Windows** が起動できるように、**Windows** システム ドライバを設定することができます。このオプションがない場合、イメージの作成元ハードウェアと配置先ハードウェアは、同一のマザーボード、プロセッサ、および大容量記憶装置を持つ必要があります。これは、**Windows** 以外のオペレーティング システムでも同様です。

1.2.2 手動による配置

Acronis ブータブル メディアまたは Acronis PXE(Preboot eXecution Environment) サーバーを使用して、ターゲット コンピュータ(配置先のコンピュータ)を Acronis 環境で起動します。配置操作のパラメータ(配置テンプレート)をセットアップして保存できます。

配置を開始すると、指定したコンピュータにイメージがマルチキャストされ、コンピュータのハード ディスクにシステムが配置されます。**DNS** 名、ドメイン メンバシップまたはワークグループ メンバシップ、**TCP/IP** 設定、ユーザー アカウント、およびセキュリティ識別子は、作成した設定に従って実行中に割り当てられます。

配置が完了すると、コンピュータはハード ディスクから起動します。作成した設定に従って、コンピュータをシャットダウンしたり、再起動したりすることもできます。デバイスの設定を完了しなければならない場合もありますが、基本的にはコンピュータはいつでも動作できる状態にあります(ただし、オペレーティング システムを起動する必要があります)。

1.2.3 スケジュールによる配置 (新機能)

スケジュールを設定して配置を実行できます。

スケジュールを作成する場合は、スケジュールした時刻になると、**BIOS** の **Wake On LAN(WOL)**機能を使用して、あらかじめ指定した **MAC** アドレスを持つターゲット コンピュータの電源を投入することを想定しています。

他のサブ ネットに含まれるコンピュータは、**Acronis Snap Deploy** に付属の **Wake-On-LAN** プロキシ エージェントを使用して起動できます。

Wake-On-LAN をサポートしていないコンピュータでは、スケジュールした時刻になる前に手動によって Acronis 環境で起動できます。このようなコンピュータについても、その MAC アドレスが全体の一覧に含まれる場合は配置の対象になります。

シナリオ:

1. 企業がメーカーから出荷されたコンピュータとその MAC アドレスの一覧を受け取り、管理者は、新しいハードウェアにオペレーティング システムを配置する必要があります。
2. インターネット カフェ、学校、大学の研究所に、MAC アドレスが判明しているコンピュータが 100 台ある場合、こうしたコンピュータに初めて標準のイメージを配置するには、夜間に実行する必要があります。

1.2.4 イベントによる配置 (新機能)

あらかじめ指定された台数のコンピュータの準備が整ったときに配置を実行できます。Acronis OS 配置サーバーに何台のコンピュータが接続したかがカウントされ、あらかじめ指定された台数のコンピュータが接続するとマルチキャストが開始されます。

管理者は、タイムアウトの時間を指定できます。タイムアウトした場合は、あらかじめ指定した台数に達していなくても準備が整ったコンピュータへの配置が開始されます。

シナリオ:

1. 管理者は、従業員の役割に応じてあらかじめ設定されたシステムを、あらかじめ指定された台数のコンピュータに配置する必要があります。たとえば 100 台のコンピュータがあった場合に、10 台は経理部門、10 台はマーケティング部門、70 台は営業部門、10 台は管理者用といったように配置します。

1.2.5 Win PE におけるコマンドラインとスクリプト (新機能)

Acronis Snap Deploy には、Windows プリインストール環境(Win PE)のイメージに追加できるコマンドライン ユーティリティが搭載されています。管理者は、カスタマイズされた PE のイメージを PXE サーバーにアップロードするか、Win PE のイメージをリムーバブル メディアに転送します。

コンピュータをプリインストール環境で起動すると、管理者はイメージ作成または配置をコマンドライン モードで実行できます。また、スクリプトを実行することもできます。

Windows プリインストール環境で Acronis Snap Deploy を使用すると、両製品の組み合わせが可能になり、Acronis ブータブル メディアのみを使用する場合よりも多くの機能が提供されます。以下のシナリオは、Acronis Snap Deploy のコマンドラインと Win PE を使用して実現できます。

シナリオ:

1. 管理者がネットワーク上の各コンピュータにさまざまなイメージを配置する必要があるとします。

管理者は、ターゲットの MAC アドレス(例 01-02-03-04-05-06)を調べ、その MAC アドレスに対応する名前のイメージ(例 image-01-02-03-04-05-06.tib)を手近な場所から取得する配置スクリプトを記述します。このスクリプトは、任意の数のターゲットに対して実行できます。

2. 管理者は、ネットワーク上のコンピュータが PXE サーバーから起動するたびにイメージ作成または配置を自動的に開始する必要があるとします。

管理者は、イメージ作成または配置のスクリプトを作成して PE 環境に追加し、このスクリプトを `startnet.cmd` ファイルに挿入します。PE で起動すると、操作は自動的に実行されます。

3. ネットワーク上のコンピュータの配置準備操作(ディスクのパーティション作成など)を自動的に実行する必要があるとします。

管理者は、配置準備操作を実行するスクリプトを作成し、配置スクリプトとともに PE に追加し、両方のスクリプトを `startnet.cmd` ファイルに挿入します。PE で起動すると、両方の操作は自動的に実行されます。

4. Acronis 環境に非標準ハードウェア用の Linux ドライバがない場合は、管理者はイメージ作成または配置を Win PE 環境で実行する必要があります。

制限:

Acronis Snap Deploy コマンドライン ユーティリティは、新しい SID を生成できますが、他の設定を実行中のときに調整はできません。コンピュータ名、ドメイン メンバシップまたはワークグループ メンバシップおよびその他の設定を変更するには、Microsoft System Preparation Tool(Sysprep)をマスターシステムに適用し、Sysprep.inf 応答ファイルに新しい設定を指定します。

1.2.6 スタンドアロンでの配置 (新機能)

ネットワークに接続されていないコンピュータ、または Acronis Snap Deploy インフラストラクチャを持たないネットワーク内のコンピュータへの配置が必要になる場合があります。専用のブータブル ユーティリティを使用すると、GUI を使用して、スタンドアロン コンピュータにフル機能を配置できます。

Acronis Universal Deploy は、スタンドアロン モードでは使用できません。

1.2.7 カスタム配置(ユーザーが開始する配置) (新機能)

Acronis Snap Deploy は、ユーザーがワンクリックでブートメニューからコンピュータの配置および再配置を行うことができるように設定できます。

シナリオ:

1. ソフトウェアのテスト担当者が、テスト コンピュータにクリーンなオペレーティング システムまたは設定済みのシステムを配置する必要があるとします。テスト チームのリーダーは、カスタム ブータブル メディアまたは PXE パッケージを作成します。これによって、ターゲット コンピュータ側に一定のオプション セットが与えられます。テスト チームのメ

ンバーは、テスト コンピュータを再起動し、ブートメニューからワンクリックで配置の内容を選択すれば、すぐに配置が開始されます。

オプションには、たとえば、各種オペレーティング システム、同一のオペレーティング システムの各エディション、同一のオペレーティング システムでも異なる設定またはアプリケーションを追加したものなどがあります。配置は、コンピュータごとに個別に実行されます。

2. 同じシナリオは、大学や学校の研究室にも当てはまります。研究課題ごとにコンピュータを切り替えるため、全面的な再設定が必要になるからです。学生は、教師の手を借りずに研究課題を切り替えたり、再開したりできます。

学生がコンピュータの設定を台無しにした場合(ファイルを削除した場合や、設定を変更した場合など)は、自分でブートメニューからセルフ リストア オプションを選択できます。

カスタム配置モードは、管理者の手を借りずに継続して作業を維持するためのモードです。このモードが設定されると、他の配置方法(手動配置、スケジュール配置、イベントによる配置)は使用できなくなります。カスタム配置モードがオンの間に開始予定のタスク スケジュールは、一切開始されません。ユーザー(ターゲット コンピュータ側のユーザー)のみが配置を開始できます。ただし、管理者は、ログの表示、配置テンプレートの新規作成、カスタム配置設定の変更(ブートメニュー項目の追加、編集、または削除)、配置以外の管理業務を実行することはできます。

コンソール側で配置を開始するには、管理者がカスタム配置モードをオフに切り替えます。

1.2.8 ディスク パーティションまたは MBR の配置 (新機能)

必ずしもディスク全体を配置する必要はありません。マスターディスクとターゲットディスクのパーティション構成が同じ場合は、必要に応じてシステム パーティションのみ、またはデータのみイメージ作成または配置が可能です。

Acronis Snap Deploy では、Master Boot Record(MBR)のイメージ作成と配置が可能です。

1.2.9 選択的な配置(MAC フィルタリング) (新機能)

Acronis Snap Deploy では、指定された MAC アドレスを持つコンピュータへの配置を無効にする機能があります。この機能によって、プロダクション サーバーやユーザーのシステムで不幸な事故が発生するのを防止できます。このプログラムでは、テキスト ファイルからアクセス一覧をインポートできます。有効と無効の両方の一覧をサポートします。

シナリオ:

1. たとえば、ネットワーク上のコンピュータを誤って PXE から起動したとします。新しいイメージは、イベントによる操作または起動時に配置を開始する PE 設定によって配置されることがあり、元のデータが失われます。

1.2.10 パスワード保護 (新機能)

Acronis Snap Deploy で取得するイメージは、パスワードで保護されており、権限のないユーザーによる配置を防止します。

Acronis Snap Deploy は、Acronis True Image 製品ファミリーを使用して作成したパスワードで保護されたイメージもサポートします。

権限のないユーザーによる Acronis ブータブル コンポーネントの実行を防止するために、Acronis ブートメニューをパスワードで保護することもできます。

1.2.11 リモート コンピュータの管理

管理者は、Acronis Snap Deploy を使用してリモート コンピュータの操作を実行することができます。

ファイルの管理: (バッチ ファイルやスクリプトなどの)テキスト ファイルの作成や編集、ファイルやフォルダのクリップボードへのコピーと貼り付け、またファイルやフォルダの名前変更と削除が行えます。

アプリケーションの管理: タスク スケジュールを使用して、リモート コンピュータ上でサービス アプリケーション(コンフィギュレーション ファイルやスクリプト)が実行できます。タスク スケジュールでは、実行するアプリケーションとそのアプリケーションを実行する時刻をスケジュールリングできます。

1.3 3.0 のその他の新機能

1.3.1 暗号化通信

Acronis Snap Deploy のコンポーネントは、暗号化プロトコルのセキュア ソケット レイヤー (SSL: Secure Sockets Layer)を使用して相互に通信します。暗号化は、接続試行の第1(最初の)ステージで開始されるので、次のステップでは転送されるすべてのデータは(クライアントの認証に必要なデータを含めて)暗号化されます。

Acronis Snap Deploy のコンポーネントがインストールされると、コンポーネント間の暗号化通信が自動的に有効になります。配置ストリームは通信プロトコルを介して転送されますが、暗号化はされません。

1.3.2 マルチキャスト TTL とネットワーク帯域幅スロットリング

配置の設定には、マルチキャスト パケットの TTL(time to live)を指定するパラメータがあります。この設定を使用して、ゲートウェイを経由するマルチキャスト パケットの配信を制限できます。

許容帯域幅を設定すると、配置実行中のネットワーク利用を制限できます。

1.4 サポートされるオペレーティング システム

Acronis Snap Deploy は、以下のオペレーティング システムにおけるフル機能のイメージ作成および配置を提供します。

	配置	設定の変更	ライセンスの種類*
MS Windows Server 2008 R2	可	可	S
MS Windows Server 2008 (x86, x64)	可	可	S
MS Windows Server 2003 SP2(x86, x64)	可	可	S
MS Windows Server 2003 R2(x86, x64)	可	可	S
MS Windows Server 2003 x64 Edition	可	可	S
MS Windows 2000 Server	可	可	S
MS Windows 2000 Advanced Server	可	可	S
MS Windows 2000 Professional SP4	可	可	WS
MS Windows 7 Home Basic (x86, x64)	可	可	WS
MS Windows 7 Home Premium (x86, x64)	可	可	WS
MS Windows 7 Professional (x86, x64)	可	可	WS
MS Windows 7 Ultimate (x86, x64)	可	可	WS
MS Windows Vista Home Basic(x86/x64)	可	可	WS
MS Windows Vista Home Premium(x86/x64)	可	可	WS
MS Windows Vista Business(x86/x64)	可	可	WS
MS Windows Vista Ultimate(x86/x64)	可	可	WS
MS Windows XP Home	可	可	WS
MS Windows XP Professional x64 Edition	可	可	WS
MS Windows XP Professional SP2	可	可	WS
MS Windows XP Professional SP3	可	可	WS
RedHat Enterprise Linux 3.0 ~ 5.0	可	不可	S

※ S – サーバー ライセンス、WS – ワークステーション ライセンス

Acronis Snap Deploy は、一定の制限はありますが(一部の操作やオプションが使用できない)、コンピュータ ベースのオペレーティング システムについて、イメージの作成および配置を可能にします。たとえば、Linux(カーネル: 2.4.9 – 2.6.x)の配置は、現状どおりでのみ可能で、オンザフライ方式で設定の調整はできません。

1.5 ライセンス ポリシー

Acronis Snap Deploy のライセンス数は、配置したコンピュータの数および管理対象のコンピュータの数、またはその両方に基づきます。たとえば、100 台のコンピュータにシステムを配置するには、100 個の配置ライセンスが必要です。配置を行ったコンピュータを管理したり、再配置を行うためにライセンスを追加したりする必要はありません。

1.5.1 サーバー ライセンスとワークステーション ライセンス

Acronis Snap Deploy には 2 種類のライセンスがあります。サーバー ライセンスは、サーバー OS を配置するため、またはサーバー OS に Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールするために必要です。ワークステーション ライセンスは、ワークステーショ

ン OS を配置するため、またはワークステーション OS に Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールするために必要です。

ワークステーション ライセンスは、ターゲット コンピュータがまだライセンスを割り当てられていない場合に、オペレーティング システムを持たないディスクまたはパーティションに配置するために必要です。

Linux はサーバー OS と見なされます。サーバー OS とワークステーション OS の一覧は、前の節を参照してください。

Acronis Snap Deploy がオペレーティング システムの種類を特定できない場合は、ワークステーション OS と見なされます。

サーバー ライセンスは、ワークステーション ライセンスの代用として自動的またはプロンプトによって使用できます。

1.5.2 Acronis Universal Deploy のライセンス

Acronis Universal Deploy は Acronis Snap Deploy の追加機能で、固有のプロダクトキーと使用ライセンスをもっています。

Acronis Universal Deploy のライセンスは、Acronis Snap Deploy のライセンスと同様にカウント、使用、およびアップグレードされます。Acronis Universal Deploy にも、サーバー オペレーティング システム用とワークステーション オペレーティング システム用の 2 種類のライセンスがあります。ターゲット コンピュータごとに 1 つの Universal Deploy ライセンスが必要です。

Acronis Universal Deploy のインストールにライセンスは必要ありません。ただし、配置を開始する前には必ず Acronis Universal Deploy ライセンスを Acronis ライセンス サーバーに追加してください。配置時にライセンスが見つからない場合は、Acronis Universal Deploy の処理が省略されます。

1.5.3 Acronis Snap Deploy のトライアル版

Acronis Snap Deploy のトライアル版には、製品版のすべての機能が含まれています。トライアル版から製品版にアップグレードする場合は、ソフトウェアをダウンロードし直す必要はありません。ライセンスを購入し、これを Acronis ライセンス サーバーにインポートするだけです。

1.6 テクニカルサポート

テクニカルサポートへの問い合わせ方法の詳細については、<http://www.acronis.co.jp/support/> をご参照ください。

第2章 Acronis Snap Deploy について

この章では、Acronis Snap Deploy インフラストラクチャのコンポーネントとその相互関係について説明します。

2.1 用語

以下の表に、本書でよく使用する用語とその説明を示します。

マスターシステム	配置元となるシステムです。
マスターイメージ (イメージ)	マスターシステムを含むパッケージ化されたファイルです。ファイルの拡張子は“.tib”になります。
オンラインでのイメージの 作成	マスターシステムが作業状態にある(マスター コンピュータ上でオペレーティング システムが動作している)ときにイメージを取得すること。
オフラインでのイメージの 作成	マスター コンピュータが Acronis または Windows プリインストール環境で起動しているときにイメージを取得すること。
配置	オペレーティング システム(OS)、アプリケーション、およびデータをマスターイメージ ファイルから物理ハード ディスクに転送すること。大半は、ネットワークを経由したイメージのマルチキャスト送信によって配置が実行されます。
スタンドアロンでの配置	ネットワークに接続されていないコンピュータ、または Acronis Snap Deploy インフラストラクチャを持たないネットワーク内のコンピュータに配置すること。スタンドアロンの配置は、Acronis Snap Deploy ブータブル コンポーネントを使用してローカルで実行されます。
ターゲット ディスク	配置先の物理ディスク(ターゲット コンピュータの内蔵ハード ディスク)です。
ターゲット コンピュータ (ターゲット)	配置先のハードウェアです。
配置テンプレート (テンプレート)	配置操作の設定パラメータ: <ol style="list-style-type: none">1. マスターイメージへのパス2. 操作モード(マルチキャストまたはユニキャスト、ターゲット ディスクの空き領域の処理方法など)3. 配置したシステムに適用される設定(DNS 名、ユーザーアカウントなど)4. 配置したシステム上で行われる操作(ファイルの転送、アプリケーションの実行、シャットダウン、再起動) <p>配置テンプレートを保存すると、後で使うことができます。</p>

管理者	Acronis Snap Deploy インフラストラクチャの管理権限を持つ担当者。
カスタム配置モード	ターゲット コンピュータ側で配置の開始を行えるモードです。
ユーザー	ターゲット コンピュータ側でカスタム配置を開始する担当者になります。この用語は、カスタム配置モードのみに関連します。

2.2 コンポーネント

Acronis Snap Deploy には、次のコンポーネントが含まれています。

- Acronis Snap Deploy 管理コンソール** — Acronis サーバーと Acronis Snap Deploy 管理エージェントへのリモート アクセスを提供する管理ツールです。
Acronis コンポーネントに接続していない場合は、Acronis Snap Deploy 管理コンソールはリモート コンピュータへの Acronis 製品のインストールのみ可能です。
- Acronis OS 配置サーバー** — Acronis Snap Deploy エージェントのサポートにより、ネットワークを経由して集中型の配置を実行するコンポーネントです。
- Acronis Snap Deploy エージェント** — Acronis OS 配置サーバーの制御下で各ターゲット コンピュータへの配置を実行するブータブル コンポーネントです。
Acronis Snap Deploy エージェントをターゲット コンピュータに読み込むには、ブータブル メディアからローカルで行う方法と、Acronis PXE サーバーを使用してリモートで行う方法の 2 種類があります。
- Acronis マスターイメージ クリエータ** — ローカルに制御されるブータブル コンポーネントであり、マスターシステムのイメージを取得します。
マスター コンピュータで Acronis マスターイメージ クリエータを読み込むには、ブータブル メディアから直接行う方法と Acronis PXE サーバーを使用してリモートで行う方法の 2 種類があります。
- Acronis Snap Deploy 管理エージェント** — 管理者の制御の下、Windows 環境で Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用して、マスターシステムのイメージを取得するコンポーネントです。管理者は、Acronis Snap Deploy 管理エージェントを使用してリモート コンピュータ上でファイルを管理し、アプリケーションを実行することもできます。
- Acronis PXE サーバー** — ネットワーク上のコンピュータを Acronis Snap Deploy エージェント、Acronis マスターイメージ クリエータ、またはプリインストール環境で起動できるようにします。ただし、コンピュータが PXE をサポートしている必要があります。Acronis PXE サーバーを使用すると、ブータブル メディアを使用した場合よりも、複数のコンピュータの起動に必要な時間が短縮されます。また、起動が必要なシステムにブータブル メディアをインストールするために、技術者がその場に待機する必要もなくなります。

-
7. **Acronis Wake-On-LAN プロキシ** — Acronis OS 配置サーバーが他のサブネット内にあるターゲット コンピュータを起動できるようにするコンポーネントです。
 8. **Acronis スタンドアロン ユーティリティ**は、GUI を使用して、スタンドアロン コンピュータ(ネットワークに接続されていないコンピュータ、または **Acronis Snap Deploy** インフラストラクチャを持たないネットワーク内のコンピュータ)にフル機能の配置を可能にするブータブル コンポーネントです。
 9. **Acronis ライセンス サーバー** — Acronis 製品のライセンスを認証できます。
 10. **Acronis Universal Deploy (オプション)** — **Acronis Snap Deploy** の追加機能で、ハードウェアに依存しないオペレーティング システムの配置を行います。

2.3 ファイルシステムとストレージ メディアのサポート

2.3.1 サポートされるファイルシステム

Acronis Snap Deploy は、以下のファイルシステムにおけるフル機能のイメージ作成および配置を提供します。

- FAT16/32
- NTFS
- Ext2/Ext3
- ReiserFS
- Reiser4
- Linux SWAP
- XFS
- JFS

2.3.2 サポートされるメディア

Acronis マスターイメージ クリエータでは、以下の場所にイメージを保存することができます。

- ネットワークの共有フォルダ
- マスター コンピュータの内蔵ハード ディスク
- マスター コンピュータに接続された USB および FireWire(IEEE-1394)のストレージ デバイス(ハード ディスク、フラッシュ ドライブ)
- マスター コンピュータの DVD±R/RW、CD-R/RW ドライブに挿入されたメディア

サイズの大きいイメージを、自動的に複数のメディアに分割することができます。

Acronis OS 配置サーバーでは、以下の場所にあるイメージを配置することができます。

- ネットワークの共有フォルダ
- **Acronis OS 配置サーバー**の内蔵ハード ディスク
- **Acronis OS 配置サーバー**に接続された USB および FireWire(IEEE-1394)のストレージ デバイス(ハード ディスク、フラッシュ ドライブ)

-
- Acronis OS 配置サーバーの DVD±R/RW、CD-R/RW ドライブに挿入されたメディア

Acronis OS 配置サーバーのハード ディスクにイメージを保存すると最も効率的です。これにより配置時のネットワーク トラフィックを最小限に抑えることができます。

リムーバブル メディア上に作成するイメージは、1 枚のディスクに収める必要があります。複数のメディア(CD や DVD など)に分割されたイメージを配置するには、イメージのすべてのファイルを Acronis OS 配置サーバーまたはネットワークの共有フォルダの同じフォルダにコピーします。

Acronis スタンドアロン ユーティリティでは、以下の場所にあるイメージを配置することができます。

- ネットワークの共有フォルダ
- 管理対象のコンピュータに接続された USB および FireWire(IEEE-1394)のストレージ デバイス(ハード ディスク、フラッシュ ドライブ)
- 管理対象のコンピュータの DVD±R/RW、CD-R/RW ドライブに挿入されたメディア

リムーバブル メディアに作成するイメージは、1 枚のディスクに収まるサイズにする必要があります。イメージを複数枚の CD や DVD などのメディアに分割して配置する場合は、イメージに含めるすべてのファイルを外付けドライブやネットワーク共有の同じフォルダにコピーしてください。

2.4 使用方法

この節では、本製品の使用方法に関する概要を説明します。操作を実行するための詳しい手順は説明しません。ただし、上級ユーザーならこの節を、手順ごとのクイック スタート ガイドとして使用してもよいでしょう。詳細は、本書を読み進めると明らかになります。


2.4.1 オフラインでのイメージの作成

オフラインでイメージを作成する場合は、マスターシステムを停止してマスター コンピュータを Acronis(または PE)環境から起動します。

11. マスターシステムを設定します。
12. Acronis Snap Deploy 管理コンソールをインストールします。
13. 次のいずれかを実行します。
 - Acronis マスターイメージ クリエータのブータブル メディア(または Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティを追加した Win PE)を作成
 - Acronis PXE サーバーをインストールして、Acronis Snap Deploy 管理コンソールから Acronis PXE サーバーに接続し、Acronis マスターイメージ クリエータ(または Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティの Win PE)をアップロード
14. 手順 3 の選択次第で、次のいずれかを実行します。
 - ブータブル メディア (または Win PE)を使用してマスター コンピュータで Acronis マスターイメージ クリエータを起動

- Acronis PXE サーバー(または Win PE)を使用してマスター コンピュータで Acronis マスターイメージ クリエータを起動

15. マスター コンピュータ上で、イメージの作成ウィザードの手順に従ってイメージ作成操作の設定と開始を行います(または Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティを使用して PE でイメージを作成します)。イメージは、ネットワークの共有フォルダやリムーバブル メディアに保存することができます。ブータブル環境からネットワークにアクセスするには、DHCP サーバーを所有するか、マスター コンピュータ ネットワークを手動で設定する必要があります。



オフラインでのイメージの作成


2.4.2 オンラインでのイメージの作成

オンラインでのイメージの作成とは、稼働中に(再起動も操作の中断もせずに)マスターシステムのイメージを作成することです。オンラインでのイメージの作成は、必要な場合はいつでもリモートで実行できます。欠点は、イメージ作成ソフトウェアをインストールする必要があることです。このソフトウェアは、(1)ライセンスを消費し、(2)マスターイメージに含まれます。このため、オンラインでのイメージの作成は必ずしも合理的とは言えません。

1. マスターシステムを設定します。
2. Acronis Snap Deploy 管理コンソールと Acronis ライセンス サーバーをインストールします。Acronis ライセンス サーバーにライセンスをインポートします。
3. Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用して、Acronis Snap Deploy 管理エージェントをマスターシステムにローカルまたはリモートでインストールします。これによって、Acronis ライセンス サーバーのライセンスが消費されます。プロンプトが表示された

ら再起動します。Acronis Snap Deploy 管理エージェントがインストールされると、マスターシステムのイメージをいつでもオンラインで(再起動せずに)作成できます。

4. コンソールをマスターシステムに接続し、**[マスターイメージの作成]→[次へ]→[リモートで作成する]**をクリックします。イメージの作成ウィザードの指示に従って、イメージ作成操作の設定と開始を行います。イメージは、ネットワークの共有フォルダまたはリムーバブル メディアに保存できます。



オンラインでのイメージの作成

2.4.3 配置

以下に、手動による配置の例を使用して Acronis コンポーネントの機能を示します。イベントによる配置とスケジュールによる配置の場合も、コンポーネントは同様に機能します。

配置では、マスターイメージが作成済みであることを想定します。したがって、少なくとも Acronis Snap Deploy 管理コンソールがインストールされている必要があります。

1. Acronis ライセンス サーバーをインストールします。Acronis ライセンス サーバーにライセンスをインポートします。Acronis OS 配置サーバーをインストールします。
2. 次のいずれかを実行します。
 - Acronis Snap Deploy エージェントのブータブル メディア(または Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティの PE)を作成
 - Acronis PXE サーバーをインストールし、コンソールを PXE サーバーに接続して、Acronis Snap Deploy エージェント(または Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティの PE)をアップロード
3. 手順 2 の選択により、次のいずれかを実行します。


- ブータブル メディアからターゲット コンピュータを Acronis Snap Deploy エージェント(または PE)で起動
- PXE サーバーからターゲット コンピュータを Acronis Snap Deploy エージェント(または PE)で起動

ターゲット コンピュータが Acronis OS 配置サーバーに接続できるようにするには、DHCP サーバーを所有するか、ターゲット コンピュータ ネットワークを手動で設定する必要があります。

4. エージェントが動作しているか PE が動作しているかによって、次のいずれかを実行します。
 - コンソールを Acronis OS 配置サーバーに接続します。**【配置】**タブを選択します。
 - ターゲット コンピュータの IP アドレスが**【配置】**タブに表示されていることを確認してください。これで、コンピュータが接続され、配置の準備が整ったことになります。
 - **【手動での配置】**をクリックし、手動配置 ウィザードの指示に従って配置操作の設定と開始を行います。

または

- Acronis コマンドライン ユーティリティを使用して PE で配置を行います。



手動による配置

2.5 Acronis Universal Deploy とは

この節では、異なるハードウェア上で Windows の配置と起動を容易にする Acronis 独自の技術について説明します。Acronis Universal Deploy によって、配置するハードウェアの構成ごとに新しいマスターシステムを設定する必要がなくなります。

構成が同じでもマスター コンピュータのハードウェアとは異なる複数のコンピュータに Windows の配置を予定している場合は、Acronis Universal Deploy を使用して同じ構成のコンピュータの 1 つにマスターイメージを配置します。これによって、異なるハードウェアに合わせて Windows が調整されます。次に、調整済みのシステムのイメージを作成し、これを同じ構成のコンピュータに配置します。

Acronis Universal Deploy オプションは、スタンドアロン モードでは使用できません。

2.5.1 Acronis Universal Deploy の用途

システム ディスクのイメージが作成されたハードウェア、または同一のハードウェアに、そのイメージを簡単に配置できます。ただし、マザーボードを交換したり、バージョンの異なる CPU を使用したりすると、配置したシステムが起動できない可能性があります。システムを新しくより強力なコンピュータに転送しようとしても、同じように起動できない問題が起きます。新しいハードウェアは、イメージに含まれている最も重要なドライバと互換性がないからです。

Microsoft System Preparation Tool(Sysprep)を使用してもこの問題は解決しません。Sysprep が追加できるのはプラグアンドプレイのデバイス(サウンド カード、ネットワーク アダプタ、ビデオ カードなど)に限られているからです。システムの HAL(Hardware Abstraction Layer)と大容量記憶装置のドライバに関しては、作成元とターゲット コンピュータで同一である必要があります。(Microsoft サポート技術情報の文書番号 302577 および 216915 を参照してください)

Acronis Universal Deploy テクノロジは、重要な HAL(Hardware Abstraction Layer)とハード ディスク コントローラのドライバを追加することによって、ハードウェアに依存しないシステム配置の効率的なソリューションを提供します。

2.5.2 Acronis Universal Deploy の一般的な原理

1. HAL および大容量記憶装置のドライバの自動選択

Acronis Universal Deploy によって、HAL および大容量記憶装置のドライバを見つけるために、(配置するイメージの)Windows のデフォルトのドライバ ストレージ フォルダが検索され、配置先のハードウェアには、より適したドライバがインストールされます。また、ドライバの検索に使用するドライバ リポジトリ(ネットワークの共有フォルダまたは CD のフォルダ)を指定することができます。



Windows のデフォルトのドライバ ストレージ フォルダは、レジストリ キー `HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥Current version¥DevicePath` で指定されています。このストレージ フォルダは、通常は `WINDOWS¥inf` です。

2. 大容量記憶装置のドライバの手動選択

配置先ハードウェアに、(SCSI、RAID などの)ハード ディスク用の特定の大容量記憶装置コントローラが装着されている場合は、ドライバの自動検索のインストール処理を無視して、手動で適切なドライバをインストールすることができます。

3. プラグアンドプレイのデバイスに対するドライバのインストール

Acronis Universal Deploy は、組み込み済みのプラグアンドプレイによる検出と設定のプロセスを使用して、ビデオ、オーディオ、USB など、配置されるシステムの起動に必須ではないデバイスに関するハードウェアの相違を処理します。Windows はログオン段階でこのプロセスを制御するため、新しいハードウェアが検出されない場合は、後から手動でドライバをインストールしてください。

2.5.3 Acronis Universal Deploy と Microsoft Sysprep

Acronis Universal Deploy は System Preparation Tool ではありません。Acronis Universal Deploy は、Acronis 製品で作成されたシステム イメージに適用することはできますが、Microsoft System Preparation Tool (Sysprep) で作成されたシステム イメージには適用できません。

2.5.4 Acronis Universal Deploy の入手

Acronis Universal Deploy は Acronis Snap Deploy の追加機能です。本体とは別にご購入いただき、ライセンスも別になります。製品 CD 内の別のセットアップ プログラムからインストールする必要があります。詳細については、<http://www.acronis.co.jp/enterprise/products/snapdeploy/universal-deploy.html> を参照してください。

第3章 インストール

3.1 システム要件

Acronis Snap Deploy のコンポーネントは、以下のオペレーティング システムが動作するコンピュータにインストールすることができます。

※ S – サーバー ライセンス、WS – ワークステーション ライセンス。

	Acronis Snap Deploy 管理エージェントのインストールに必要なライセンスの種類
MS Windows Server 2008 R2	S
MS Windows Server 2008 (x86,x64)	S
MS Windows Server 2003 SP2(x86、x64)	S
MS Windows Server 2003 R2 (x86、x64)	S
MS Windows Server 2003 x64 Edition	S
MS Windows 2000 Server	S
MS Windows 2000 Advanced Server	S
MS Windows 2000 Professional SP4	WS
MS Windows 7 Professional (x86、x64)	WS
MS Windows 7 Ultimate (x86、x64)	WS
MS Windows Vista Business(x86、x64)	WS
MS Windows Vista Ultimate(x86、x64)	WS
MS Windows XP Professional x64 Edition	WS
MS Windows XP Professional SP3	WS

3.2 使用するポートと IP アドレス

Acronis OS 配置サーバーと Acronis Snap Deploy 管理コンソールは、次のポートと IP アドレスを使用してリモート操作を行います。

- UDP ポート: 9876
- TCP ポート: 9876(使用されている場合はランダムにポートを選択)
- IPv4 マルチキャスト アドレス: 239.255.219.45
- Acronis Snap Deploy 管理コンソールの UDP ポート: 9877(使用されている場合はランダムにポートを選択)

Acronis PXE サーバーは、次のポートと IP アドレスを使用します。

- UDP ポート: 67、68、69
- ブロードキャスト アドレス: 255.255.255.255

リモート インストールでは、TCP ポート 25001 を使用します。

ファイアウォールを使用している場合は、適切なアクセス オプションを設定する必要があります。

3.3 インストールの一般的な規則

3.3.1 インストール ファイル

Acronis Snap Deploy のインストール ファイルには、以下のコンポーネントとコンポーネントの機能が含まれています。

Acronis Snap Deploy 管理コンソール

- Acronis Snap Deploy PE ビルダ
- Acronis イメージ クリエータのメディア ビルダ
- Acronis Snap Deploy エージェントのメディア ビルダ
- Acronis スタンドアロン ユーティリティのメディア ビルダ

Acronis ライセンス サーバー

- Acronis ライセンス サーバー
- Acronis ライセンス サーバー管理コンソール
- Acronis ライセンス サーバー管理ツール

Acronis OS 配置サーバー

Acronis PXE サーバー

Acronis Snap Deploy 管理エージェント

Acronis Wake-On-LAN プロキシ



インストール画面

オプションの **Acronis Universal Deploy** は、別のインストール ファイルを使用してインストールを行います。

3.3.2 共通のインストール設定

Acronis Snap Deploy のコンポーネントは、ネットワーク上のコンピュータ間のコンポーネントや機能の配布に関して、さまざまな設定でインストールすることができます。

4. オフラインでのイメージの作成、スタンドアロンでの配置を行うための最小構成:

Acronis Snap Deploy 管理コンソール

(カスタム インストールで次の機能を含めます Acronis イメージ クリエータのメディア ビルダ、Acronis スタンドアロン ユーティリティのメディア ビルダ)

すべて同一のコンピュータ上に存在する必要があります。

5. オフラインでのイメージの作成、スタンドアロンでの配置、Acronis OS 配置サーバーによるネットワーク経由の配置を行うための最小構成:

Acronis Snap Deploy 管理コンソール(以下を含むカスタム インストール:

Acronis イメージ クリエータのメディア ビルダ

Acronis スタンドアロン ユーティリティのメディア ビルダ

Acronis Snap Deploy エージェントのメディア ビルダ)

Acronis ライセンス サーバー(以下のみを含むカスタム インストール:

Acronis ライセンス サーバー)

Acronis OS 配置サーバー

すべて同一のコンピュータ上に存在する必要があります。ターゲット コンピュータ上に Acronis コンポーネントは必要ありません。

6. 以上の機能に**マスター コンピュータとターゲット コンピュータのネットワークからの起動**を追加する設定:

Acronis Snap Deploy 管理コンソール(以下を含むカスタム インストール:

Acronis イメージ クリエータのメディア ビルダ

Acronis スタンドアロン ユーティリティのメディア ビルダ

Acronis Snap Deploy エージェントのメディア ビルダ)

Acronis ライセンス サーバー(以下のみを含むカスタム インストール:

Acronis ライセンス サーバー)

Acronis OS 配置サーバー

Acronis PXE サーバー

すべて同一のコンピュータ上に存在する必要があります。ターゲット コンピュータ上に Acronis コンポーネントは必要ありません。

Acronis Snap Deploy のほとんどの機能を有効にする基本の設定として、この設定をお勧めします。

強力なサーバーへの物理的なアクセスが制限される場合は、コンソールを別のコンピュータにインストールしてください。その他の一般的な設定を以下に示します。

ワークステーション:

Acronis Snap Deploy 管理コンソール(以下を含むカスタム インストール:

Acronis イメージ クリエータのメディア ビルダ

Acronis スタンドアロン ユーティリティのメディア ビルダ

Acronis Snap Deploy エージェントのメディア ビルダ)

サーバー:

Acronis ライセンス サーバー(以下のみを含むカスタム インストール:

Acronis ライセンス サーバー)

Acronis OS 配置サーバー

Acronis PXE サーバー

通常は、すべての Acronis サーバーを別々のコンピュータにインストールすることができます。この場合は、Acronis Snap Deploy 管理コンソールを各サーバーに個別に接続してサーバーを管理する必要があります。すべてのサーバーが 1 台のコンピュータ上にある場合は、Acronis Snap Deploy 管理コンソールを 1 つのみ接続する必要があります。

-
7. **Windows を異なるハードウェアに配置する機能**を(1)以外の任意の構成に追加するには、Acronis OS 配置サーバーがインストールされているコンピュータに **Acronis Universal Deploy** 追加機能をインストールしてください。

8. 任意の設定に**オンラインでのイメージの作成機能**と**イメージの整合性ベリファイ機能**を追加するには、**Acronis Snap Deploy 管理エージェント**をインストールしてください。

オンラインでのイメージ作成とは、稼働中に(再起動も操作の中断もせずに)マスターシステムのイメージを作成することです。オンラインでのイメージ作成をリモートで実行する場合は、必ずマスター コンピュータにインストールされた Acronis Snap Deploy 管理エージェントにコンソールを接続する必要があります。Acronis Snap Deploy 管理エージェントはマスターイメージに含まれ、すべてのターゲット コンピュータに配置されます。これで、配置後にいつでもターゲット コンピュータ上でファイルを管理し、アプリケーションを実行することができます。

ただし、マスターイメージに余分なソフトウェアを保持するのは必ずしも合理的とは言えません。また、Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールするにはライセンスが必要です。

ブータブルな Acronis マスターイメージ クリエータを使用するか、Win PE でコマンドライン ユーティリティを使用してマスターイメージを作成することをお勧めします。しかし、少なくとも 1 つの Acronis Snap Deploy 管理エージェントがネットワーク上(必ずしもマスター コンピュータでなくてもよい)にあることは意味があります。Acronis Snap Deploy 管理エージェントを使用すると、イメージの整合性をベリファイ(チェック)することができます。

9. Acronis OS 配置サーバーの(リレーを隔てた)他のサブネットに**配置する機能**を(1)以外の任意の構成に追加するには、ターゲット コンピュータが属するサブネット内の任意のサーバーに **Acronis Wake-On-LAN プロキシ**をインストールしてください。これ以外の操作は必要ありません。

Acronis Wake-On-LAN プロキシは、以下 2 つの条件を満たす場合のみインストールする必要があります。

- スケジュールによる配置を実行する場合(手動またはイベントによる配置では Wake-On-LAN プロキシ サーバーは不要)
- 一部またはすべてのターゲット コンピュータが Acronis OS 配置サーバーとは異なるサブネットに含まれる場合

3.4 Acronis Snap Deploy 管理コンソールのインストール

Acronis Snap Deploy 管理コンソールは、Acronis サーバーと Acronis Snap Deploy 管理エージェントにリモート アクセスするための管理ツールです。操作を行うネットワーク上のコンピュータに Acronis Snap Deploy 管理コンソールをインストールしてください。

Acronis Snap Deploy 管理コンソールをインストールするには、次の手順を実行してください。

1. Acronis Snap Deploy のセットアップ プログラムを実行します。
2. **[Acronis Snap Deploy 管理コンソールのインストール]**をクリックします。

3. 画面に表示されるインストール ウィザードの指示に従います。

[通常]インストールや**[完全]**インストールを選択した場合は Acronis Snap Deploy 管理コンソールの他に、**Acronis イメージ クリエータのメディア ビルダ**、**Acronis Snap Deploy エージェントのメディア ビルダ**、**Acronis スタンドアロン ユーティリティのメディア ビルダ**がインストールされます。Acronis コンポーネントのブータブル メディアを作成できるようにするために、すべての機能をインストールすることを強くお勧めします。

Acronis Snap Deploy 管理コンソールがインストールされると、コンソールのリモート インストール機能を使用して他のコンポーネントをリモートでインストールすることができます。(詳細は、4.2 「リモート コンピュータへの Acronis コンポーネントのインストールと更新」を参照してください)

3.5 Acronis ライセンス サーバーのインストール

3.5.1 インストール

Acronis ライセンス サーバーを使用すると、Acronis 製品のライセンスを認証することができます。Acronis OS 配置サーバーにアクセス可能なコンピュータに、**Acronis ライセンス サーバー**をインストールします。両方の製品を同一のコンピュータ上にインストールすることが重要です。

通常インストールでは、Acronis ライセンス サーバーと Acronis ライセンス サーバー管理コンソールがインストールされます。完全インストールでは、以上の 2 つに加えて Acronis ライセンス サーバー管理ツールがインストールされます。カスタム インストールでは、インストールするコンポーネントを管理者が選択します。

Acronis ライセンス サーバー管理ツールは、Acronis ライセンス サーバーを制御するためのシンプルなコマンドライン ユーティリティです。**Acronis ライセンス サーバー管理コンソール**には使いやすい GUI が搭載されています。Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用すれば、Acronis ライセンス サーバーを制御することも可能です。したがって、Acronis ライセンス サーバーのみのインストールを選択しても構いません。



別の Acronis 製品に付属の Acronis ライセンス サーバーをすでにインストールしている場合も、Acronis Snap Deploy に付属の Acronis ライセンス サーバーをインストールする必要があります。両方の Acronis ライセンス サーバーを同一のコンピュータにインストールできます。その場合、Acronis ライセンス サーバーは、すべての Acronis 製品に共通のサーバーとして表示されます。

必要な管理手段はすでに用意されているため、Acronis ライセンス サーバー管理コンソールも Acronis ライセンス サーバー管理ツールも再インストールする必要はありません。

Acronis ライセンス サーバーをインストールするには、次の手順を実行してください。


1. Acronis Snap Deploy のセットアップ プログラムを実行します。
2. **[Acronis ライセンス サーバーのインストール]**をクリックします。
3. インストール ウィザード画面の指示に従います。
4. プロンプトが表示されたら再起動します。

インストール後、Acronis ライセンス サーバーは Windows サービスとして自動的に起動されます。

Acronis OS 配置サーバーをインストールする前に、コマンドライン モードまたは Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用して Acronis ライセンス サーバーにプロダクトキーをインポートします。

3.5.2 Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用したライセンスの追加

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールを実行します。
2. **[ライセンスの管理]**をクリックし、Acronis ライセンス サーバーがインストールされたコンピュータに接続します。
3. サイドバーの**[ライセンスの追加]**をクリックします。
4. **[ライセンスの追加]**画面で、プロダクトキーを入力するか、プロダクトキーを書き込んだ .txt ファイルもしくは .eml ファイルへのパスを入力します。こうしたファイルを参照することもできます。
5. 最後の画面で、**[実行]**をクリックします。Acronis ライセンス サーバーは処理を実行し、新しく追加したライセンスの数を報告します。



Acronis ライセンス サーバーには、サーバー ライセンスが 5 個ある

3.5.3 コマンドライン モードによるライセンスの追加

Acronis ライセンス サーバー管理ツールがインストールされている場合は、Acronis ライセンス サーバーにコマンドライン モードでライセンスを追加することができます。

1. cmd.exe(Windows コマンド プロンプト)を実行します。
2. Acronis ライセンス サーバーがインストールされたフォルダ移動します。デフォルトでは次のフォルダです。
`¥Program Files¥Acronis¥LicenseServer`
3. 次のコマンドを入力します。


```
LicenseServerCmdLine --import-file [servername][filename]
```

ただし、

`servername` – Acronis ライセンス サーバーがインストールされたコンピュータの名前

`filename` –プロダクトキーを保存したファイル名(*.txt または *.eml)

例:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>cd "c:\Program Files\Acronis\LicenseServer"

C:\Program Files\Acronis\LicenseServer>LicenseServerCmdLine --import-file Ltest-2 c:\acronislicense.txt
Imported 1 new license

C:\Program Files\Acronis\LicenseServer>
```

Acronis ライセンス サーバーがインストールされたコンピュータ `Ltest-2` に `C:\acronislicense.txt` からプロダクトキーが追加されます。

3.6 Acronis OS 配置サーバーのインストール

Acronis OS 配置サーバーは、Acronis Snap Deploy エージェントを利用してネットワークを経由した集中的な配置を実行するコンポーネントです。

Acronis OS 配置サーバーをインストールする前に、Acronis ライセンス サーバーをインストールしてプロダクトキーをインポートする必要があります(詳細は、前の節をご参照ください)。

Acronis OS 配置サーバーをインストールするには、次の手順を実行してください。

1. Acronis Snap Deploy のセットアップ プログラムを実行します。
2. **[Acronis OS 配置サーバーのインストール]**をクリックします。

-
3. 画面に表示されるインストール ウィザードの指示に従います。
 4. インストールが終了したら(必要な場合は)再起動を行います。

ライセンスの取得に使用する **Acronis ライセンス サーバー**を指定するメッセージが表示されます。ここでは、**Acronis ライセンス サーバー**がインストールされたコンピュータを参照するか、コンピュータ名または IP アドレスを入力して指定するか、ネットワーク上でサーバーを自動的に検出するかを選択できます。また、インストールでは配置のライセンスは消費されません。配置を実行した際に、後で **Acronis ライセンス サーバー**にアクセスできるように、利用可能なライセンスと指定した **Acronis ライセンス サーバー**のパラメータを保存します。

プログラムは使用可能なライセンスを機械的にチェックし、指定された **Acronis ライセンス サーバー**のパラメータを保存するだけで、配置が開始された後に **Acronis ライセンス サーバー**へアクセスできるようにします。



Acronis OS 配置サーバーのインストールで、IP アドレスを使用してライセンス サーバーの指定した場合、ライセンス サーバーの IP アドレスが将来変更されると、**Acronis OS 配置サーバー**からライセンス サーバーを見つけることができなくなります。

3.7 Acronis PXE サーバーのインストールとセットアップ

Acronis PXE サーバーを使用すると、ターゲット コンピュータ上で **Acronis Snap Deploy** エージェント、**Acronis マスターイメージ クリエータ**、ブリーインストール環境をネットワークから起動させることができます。**Acronis PXE サーバー**を使用すると、ブータブル メディアを使用した場合に比べてコンピュータの起動に必要な時間が短くなります。また、ブータブル メディアを挿入するために技術者がその場で待機する必要もなくなります。これによって、スケジュールによる配置が無人で可能になります。

ネットワーク上に稼動している DHCP(Dynamic Host Control Protocol) サーバーがあり、起動したコンピュータから IP アドレスを自動的に取得できる場合には、**Acronis PXE サーバー**を使用できます。DHCP なしでは、PXE からコンピュータを起動することはできません。

3.7.1 Acronis PXE サーバーのインストール

Acronis PXE サーバーをインストールするには、次の手順を実行してください。


1. **Acronis Snap Deploy** のセットアップ プログラムを実行します。
2. **[Acronis PXE サーバーのインストール]**をクリックします。
3. インストール ウィザード画面の指示に従います。

インストール後、**Acronis PXE サーバー**は直ちにサービスとして動作します。その後は、システムが再起動するたびに自動的に起動します。このプログラムの停止と起動は、他のサービスと同様に実行できます。

3.7.2 PXE から起動するためのコンピュータの設定

ベア メタルの場合は、コンピュータの BIOS がネットワーク ブートをサポートします。

オペレーティング システムがインストールされているコンピュータでは、BIOS でネットワーク インターフェイス カードがファースト ブート デバイスに設定されているか、ハード ディスクより上位に設定されている必要があります。以下は、適切な BIOS 設定の例を示しています。この例では、ブータブル メディアを挿入しない場合は、コンピュータはネットワークから起動します。



ネットワークから起動時の BIOS 設定の例

一部の BIOS では、起動デバイスの一覧にネットワーク インターフェイス カードを表示させるために、ネットワーク インターフェイス カードを BIOS 上で有効にし、変更を保存する必要があります。

ハードウェアに複数のネットワーク インターフェイス カードが存在する場合は、BIOS で表示されているネットワーク インターフェイス カードがネットワーク ケーブルに接続されていることを確認してください。

3.7.3 他のサブネットでは PXE を動作させるための設定

(スイッチを経由して)他のサブネットでは **Acronis PXE サーバー**を動作できるようにするために、PXE トラフィックを中継するようスイッチのリレーを設定します。PXE サーバーの IP アドレスは、DHCP サーバーのアドレスと同様に IP ヘルパの機能を使用してインターフェイスごとに設定されます。詳細は以下を参照してください。

<http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/257579>

3.8 Acronis Wake-On-LAN プロキシのインストール

Acronis Wake-On-LAN プロキシを使用すると、Acronis OS 配置サーバーから他のサブネットにあるターゲット コンピュータを起動できるようになります。

Acronis Wake-On-LAN プロキシは、以下の 2 つの条件を満たす場合のみインストールする必要があります。

- スケジュールを使用して配置を行う場合(手動による配置とイベントによる配置では Wake-On-LAN プロキシは必要ありません)
- ターゲット コンピュータが Acronis OS 配置サーバーと異なるサブネットに含まれている場合

Acronis Wake-On-LAN プロキシは、ターゲット コンピュータと同じサブネット内の任意のサーバーにインストールしてください。これ以外の操作を行う必要はありません。

Acronis Wake-On-LAN プロキシ サーバーをインストールするには、次の手順を実行してください。

1. Acronis Snap Deploy のセットアップ プログラムを実行します。
2. **[Acronis Wake-On-LAN プロキシ]**をクリックします。
3. 画面に表示されるインストール ウィザードの指示に従います。

インストール後、Acronis Wake-On-LAN プロキシはすぐにサービスとして動作します。その後は、システムが再起動するたびに自動的に起動されます。他のサービスと同様に、このプログラムの停止と開始を行えます。

3.9 Acronis Snap Deploy 管理エージェントのインストール

Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールすると、オンラインでイメージの作成やベリファイを実行できるようになります。

オンラインでイメージを作成すると、オペレーティング システムの稼働中に(再起動や操作を中断せずに)マスターシステムのイメージを作成できます。オンラインでのイメージ作成を行う場合は、Acronis Snap Deploy 管理コンソールから Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールしたマスター コンピュータに接続する必要があります。この場合、作成したマスターイメージに Acronis Snap Deploy 管理エージェントが含まれるため、配置したすべてのターゲット コンピュータにも Acronis Snap Deploy 管理エージェントが含まれることになります。これにより、配置後いつでもターゲット コンピュータ上でファイルの管理や、アプリケーションの実行を行えるようになります。

しかしながら、マスターイメージに余分なソフトウェアを含めるのが不適切な場合があります。また、Acronis Snap Deploy 管理エージェントのインストールにはライセンスが必要となります。

このため、通常は Acronis マスターイメージ クリエータのブータブルメディアを使用するか、Windows PE でコマンドライン ユティリティを使用してマスターイメージを作成することをお勧めします。少なくともネットワーク上に 1 つの Acronis Snap Deploy 管理エージェント(マスター コンピュータ上である必要はありません)が存在することには意味があります。

Acronis Snap Deploy 管理エージェントを使用すると、イメージのベリファイ(チェック)を行うことができます。

Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールするには、次の手順を実行してください。

1. Acronis Snap Deploy のセットアップ プログラムを実行します。
2. **[Acronis Snap Deploy 管理エージェントのインストール]**をクリックします。
3. 画面に表示されるインストール ウィザードの指示に従います。
4. ライセンスの取得に使用する **Acronis ライセンス サーバー**を指定するメッセージが表示されます。ここでは、Acronis ライセンス サーバーがインストールされたサーバーを参照するか、コンピュータ名または IP アドレスを入力して指定するか、ネットワーク上で自動的にサーバーを検出するかを選択できます。

また、Acronis ライセンス サーバーに最低でも 1 つの Acronis Snap Deploy のライセンスが登録されている必要があります。サーバー ライセンスは、サーバー OS にワークステーション ライセンスは、クライアント OS に Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールするために必要となります。なお、サーバー ライセンスをワークステーション ライセンスの代わりに使用することもできます。Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールすると、ライセンスが 1 つ消費されます。

5. インストールが終了したら(必要な場合は)再起動を行います。

3.10 Acronis Universal Deploy のインストール

Acronis Universal Deploy は Acronis Snap Deploy の追加機能です。本体とは別にご購入いただき、製品 CD 内の別のセットアップ プログラムからインストールします。

Acronis Universal Deploy をインストールできるのは、Acronis OS Deploy サーバーがインストールされているコンピュータのみです。

Acronis Universal Deploy は、ネットワーク上のコンピュータのローカルでセットアップ プログラムを実行してインストールするだけでなく、リモートからインストールすることもできます。Acronis Universal Deploy をリモート インストールするには、セットアップ ファイル(.msi)をネットワークの共有フォルダに取り出して(下記を参照)、他の Acronis Snap Deploy のコンポーネントと同じ方法でインストールしてください(詳細は 4.2 「リモート コンピュータへの Acronis コンポーネントのインストールと更新」を参照してください)。

Acronis Universal Deploy を Windows Vista または Windows 7 にインストールする際には、ユーザー アカウント制御 (UAC)をオフにするか、インストールファイルを管理者として実行してください。(ファイルを右クリックして、[管理者として実行] を選択します。

インストールすると、Acronis Universal Deploy は自動的に Acronis OS 配置サーバーにプラグインされます。



Acronis Universal Deploy をインストールするためにライセンスは必要ありません。ただし、配置を開始する前に、必ず Acronis Universal Deploy ライセンスを Acronis ライセンス サーバーに追加してください。配置時にライセンスが見つからない場合は、Acronis Universal Deploy のステップは省略されます。

3.11 Acronis Snap Deploy のコンポーネントの取り出し

Acronis Snap Deploy 管理コンソールをインストールすると、すべての Acronis Snap Deploy のコンポーネントのセットアップ ファイル(.msi)が C:\Program Files\Common Files\Acronis\RemoteInstall フォルダにコピーされます。これによって、Acronis Snap Deploy 管理コンソールまたは **msiexec.exe** ユーティリティを使用して、リモートからコンポーネントのインストール、変更、修復を行うことができます。

Acronis Snap Deploy のコンポーネントをローカル コンピュータにインストールする場合、各コンポーネントのセットアップ ファイルをローカル ドライブまたはネットワーク ドライブに個別に保存できます。これによって、ローカル コンピュータにインストールされている既存のコンポーネントの変更または修復を簡単に行うことができます。

コンポーネントのセットアップ ファイルを保存するには、次の手順を実行してください。

1. Acronis Snap Deploy のセットアップ プログラムを実行します。
2. インストール メニューで、コンポーネント名を右クリックして**[取り出し]**を選択します。
3. セットアップ ファイルの保存場所を選択して、**[保存]**をクリックします。

3.12 Acronis ライセンス サーバーの使い方

この節では、インストールの手順は説明しません。その代わり、Acronis ライセンス サーバーを理解するために必要な概要はもちろん、3.5.2「Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用したライセンスの追加」と 3.5.3「コマンドライン モードによるライセンスの追加」では足りなかったライセンス操作についてより深く説明します。

3.12.1 Acronis ライセンス サーバーについて

Acronis ライセンス サーバーを使用すると、Acronis 製品のライセンスを認証できます。Acronis Snap Deploy のライセンス数は、配置したコンピュータの数、または管理対象のコンピュータの数(サーバーまたはワークステーション)に基づきます。例えば、100 台のコンピュータにシステムを配置するには、100 個の配置ライセンスが必要です。配置を行ったコンピュータを管理したり、再度配置を行ったりするためにライセンスを追加する必要はありません。

Acronis Universal Deploy は Acronis Snap Deploy の追加機能で、固有のプロダクトキーを持つとともに個別の使用許諾契約があります。

Acronis ライセンス サーバーは、それぞれのネットワーク インターフェイス カード(NIC)に固有の MAC アドレスを使用して、ライセンスを認証します。MAC アドレスは、通常 NIC に物理的に組み込まれていますが、これを変更する方法を提供しているオペレーティング

システムも存在します。システム上で MAC アドレスを変更すると、Acronis ライセンス サーバーの処理の妨げになり、同一のコンピュータへの配置や、リモートからのコンピュータの管理を妨げる場合がありますのでご注意ください。

Acronis OS 配置サーバーをインストールする場合は、Acronis ライセンス サーバーを指定する必要があります。Acronis ライセンス サーバーが見つかり、プログラムはサーバー上で使用可能なライセンスをチェックし、IP アドレスを保存して配置を開始した後で Acronis ライセンス サーバーにアクセスできるようにします。


配置を開始するときに、Acronis OS 配置サーバーは Acronis ライセンス サーバー上の使用可能なライセンスをチェックします。配置のために使用できるライセンスが十分ある場合は、配置プロセスが実行され、配置したシステムの数に応じてライセンスが消費されます。

Acronis ライセンス サーバーは、個々にプロダクトキーを入力するという時間のかかる作業を避けるために、.txt または .eml 形式のファイルから複数のプロダクトキーをインポートすることができます。

アップグレード、修復、または再インストールが行われても、Acronis ライセンス サーバーはすべてのインポート済みのライセンスをそのまま保持します。ただし、プロダクトキーを記載したファイルをリムーバブル メディアにコピーしたり、ハード コピーを作成したりして安全な場所に保管しておくことをお勧めします。このようにしておく、ハードウェアに障害が発生した場合でも、ライセンス データを使用することが可能になります。

3.12.2 ライセンス情報の表示

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールを実行します。
2. **[ライセンスの管理]**をクリックします。Acronis ライセンス サーバーがインストールされたコンピュータに接続します。これによって、Acronis ライセンス サーバーで使用可能なプロダクトキーの一覧が表示されます。1 つのプロダクトキーに複数のライセンスを割り当てることができます。




サーバー ライセンスが 5 個、ワークステーション ライセンスが 5 個

項目(欄見出し)バーを右クリックし、次の中から表示するデータを選択してください。製品名、プロダクトキー、登録日、有効期限、および各プロダクトキーに割り当てられているライセンスの総数、加えてライセンスのうち使用可能な(未使用)数および使用中のライセンスの数。たとえば、1 ライセンスに 1 つのプロダクトキーが対応している場合は、総数 = 1、使用可能 = 1、使用中 = 0(ライセンスが未使用の場合)、または使用可能 = 0、使用中 = 1(ライセンスが割り当て済みの場合)となります。

3. 使用中のライセンスに関する詳細な情報を表示するには、Acronis ライセンス サーバー管理コンソールを起動して、サイドバーの**[使用中のライセンスの管理]**を選択してください(この項目はすべてのライセンスが未使用の場合は表示されません)。

[使用中のライセンス]モードでは、割り当て済みのすべてのライセンスを一覧表示します。項目(欄見出し)バーを右クリックし、次の中から表示するデータを選択します。製品名、ホスト名、ホスト アドレス、プロダクトキー、取得日(ライセンスを使用して配置またはインストールが行われた日付)および更新日(後者は Acronis Snap Deploy ライセンスには無効)。



2 個のライセンスを使用中

[表示]→[アイコンの整理]を使用して、一覧の並べ替えを行うことができます。

3.12.3 ライセンスの削除

Acronis ライセンス サーバーからライセンスを削除する場合は、使用可能なライセンスの一覧から削除するライセンスを選択し、サイドバーの[ライセンスの削除]をクリックしてください。

3.12.4 Acronis ライセンス サーバー管理ツールの使い方

Acronis ライセンス サーバー管理ツールは、Acronis ライセンス サーバーを制御するためのコマンドライン ユーティリティです。**LicenseServerCmdLine.exe** ファイルは Acronis ライセンス サーバーの完全インストールのみを行います。ツールは、インストールフォルダ(デフォルトでは ¥Program Files¥Acronis¥LicenseServer)にコピーされます。ファイルが見つからない場合は、Acronis Snap Deploy のセットアップ プログラムを実行します。詳細は 3.5 「Acronis ライセンス サーバーのインストール」を参照してください。

LicenseServerCmdLine.exe は、次の構文規則に従って使用します。

```
LicenseServerCmdLine [command][option1][option2]
```

LicenseServerCmdLine.exe は、以下のコマンドとコマンド オプションをサポートしています。

```
--list
```

ローカル ネットワークで検出された Acronis ライセンス サーバーの一覧を表示します。

`--status [servername or server IP-address]`

Acronis 製品ごとに 指定したライセンス サーバーの状態、すなわち総ライセンス数または使用可能なライセンス数を表示します。

`--import [servername][serial key]`

新しいライセンス(新しいプロダクトキー)の情報を追加します。複数のプロダクトキーを(空白で区切って)指定することができます。

`--import-file [servername][filename]`

.txt または .eml 形式のファイルからプロダクトキーをインポートします。

`--help`


ヘルプ情報を表示します。

第4章 Acronis Snap Deploy 管理コンソールの使い方

4.1 接続

4.1.1 ローカル コンピュータへの接続

Acronis Snap Deploy 管理コンソールは、起動時にローカル コンピュータ上に管理可能な Acronis Snap Deploy のコンポーネントがある場合に、このコンピュータに接続します。同じコンピュータ上に Acronis サーバーまたは Acronis Snap Deploy 管理エージェントがインストールされている場合は、他の操作を実行せずにこれを管理できます。



Acronis Snap Deploy 管理コンソールのホーム ウィンドウ

4.1.2 別のコンピュータへの接続

Acronis Snap Deploy 管理コンソールは、Acronis サーバーまたは Acronis Snap Deploy 管理エージェントがインストールされたネットワーク上の任意のコンピュータに接続することができます。接続すると、Acronis サーバーの管理や、Acronis Snap Deploy 管理エージェントを使用した操作が可能になります。Acronis コンポーネントに接続するためには、リモートマシンの管理者権限が必要となります。

[配置の管理] – Acronis OS 配置サーバーに接続します。

【マスターイメージの作成】 – Acronis Snap Deploy 管理エージェントに接続します(または Acronis メディア ビルダを起動します)。

【マスターイメージのチェック】 – Acronis Snap Deploy 管理エージェントに接続します。

【Acronis Snap Deploy エージェントのブータブル メディアの作成】 – 接続は必要ありません。

【ライセンスの管理】 – Acronis ライセンス サーバーに接続します。

【Acronis コンポーネントのインストール】 – 接続は必要ありません。

【Acronis PXE サーバーの構成】 – Acronis PXE サーバーに接続します。

【ファイルの管理】 – Acronis Snap Deploy 管理エージェントに接続します。

【アプリケーションの実行】 – Acronis Snap Deploy 管理エージェントに接続します。

4.2 リモート コンピュータへの Acronis コンポーネントのインストールと更新

Acronis Snap Deploy の以下のコンポーネントはリモート インストールが可能です。

- Acronis OS 配置サーバー
- Acronis ライセンス サーバー
- Acronis PXE サーバー
- Acronis Wake-On-LAN プロキシ
- Acronis Snap Deploy 管理エージェント

準備

任意のバージョンの Windows XP が動作するリモート コンピュータにインストールする場合は、**【コントロール パネル】**→**【フォルダ オプション】**→**【表示】**→**【簡易ファイルの共有を使用する】**オプションが無効になっている必要があります。

Windows XP SP2 または Windows 2003 Server が動作するリモート コンピュータにインストールする場合は、**【コントロール パネル】**→**【Windows ファイアウォール】**→**【例外】**→ **【ファイルとプリンタの共有】**オプションが有効になっている必要があります。

Acronis Snap Deploy では、リモート インストールに TCP ポート 25001 を使用します。ファイアウォールの設定で、このポートを例外の一覧に追加してください。

インストール

1. **【Acronis コンポーネントのインストール】**をクリックします。
2. **【登録済みコンポーネントから選択する】**、**【リムーバブル メディアを検索する】**、または **【指定した場所を検索する】**からインストーラの場所を選択します。デフォルトの**【登録済みのコンポーネントから選択する】**を選択すると、デフォルトのフォルダ C:\Program Files\Common Files\Acronis\RemoteInstall 内のセットアップ プログラムが使用されます。

3. Acronis コンポーネントを選択し、インストールするコンポーネントの機能を指定します。
(コンポーネントの機能については、3.3 「インストールの一般的な規則」を参照してください)
4. リモート コンピュータを参照するか、そのネットワーク名または IP アドレスを指定します。
5. リモート コンピュータの管理者のユーザー名とパスワードを入力します。
6. ウィザードで要求された場合は Acronis ライセンス サーバーを指定します。Acronis OS 配置サーバーまたは Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールするには、Acronis ライセンス サーバーに使用可能なライセンスが少なくとも 1 つ存在する必要があります。
7. 一部の Acronis コンポーネントをインストールすると、システムの再起動が必要になります。リモート コンピュータを直ちに再起動する場合は、**[リモート コンピュータを再起動する]**チェックボックスにチェックを入れます。
8. **[実行]**をクリックします。

これで、Acronis コンポーネントがリモート コンピュータにインストールされます。システムの再起動が必要な場合は、手順 6 の選択次第で、リモート コンピュータが再起動するか、リモート コンピュータの再起動を促すプロンプトが表示されます。

リモート コンピュータ上の Acronis コンポーネントを更新する場合も、同じ手順を実行します。

4.3 ログの参照

Acronis OS 配置サーバーまたは Acronis PXE サーバーの処理のログを表示するためには、Acronis Snap Deploy 管理コンソールからそれぞれのサーバーに接続してください。ログはコンソール画面の下部に表示されます。

ログの表示画面には**[ツール]→[ログの表示]**と選択するとアクセスできます。

ログの表示画面は、ログの一覧が表示される左側のパネルと、選択したログの内容が表示される右側のパネルの 2 つのパネルで構成されます。

左側のパネルには、最大 50 件のログを表示できます。50 件を超える場合は、右矢印(>) および左矢印(<)で示されたボタンをクリックすることによって、一覧を参照できます。

ログを削除するには、削除するログを選択して**[削除]**をクリックします。

エラーが発生して処理が中断された場合は、白抜きの「X」が示された赤い丸印が該当するログに表示されます。

右側のパネルには、実行した処理の一覧が表示されます。右側の 3 つのボタンはメッセージ フィルタを制御します。つまり、白抜きの「X」が示された赤い丸印をクリックすると、エラーメッセージの表示/非表示が変更されます。感嘆符が示された黄色の三角印をクリックすると、警告の表示/非表示が変更されます。「i」が示された青い丸印をクリックすると、通知メッセージの表示/非表示が変更されます。

表示する項目を選択するには、ヘッダー行を右クリックするか**[表示項目の選択]**をクリックして、表示する項目を選択するか、表示しない項目の選択を解除します。

特定の項目を基準にしてメッセージを並べ替えるには、その項目のヘッダーをクリックするか（もう一度ヘッダーをクリックするとメッセージが逆の順番に並べ替えられます）、**[アイコンの整理]**をクリックして並べ替えの基準にする項目を選択します。

項目の境界をマウスでドラッグして、項目の幅を変更することもできます。

第5章 Acronis ブータブル メディアの作成

Acronis Snap Deploy には、ベアメタル コンピュータやサポートされていないファイルシステムを使用しているコンピュータを含んだ PC 互換ハードウェア上で起動および操作を行える 3 つのブータブル コンポーネントで構成されています。コンポーネントの詳細は、以下の通りです。

- **Acronis Snap Deploy エージェント**(ターゲット コンピュータで起動して、Acronis OS 配置サーバーから配置を実行できます)
- **Acronis スタンドアロン ユーティリティ**(ターゲット コンピュータで起動して、単体で配置を実行できます)
- **Acronis マスターイメージ クリエータ**(マスター コンピュータで起動して、システムのイメージを作成できます)

ブータブル メディアまたは Acronis PXE サーバーを使用して、コンピュータでブータブル コンポーネントで起動できます。


ブータブル メディアは、Acronis Snap Deploy のブータブル コンポーネントを含んだ物理メディア(CD、DVD、USB フラッシュ ドライブ、フロッピーディスク、またはコンピュータの BIOS で起動デバイスとしてサポートされるその他のメディア)です。

ブータブル コンポーネントがアップロードされた Acronis PXE サーバーは、ブータブル メディアの 1 つと考えることもできます。このことから、ブータブル メディアの作成と PXE サーバーの構成は同じウィザードで実行できます。

ブータブル メディア ビルダを起動する場合は、**[スタート]**メニューから**[Acronis]**→**[Acronis Snap Deploy 管理コンソール]**→**[ブータブル メディア ビルダ]**を選択します。

ブータブル メディア ビルダは、Acronis Snap Deploy 管理コンソール画面から実行することもできます(ツールバーまたはサイドバーで**[ブータブル メディアの作成]**をクリックするか、**[ツール]**メニューの**[ブータブル メディアの作成]**を選択してください)。

1. ブータブル メディアに追加するブータブル コンポーネントを選択します。



ブータブル コンポーネントの選択

自動的に起動するコンポーネントを選択し(こうしたコンポーネントはデフォルトのブートメニュー項目とも呼ばれます)、コンポーネントが自動的に起動するためのタイムアウトの時間を指定します。たとえば、Acronis Snap Deploy エージェントを選択し、**[x 秒後に自動的に開始する]**を 10 秒に設定すると、ブートメニューが表示されてから 10 秒後にエージェントが起動します。以下のオプションもあります。

[自動的に開始しない] – Acronis ローダーはブートメニューを表示し、OS またはいずれかの Acronis コンポーネントのどちらから起動するかが選択されるまで待機します。

[ハード ディスクから起動する] – 起動するコンピュータのハード ディスクにオペレーティングシステムが存在する場合は、指定された時間が経過した後にオペレーティングシステムが起動します。このオプションは、配置後にターゲット コンピュータが配置済みの OS で起動するように設計されています。主な使い方は次の通りです。

スケジュールによる配置用の PXE パッケージを作成し、Acronis Snap Deploy エージェントを自動的に起動するように設定します。スケジュールによる配置が完了すると、ターゲット コンピュータは再びエージェントで再起動し、他の配置操作による配置を行います。この状況を回避するには、どうすればよいでしょうか。

配置の前にターゲット コンピュータがエージェントで起動することを保証するには、配置をスケジュールするときに PXE サーバーが Acronis OS 配置サーバーと連携するように調整します。配置の後でターゲット コンピュータが配置済み OS で起動することを保証するには、配置スケジュール用の PXE パッケージを作成するときに、**[ハード ディスクから起動する]**オプションを選択します。




Acronis スタンドアロン ユーティリティは、ブータブル メディアにのみ追加できます。このコンポーネントは PXE サーバーからは起動できません。

2. Acronis Snap Deploy エージェントは、指定された Acronis OS 配置サーバーに接続するように設定できます。この設定によって、同一ネットワーク上で異なる機能を実行する複数の Acronis OS 配置サーバーを保持することができます。

Acronis OS 配置サーバー(およびエージェントのネットワーク インターフェイスの設定)は、エージェントを起動するときにオンサイトで指定することもできます。エージェントの設定をオンサイトで入力できるようにするには、デフォルトのネットワーク設定を適用する前に適切な遅延を設定してください。(詳細は 11.1 「ターゲット コンピュータの起動」を参照してください)

いずれにも設定されていない場合は、Acronis OS 配置サーバーが自動検出されます。




Acronis Snap Deploy エージェントの設定

エージェントのログを Acronis OS 配置サーバーに保存する機能は、トラブルシューティング用に設計されています。通常は、このチェック ボックスにはチェックを入れないでください。エージェントが実行する操作が増えて配置に時間がかかるためです。エージェントのログを Acronis OS 配置サーバーに保存する場合は、Acronis OS 配置サーバーの以下のフォルダにログが保存されます。

¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Acronis¥
DeployServer¥AgentsLogs

3. 作成するブータブル メディアの種類を選択します。次の作業を実行できます。

- CD、DVD、フロッピー ディスク、または USB フラッシュ ドライブなどのその他のブータブル メディアを作成します。(ハードウェア BIOS がこうしたメディアからの起動をサポートする場合)
 - ブータブル ディスクの ISO イメージを構築し、後でブランク ディスクに書き込みます。
 - 選択されたコンポーネントを PXE サーバーにアップロードします。アップロード済みのコンポーネントは、新しく選択されたコンポーネントをアップロードする前に PXE サーバーから削除されます。
フロッピーディスクを使用する場合、一度にディスクに書き込めるのは 1 つのコンポーネント(Acronis Snap Deploy エージェントなど)のみです。別のコンポーネントを書き込むには、もう一度ブータブル メディア ビルダを実行してください。
4. 物理メディアに作成する場合、ブランク メディアを挿入すれば、プログラムによって容量が測定されます。または、フラッシュ ドライブを接続します。
ブータブル メディアの ISO イメージの作成を選択した場合は、ISO ファイルの名前と保存先を指定します。
コンポーネントを PXE サーバーにアップロードする場合は、サーバーを指定し、アクセスするためのユーザー名とパスワードを入力します。
5. PXE サーバーにアップロードするコンポーネントは、権限のないユーザーによる実行を防止するために、パスワードで保護できます。Acronis のブートメニューが表示される前に、パスワードの入力画面が表示されます。



ブートメニューをパスワードで保護

-
6. 必要なブランク メディアの枚数が計算され(ISO または PXE が選択されていない場合)、交換するタイミングが通知されます。完了したら、**[実行]**をクリックします。

起動ディスクを作成したら、識別できるようにラベルを貼り、安全な場所に保管します。



Acronis Snap Deploy のブータブル コンポーネントは、Linux カーネルに基づいており、Linux システムとデバイス ドライバを搭載しています。

Acronis は、新しいデバイス用のドライバを定期的に追加しています。ただし、ドライバがハードウェアと互換性がない可能性があり、ブータブル コンポーネントが起動できなかったり、ハングアップしたり、必要なデバイスにアクセスできなかったりすることがあります。このような場合は、Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティを使用して Bart PE または Win PE メディアを作成し、Linux ドライバの使用を中止してください。

第6章 PXE サーバーの構成

Acronis PXE サーバー構成には、以下のようにアクセスできます。

- Acronis ブータブル メディアを作成するとき
- カスタム配置モードのブータブル メディアを作成するとき
- 直接サーバー構成を使用するとき

直接 PXE サーバー構成を使用するには、次の手順を実行します。

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールを起動します。
2. **[Acronis PXE サーバーの構成]**をクリックします。
3. サーバーに接続します。

[PXE サーバーの構成] – Acronis ブータブル メディアを作成する場合と同様に、Acronis Snap Deploy ブータブル コンポーネントをアップロードします。アップロード済みのコンポーネント(PE イメージを含む)は、新しく選択されたコンポーネントをアップロードする前に PXE サーバーから削除されます。


[PXE サーバーに PE をアップロード] – Acronis Snap Deploy PE ビルダで作成されたプリインストール環境イメージ(.wim または .iso)をアップロードします。

詳細は 15.2 「Win PE イメージを Acronis PXE サーバーにアップロード」を参照してください。

[PXE サーバーから製品を削除]– PXE サーバーから任意のコンポーネントまたは PE を削除します。

[PXE サーバーの無効化] – PXE サーバーを無効にします。サービスは停止しませんが、要求を受信しても応答しなくなります。

[PXE サーバーの有効化] – 無効化した PXE サーバーを有効にします。



Acronis ブータブル コンポーネントのアップロード

第7章 イメージの作成

システムを配置するためには、必要なシステム構成を作成し、システム ハード ディスクのイメージをネットワークの共有フォルダやリムーバブル メディアに保存する必要があります。

Acronis Snap Deploy は、Acronis True Image 製品ファミリーを使用して作成したイメージも(パスワードで保護されたイメージを含めて)サポートしています。

7.1 マスター OS の準備

システム イメージを作成する前に、Microsoft System Preparation Tool(Sysprep)を使用してマスター オペレーティング システムを準備するのはきわめて一般的です。Sysprep は企業のシステム管理者や、複数のコンピュータにオペレーティング システムを配置し、自動的に設定する必要のある人に向けて設計されています。

Sysprep で準備されたオペレーティング システムが配置されると、Sysprep は新しいホストの一意のセキュリティ ID(SID)を生成し、プラグアンドプレイ デバイスの Windows ミニセットアップを起動して、Sysprep.inf 応答ファイルに指定されたコンピュータ名、ドメイン メンバシップまたはワークグループ メンバシップなどの設定を適用します。

Windows PE で Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティを使用してシステム イメージを配置する場合は、マスターシステムの Sysprep を使用してください。コマンドライン ユーティリティでは、SID の生成も実行中の設定変更もできません。システムをそのまま配置するだけです。

Acronis 環境(コマンドライン モード以外)では、Acronis Snap Deploy は、配置テンプレートで設定したパラメータを使用して、配置されたシステムを自動的に設定します。したがって、Sysprep と Acronis Snap Deploy のいずれの機能を使用するかを選択できます。

Sysprep は、www.microsoft.co.jp からダウンロードするか、Windows NT/2000/XP/Server 2003 のインストール CD の deploy.cab から展開することができます。



Microsoft サポート技術情報の Sysprep とディスク複製に関する項目を参照することを強くお勧めします。

7.2 オンラインでのイメージの作成とオフラインでのイメージの作成

マスターイメージは以下の方法で取得できます。

- オンラインのとき、Windows でマスター コンピュータにインストールされた Acronis Snap Deploy 管理エージェントと Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用します。
- オフラインのとき、Acronis 環境でブータブルな Acronis マスターイメージ クリエータを使用します。

-
- オフラインのとき、Win PE 環境で Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティまたはスクリプトを使用します。

リモートで定期的にイメージを作成する場合、Windows でエージェントを実行する方法が簡単です。エージェントを使用したイメージ作成では、マスター コンピュータを再起動する必要はありません。Acronis Snap Deploy 管理エージェントはマスターイメージに含まれ、すべてのターゲット コンピュータに配置されます。これによって、配置後にいつでもターゲット コンピュータ上でファイルを管理し、アプリケーションを実行できます。

通常、マスターイメージに余分なソフトウェアが含まれるのは望ましくありません。また、AcronisSnap Deploy 管理エージェントをインストールするにはライセンスが必要です。したがって、Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールせず、Acronis マスターイメージ クリエータを使用するか、Win PE でコマンドライン ユーティリティを使用してマスターイメージを作成することをお勧めします。

次の節では、Acronis Snap Deploy 管理エージェントと Acronis マスターイメージ クリエータを使用したイメージ作成について説明します。PE におけるイメージ作成については、第 15 章「Win PE のコマンドラインとスクリプト」を参照してください。

7.3 オフラインでのイメージの作成


オフラインでのイメージの作成とは、マスターシステムが停止し、マスター コンピュータが Acronis(または PE)環境で起動することを意味します。

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールをインストールします。
2. 次のいずれかを実行します。
 - Acronis マスターイメージ クリエータのブータブル メディアを作成
 - Acronis PXE サーバーをインストールし、コンソールを PXE サーバーに接続して、Acronis マスターイメージ クリエータをアップロード
マスター コンピュータ上でネットワークからの起動が有効になっていることを確認してください。(詳細は、3.7.2 「PXE から起動するためのコンピュータの設定」を参照してください)
3. マスターシステムを設定します。
4. 次のいずれかを実行します。
 - ブータブル メディアからマスター コンピュータを Acronis マスターイメージ クリエータで起動
 - PXE サーバーからマスター コンピュータを Acronis マスターイメージ クリエータで起動



マスター コンピュータのブートメニュー


5. ブートメニューで Acronis マスターイメージ クリエータを選択します。
ブータブル メディアを作成する間、または Acronis マスターイメージ クリエータを PXE サーバーにアップロードする間にタイムアウトした場合は、イメージ クリエータが自動的に起動するように設定できます。
6. マスターイメージ クリエータは、ネットワーク接続を確立し、イメージをネットワークの共有フォルダに保存できるようにします。イメージ クリエータで使用するネットワーク接続の設定を促すダイアログ ボックスが表示されます。
デフォルトでは、Acronis マスターイメージ クリエータは DHCP の自動設定を使用します。ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合、またはイメージをローカル HDD またはメディアにコピーする必要がある場合は、このプロンプトを無視(**[キャンセル]**)をクリックしてください。



マスターイメージ クリエータ設定のプロンプト

イメージ クリエータは、タイムアウトした場合、自動的にデフォルトのネットワーク設定を使用するように設定されています。


自動の設定を使用できない(ネットワーク上に DHCP サーバーがない)場合、またはこれに失敗した場合は、手動で設定する必要があります。ネットワーク接続を手動で設定する場合は、プロンプト 画面で**[OK]**をクリックしてください。



Acronis マスターイメージ クリエータの設定: ネットワークの設定

適切な値を設定し、**[OK]**をクリックします。

7. Acronis マスターイメージ クリエータが起動すると、マスターイメージの作成ウィザードが表示されます。



マスターイメージの作成ウィザード：初期画面

8. このウィンドウで**[次へ]**をクリックして、7.5.1「イメージを作成するディスクまたはパーティション」に進んでください。

7.4 オンラインでのイメージの作成

オンラインでのイメージの作成は、稼働中に(再起動も操作の中断もせずに)マスターシステムのイメージを作成することです。オンラインでのイメージの作成は、必要な場合はいつでもリモートで実行できます。欠点は、マスターイメージに含まれるイメージ作成ソフトウェアをインストールする必要があることです。このため、オンラインでのイメージの作成は必ずしも合理的とは言えません。

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールと Acronis ライセンス サーバーをインストールします。Acronis ライセンス サーバーにライセンスをインポートします。
2. マスターシステムを設定します。
3. Acronis Snap Deploy 管理コンソールを使用して、Acronis Snap Deploy 管理エージェントをマスターシステムにローカルまたはリモートでインストールします。プロンプトが表示されたら再起動します。Acronis Snap Deploy 管理エージェントがインストールさ

れると、マスターシステムをいつでもオンラインで(再起動せずに)イメージを作成することができます。

4. Acronis Snap Deploy 管理コンソールを起動します。
5. マスター コンピュータに接続します。
6. **[マスターイメージの作成]**→**[次へ]**→**[リモートで作成する]**を選択します。
[ブータブル メディアを使用してローカルで作成する]を選択した場合、プログラムはオフラインでイメージを作成するためにブータブル メディアを作成するよう促します。


7.5 マスターイメージの作成ウィザードの手順

7.5.1 イメージを作成するディスクまたはパーティション

イメージを作成するディスクまたはパーティションを選択します。ディスクとパーティションを複数組み合わせることもできます。Master Boot Record(MBR)もイメージに含まれます。



オペレーティング システムとローダーが別々のパーティションにある場合は、常に両方のパーティションがイメージに含まれます。両方のパーティションは配置も一緒に行う必要があります。それ以外の場合は、オペレーティング システムが起動しない危険性が高くなります。



イメージを作成するディスクまたはパーティションの選択


7.5.2 イメージの保存先

Acronis マスターイメージ クリエータでは、以下の場所にイメージを保存することができます。

- ネットワークの共有フォルダ
- マスター コンピュータの内蔵ハード ディスク
- マスター コンピュータに接続された USB および FireWire(IEEE-1394)ストレージ デバイス(ハード ディスク、フラッシュ ドライブ)
- マスター コンピュータの DVD±R/RW、CD-R/RW ドライブに挿入されたメディア

サイズの大きなイメージは、自動的に複数のメディアに分割されます。

デバイス ツリーでイメージの保存先を選択します。**ファイル名**の入力欄にファイル名を直接入力するか、プログラムによって一意なファイル名を生成することができます。一意なファイル名を生成する場合は、右側の**ファイル名の生成**アイコンをクリックしてください。



イメージの保存先の選択

7.5.3 オプションの設定

マスターイメージの作成オプションを設定します。

1. イメージの保護【オプション】

デフォルトの設定 — **【パスワードなし】**


権限のないユーザーによる配置を防止するために、イメージをパスワードで保護します。

2. 圧縮レベル

デフォルトの設定 — **【通常】**

作成するイメージのデータ圧縮レベルです。

説明 欄には、圧縮レベルごとのイメージのサイズと作成時間の推定値が表示されます。こうした推定値に基づいて、圧縮レベルを選択できます。ほとんどの場合、デフォルトの**【通常】**レベルをお勧めします。



データの圧縮レベルの選択

3. イメージ作成処理の優先度【オンラインでイメージを作成する場合のみ】

デフォルトの設定 — **【低】**

システム中で実行されているプロセスの優先度は、そのプロセスに割り当てられる CPU やシステム リソースの使用量を決定します。イメージ作成処理の優先度を下げると、他の CPU タスクのためのリソースを増やすことができます。イメージ作成処理の優先度を上げると、現在実行中の他のプロセスからリソースを取り上げることによって、処理が高速化されます。優先度変更の効果は、全体的な CPU の使用状況およびその他の要因に応じて異なります。

4. イメージの分割

ここでは、単一ファイルを作成するか、ファイルを同じサイズの小さいイメージに分割するかを指定することができます。

デフォルトの設定 — **【自動】**

この設定では、プログラムは次のように動作します。

ハード ディスクにイメージを作成する場合:

選択したディスクに十分な領域があり、推定されるファイル サイズをファイルシステムが許容できる場合は、単一のイメージ ファイルが作成されます。

ストレージ ディスクに十分な領域があっても、推定されるファイル サイズをファイルシステムが許容できない場合は、自動的にイメージを複数のファイルに分割します。**FAT16** および **FAT32** ファイルシステムでは、最大ファイル サイズが **4 GB** に制限される場合があります。

イメージを作成する間にディスクの空き領域がなくなった場合には、プログラムは警告メッセージを表示し、この問題の解決法に対するユーザーからの指示を待ちます。ある程度の空き領域を追加してそのまま継続するか、**【戻る】**をクリックして別のディスクを選択してください。

フロッピーディスク、CD-R/RW、DVD±R/RW にイメージを作成する場合:

Acronis マスターイメージ クリエータは、前のディスクの残り容量がなくなると次の空ディスクを挿入するようメッセージを表示します。

他の方法としては**【固定サイズ】**を選択して必要なサイズを入力するか、ドロップ ダウンリストからサイズを選択することができます。イメージは、指定したサイズの複数のファイルに分割されます。これは、後でイメージをフロッピー、CD-R/RW、DVD±R/RW などに書き込むことを目的にして、イメージを作成する場合に役に立ちます。



CD-R/RW または DVD±R/RW に直接イメージを作成すると、ハード ディスクに作成する場合に比べ、かなり時間がかかることがあります。

5. その他の設定【オプション】

作成完了後にイメージをベリファイする

デフォルトの設定 — **【無効】**

有効にすると、作成したイメージの整合性がチェックされます。

イメージ作成終了後にコンピュータが自動的に再起動します。

デフォルトの設定 — **【無効】**

7.5.4 コメントと概要

イメージを識別しやすいように、コメントを入力することをお勧めします【オプション】。

次の画面では、イメージ作成手順の概要が表示されます。設定を確認し、**[実行]**をクリックします。

イメージの作成が開始され、進行状況が表示されます。



Acronis Snap Deploy がマスターイメージを取得中

第8章 マスターイメージのチェック

作成したマスターイメージが破損していないか確認するために、イメージの整合性をチェックすることができます。

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールから Acronis Snap Deploy 管理エージェントがインストールされているコンピュータに接続します。
2. **[マスターイメージのチェック]**を選択します。
3. ウィザードの指示に従ってイメージを選択します。
4. 概要画面で**[実行]**をクリックします。

チェックが開始されます。必要な場合は**[キャンセル]**をクリックして、処理を中断できます。

チェックが完了すると、結果が表示されます。

第9章 配置テンプレート

配置テンプレートは、配置処理を構成するパラメータのセットです。配置テンプレートには以下のパラメータが含まれています。

1. マスターイメージの保存先へのパス
2. 処理方法の選択(マルチキャストまたはユニキャスト、ターゲット ターゲット ディスクに対する対処)
3. 配置したシステムに適用する設定(DNS 名、ユーザーアカウントなど)
4. 配置したシステムで実行する処理(ファイルの転送、アプリケーションの実行、シャットダウン、再起動)

9.1 テンプレートを保存する理由について

配置テンプレートは、Acronis OS 配置サーバーに保存できます。配置テンプレートを保存すると、後で使用することができます。手動による配置、スケジュールによる配置、イベントによる配置を設定する場合は、テンプレートを選択し、配置を開始する条件を設定するだけで済みます。テンプレートを保存しない場合は、配置操作を設定するときに上記のパラメータを設定する必要があります。

また、テンプレートによってカスタム配置モードも使用可能になります。このモードでは、ユーザーが管理者の補助なしにワンクリックで配置を実行することができます。このモードを設定するには、管理者は標準の配置テンプレートをあらかじめ作成する必要があります。

保存したテンプレートは、**[テンプレート]**タブに一覧表示されます。テンプレートを編集したり、Acronis OS 配置サーバーから削除することができます。

9.2 テンプレートの作成

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールから Acronis OS 配置サーバーに接続します。
2. **[テンプレート]**タブを選択します。
3. サイドバーの**[テンプレートの作成]**をクリックします。

以降の項目では、配置テンプレートの作成ウィザードの使い方について説明しています。

9.2.1 マスターイメージの選択

ここでは、以下を指定します。

- マスターイメージの保存先のパス
- マスターイメージがネットワークの共有フォルダに保存されている場合は、共有フォルダにアクセスするためのユーザー名とパスワードが必要です。共有フォルダをローカルドライブとして割り当てると便利です(**[エクスプローラ]**→**[ツール]**→**[ネットワーク ドライブの割り当て]**)。

Acronis OS 配置サーバーでは、以下の場所に保存されているイメージを配置できます。

- ネットワークの共有フォルダ
- Acronis OS 配置サーバーの内蔵ハード ディスク
- Acronis OS 配置サーバーに接続した USB または FireWire(IEEE-1394)のストレージ デバイス(ハード ディスク、フラッシュ メモリ)
- Acronis OS 配置サーバーの DVD±R/RW、CD-R/RW ドライブに挿入されたメディア

Acronis OS 配置サーバーのハード ディスクにイメージを保存しておくのが効率的です。そうすることにより、配置の際のネットワークのトラフィックを最小限に抑えることができます。

リムーバブル メディアにイメージを作成する場合は、1 枚のディスクに収まるようにする必要があります。複数のメディア(CD や DVD など)に分割されたイメージを配置する場合は、すべてのファイルを Acronis OS 配置サーバーやネットワークの共有フォルダの同じ場所(フォルダ)にコピーしてください。

Acronis スタンドアロン ユーティリティでは、以下の場所に保存されているイメージを配置できます。

- ネットワークの共有フォルダ
- ターゲット コンピュータに接続された USB または FireWire(IEEE-1394)のストレージ デバイス(ハード ディスク、フラッシュ メモリ)
- ターゲット コンピュータの DVD±R/RW、CD-R/RW ドライブに挿入されたメディア

リムーバブル メディアに作成するイメージは、1 枚のディスクに収まるサイズにする必要があります。イメージを複数枚の CD や DVD などのメディアに分割して配置する場合は、イメージに含めるすべてのファイルを外付けドライブやネットワーク共有の同じフォルダにコピーしてください。




マスターイメージの選択

9.2.2 ディスクやパーティションの選択

ここでは、以下を指定します。

- 配置するハード ディスク(イメージに複数のディスクが含まれている場合)
- 配置するパーティション(選択したディスクに複数のパーティションが含まれている場合)



マスターイメージからディスクを選択

以後の手順は、選択したパーティションの数によって異なります。


パーティションを配置する場合は、配置先のディスクに複数のパーティションが存在しており、パーティションを選択してその上に配置する必要がある状態を想定しています。その他のパーティションはそのまま維持されます。ターゲット ディスクのアクティブ パーティションはアクティブに維持され、これと並列にアクティブなパーティションを配置した場合でも、新しく配置したパーティションはアクティブにはなりません。したがって、配置したパーティションから起動する場合は、アクティブなパーティションをアクティブなパーティションへ配置してください。

複数のパーティションを配置すると、ターゲット ディスクのパーティションが削除されます。配置後のディスクには、新しく配置したパーティションのみが残ります。

マスター ブート レコード(MBR: Master Boot Record)は、選択には関係なく常にイメージから配置されます。




オペレーティング システムとローダーが別々のパーティションにある場合は、常に両方のパーティションがイメージに含まれます。両方のパーティションは配置も一緒に行う必要があります。それ以外の場合は、オペレーティング システムが起動しない危険性が高くなります。



配置するディスク パーティションの選択

9.2.3 ターゲット ディスクとターゲット パーティションの選択


配置するターゲット ディスクを選択します。デフォルトでは、イメージは BIOS で第 1 位 (0X80)に指定されたハード ディスクに配置されます。



ターゲット ディスクの選択

配置するパーティションが 1 つ選択されている場合は、配置するターゲット パーティションを選択します。デフォルトでは、選択したハード ディスクのパーティション 1 にパーティション イメージが配置されます。1 つのパーティションを未割り当て領域またはベア メタルに配置するには、まずサードパーティ製のパーティション分割ツール(Microsoft のディスクの管理や Acronis Disk Director など)を使用してターゲット パーティションを作成します。

ディスク全体または複数のパーティションを配置する場合は、ターゲット パーティションの選択画面は表示されません。この場合、ターゲット ディスクのパーティションは維持されません。



ターゲット パーティションの選択

9.2.4 ユーザー アカウント

マスターシステム内の既存のアカウント以外に、ターゲット コンピュータ上で作成するローカル ユーザー アカウントを指定します【オプション】。


ユーザーは、**[Administrators]**、**[Power Users]**、**[Users]**のいずれかのグループに追加できます。必要に応じて、すべてのシステムに統合された管理者のアカウントを追加することもできます。入力したアカウントを変更する場合は、**[編集]**ボタンと **[削除]**ボタンを使用してください。

マスター コンピュータのパスワード ポリシー セットに従って、複雑なパスワードを設定する必要があります。マスター コンピュータのパスワード ポリシーを表示または編集するには、以下の手順を実行してください。

1. **Microsoft 管理コンソール(MMC)**を実行します。
2. **[ファイル]→[開く]→%windir%\system32\secpol.msc** を選択します。
3. **[アカウント ポリシー]→[パスワードのポリシー]**を選択します。

9.2.5 コンピュータ名とドメイン/ワークグループ

ターゲット コンピュータの DNS 名とドメインまたはワークグループのメンバシップを指定します【オプション】。ドメインのメンバシップを選択すると、後で管理者のユーザー名とパスワードが要求されます。



コンピュータ名の指定

ターゲット コンピュータに対して一意なコンピュータ名を作成する場合は、次のようなワイルドカードを使用してください。

{start}

{1}

この場合は、名前 1、2、3...N が生成されます。

{start,count}

{1,5}

この場合は、名前 1、2、3、4、5 が生成されます。

Text{start}

Name{1}

この場合は、名前 Name1、Name2、Name3...NameN が生成されます。

Text{start,count}

Name{1,5}

この場合は、名前 Name1、Name2、Name3、Name4、Name5 が生成されます。

{start1,count1}{start2,count2}

start1 - 2 桁の値の先頭の数値

count1 - 先頭の数値の増加量

start2 – 2 桁の値の 2 番目の数値

count2 – 2 番目の数値の増加量

{1,3}{1,4}

この場合は、名前 11、12、13、14、21、22、23、24、31、32、33、34 が生成されます。

{1,9}{0,10}

この場合は、名前 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24...99 が生成されます。


Text{start1,count1}{start2,count2}

Computer{2,3}{5,4}

この場合は、名前 Computer25、Computer26、Computer27、Computer28、Computer35、Computer36、Computer37、Computer38、Computer45、Computer46、Computer47、Computer48 が生成されます。

9.2.6 ネットワークの設定

ターゲット コンピュータの Internet Protocol(IP)設定を行います。マスターシステムのネットワーク設定をそのまま使用して DHCP サーバーから自動的に IP アドレスを取得するか、またはネットワークに DHCP 機能がない場合は、静的 IP の範囲、サブネット マスク、デフォルトのゲートウェイを指定することもできます。




ネットワークの設定: TCP/IP

マスターシステムの設定を使用しない場合は、DNS のプロパティも指定します【オプション】。
指定しない場合はこの手順は不要です。

ネットワークの設定: DNS サーバー

9.2.7 セキュリティ識別子

Acronis Snap Deploy は、ターゲット コンピュータに一意的なセキュリティ識別子(SID)を生成できます。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。同じワークグループまたはドメイン内に同じ SID のコンピュータがない場合は、SID をそのまま維持できます。また、イメージを取得したコンピュータと同じコンピュータにイメージを配置する場合は、SID を変更しないことをお勧めします。



ターゲット コンピュータに新しい SID が生成される

9.2.8 ファイルの転送

配置後にすべてのターゲット コンピュータに転送する(インストール ファイルなどの)ファイルを選択します【オプション】。ファイルはネットワークの共有フォルダに存在する必要があります。ファイルを配置後に実行する場合は、【ファイルの実行】チェック ボックスをチェックしてください。

9.2.9 アプリケーションの実行

配置後にすべてのターゲット コンピュータ上で実行するサービス アプリケーションを、マスターシステム イメージから指定できます【オプション】。

9.2.10 Acronis Universal Deploy の使い方

【オプション】


Acronis Universal Deploy は Acronis Snap Deploy の追加機能です。本体とは別にご購入いただき、製品 CD 内に含まれている別のセットアップ プログラムからインストールします。

次のいずれかに該当する場合は、この節を無視してください。

- Acronis Universal Deploy を持っていない場合
- Windows が含まれていないイメージを配置する場合

1. Acronis Universal Deploy を使用するかどうかの選択

Acronis Universal Deploy を使用すると、必要なシステム ドライバを自動インストールすることによって、異なるハードウェアにブータブル Windows のクローンを作成することができます。イメージ作成元のシステムと CPU、マザーボード、または大容量記憶装置が異なるコンピュータに Windows を配置する場合は、Acronis Universal Deploy をご使用ください。詳細は、2.5「Acronis Universal Deploy とは」を参照してください。



Acronis Universal Deploy を使用するかどうかを選択する

Acronis Universal Deploy は、次の 3 つのドライバ ソースを使用します。

- Windows のデフォルト ドライバ ストレージ フォルダ(配置するイメージに含まれる)
- ユーザーが指定した大容量記憶装置ドライバ
- ドライバ リポジトリ – ネットワークの共有フォルダやリムーバブル メディアのフォルダ

プログラムは、利用可能なすべてのドライバの中から最も適切なドライバを検出し、配置したシステムにインストールします。ただし、ユーザーが指定したドライバの優先順位が最も高くなります。プログラムがより適切なドライバを検出した場合でも、インストールは慎重に行ってください。

2. 大容量記憶装置のドライバの指定【オプション】

配置先のハードウェアに、ハードディスク用の特定の大容量記憶装置コントローラ(SCSI、RAID など)が装着されている場合は、このコントローラの適切なドライバを明示的に指定します。あらゆる状況でこのドライバがインストールされ、ドライバの自動検索のインストール処理は省略されます。


このオプションは、自動検索のインストール処理が成功しなかった場合にのみ使用してください。



SCSI ハード ディスク コントローラを使用している仮想コンピュータにシステムを復元する場合には、仮想環境用の SCSI ドライバを指定する必要があります。たとえば、VMware では Buslogic または LSI logic のドライバが必要です。仮想化ソフトウェアに同梱されているドライバを使用するか、最新版のドライバをソフトウェアの開発元の Web サイトからダウンロードしてください。

3. ドライバの保存場所の指定【オプション】

自動検索のインストール処理で HAL およびストレージ デバイス ドライバを検索するドライバ ストレージを指定します。ネットワーク上の場所を追加したり、リムーバブル メディアでドライバを検索できるようにしたりできます。




ドライバ リポジトリの追加

9.2.11 配置のオプション

配置処理で使用するオプションを選択してください。[デフォルトのオプションを使用する]または[オプションを手動で設定する]から選択できます。オプションを手動で設定する場合は、設定はその配置テンプレートのみに適用されます。

デフォルトのオプションは、プログラムのメニューまたはツールバーで[ツール]→[オプション]を選択して編集することができます。



配置オプションの一覧

【配置後の処理】

デフォルトの設定 — **【コンピュータをシャットダウンする】**

配置の処理、またはこのウィザードでスケジュールされたすべての処理(ファイルの転送、アプリケーションの実行)が完了した後に、ターゲット コンピュータをシャットダウンするか、再起動するかを選択してください。

ディスク設定

デフォルトの設定 — **【ディスク領域の全てを使用する】**


マスター コンピュータのディスク容量が、ターゲット ディスクの容量と等しくない場合、マスターディスクとターゲット ディスクの容量の割合に応じてマスター ディスクの最後のパーティションを拡大(縮小)することができます。また、ターゲット ディスクの容量がマスター ディスクより大きい場合、パーティション サイズは元のままにして、残りのディスク領域を未割り当てにすることもできます。

【ライセンスの取得】

デフォルトの設定 — **【処理を中止する】**

Acronis Snap Deploy には 2 種類のライセンスがあります。サーバー ライセンスは、サーバー OS を配置するために必要です。ワークステーション ライセンスは、ワークステーション OS を配置するために必要です。Acronis ライセンス サーバー上にサーバー ライセンスしかない場合、デフォルトではワークステーション OS を配置することができません。

サーバー ライセンスは、自動的にまたはプロンプトによって、ワークステーション ライセンスの代わりに使用することができます。



ライセンスの取得

【ネットワークの設定】

デフォルトの設定 — 【マルチキャスト】

配置の際のデータ転送方法を選択することができます。【マルチキャスト】では、Acronis OS 配置サーバーは、複数の配置先に同時にデータを転送します。【ユニキャスト】では、サーバーはデータのコピーを配置先 1 台ずつに転送します(したがって配置スピードはかなり低下します)。


たとえば、データ転送スピードが 128 KB/秒で 10 台のターゲット コンピュータに配置を行う場合は次のようになります。

- 【ユニキャスト】では、サーバーは 128 KB/秒のスピードを 10 台で分割します。したがって、各配置先コンピュータへのデータ転送スピードは 12.8 KB/秒になります。
- 【マルチキャスト】では、サーバーはひとつのデータのコピーを、複数のアドレスに送ります。したがって、各配置先コンピュータが受け取るデータの転送スピードは 128 KB/秒になります。

マルチキャストの設定では、マルチキャスト パケットの TTL(time to live)を指定します。このパラメータを使用して、ゲートウェイを経由するマルチキャスト パケットの配信を制限できます。

デフォルトの値は 15 です。実際に、これでパケットは最大 15 ホップの送信が可能になります。これは、無限の距離と見なされます。最小値の 1 を設定すると、パケットの送信はそのサブネット内に制限されます。

許可される帯域幅を設定することによって、配置実行中のネットワーク利用を制限できます。



ネットワーク設定の調整

Acronis Snap Deploy はマルチキャストに、インターネット グループ管理プロトコル (IGMP)を使用します。したがって、全てのネットワーク ハードウェア(ルーターやスイッチ)は IGMP に対応しており、正しく構成されている必要があります。ルーターやスイッチの設定に関する情報は、通常はハードウェア メーカーが提供しています。

ネットワーク上に IGMP に対応していないハードウェアがある(または、正しく構成できない)場合には、ユニキャスト モードを使用してください。

[MAC フィルタリング]

Acronis Snap Deploy では、指定された MAC アドレスを持つコンピュータへの配置を無効にする機能があります。この機能によって、プロダクション サーバーやユーザーのシステムで不幸な事故の発生を防止できます。このプログラムでは、テキスト ファイルからアクセス一覧をインポートしたり、入力した MAC アドレスを保存したりすることができます。

対象リストと除外リストの両方をサポートしますが、一度にアクティブにできるのはいずれか一方だけです。


対象リストには、すべての配置先コンピュータを含める必要があります。コンピュータに複数のネットワーク インターフェイス カードがインストールされている場合は、MAC アドレスを 1 つだけ追加してください。一覧に記載されていないネットワーク インターフェイスを使用した配置は実行されません。

除外リストには、配置の対象としないすべてのコンピュータを含める必要があります。コンピュータに複数のネットワーク インターフェイス カードがインストールされている場合は、すべて

の MAC アドレスを追加してください。一覧に記載されていないネットワーク インターフェイスを使用した配置が実行されます。



MAC フィルタリングは、Acronis OS 配置サーバーの一般的なオプションですが、配置テンプレートのプロパティではありません。配置の種類にかかわらず、配置が行われるたびにプログラムはその時点で存在するアクセス一覧を使用します。このため、このオプションはデフォルトのオプションを編集する場合以外は使用できません。




MAC フィルタリング

9.2.12 コメントと概要

テンプレートを識別しやすいように、テンプレート名とコメントを追加することをお勧めします【オプション】。

コメントの入力

概要画面で設定を確認し、**【保存】**をクリックします。



概要画面

第10章 スタンドアロンでの配置

スタンドアロンでの配置は、ネットワークに接続されていないコンピュータまたは Acronis Snap Deploy インフラストラクチャ(厳密には Acronis OS 配置サーバー)を持たないネットワーク上のコンピュータへ配置することです。スタンドアロンでの配置は、Acronis スタンドアロン ユーティリティを使用してローカルで実行します。


Acronis Universal Deploy のオプションは、Acronis スタンドアロン ユーティリティでは使用できません。

手順:

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールをインストールします。
2. Acronis マスターイメージ クリエータと Acronis スタンドアロン ユーティリティのブータブル メディアを作成します。



Acronis スタンドアロン ユーティリティは、Acronis PXE サーバーには追加できません。このコンポーネントは物理メディアにのみに作成できます。



Acronis スタンドアロン ユーティリティのブータブル メディアの作成

3. マスターシステムを設定し、そのイメージを作成します。イメージは、ネットワークの共有フォルダやリムーバブル メディアに保存してください。これは、スタンドアロンでの配置を実行中はターゲット コンピュータの内蔵ハード ディスクにアクセスできないからです。
4. ターゲット コンピュータを Acronis スタンドアロン ユーティリティで起動します。

-
5. 転送するマスターイメージまたはファイルがメディアに含まれる場合は、メディアを接続または挿入します。

Acronis スタンドアロン ユーティリティでは、以下の場所に保存されているイメージを配置することができます。

- ネットワークの共有フォルダ
- 管理対象のコンピュータに接続された USB および FireWire(IEEE-1394)のストレージ デバイス(ハード ディスク、フラッシュ メモリ)
- 管理対象のコンピュータの DVD±R/RW、CD-R/RW ドライブに挿入されたメディア

Acronis スタンドアロン ユーティリティでは、複数のメディア(CD や DVD など)に分割されたイメージを配置することができます。

6. 9.2.1 ~ 9.2.12 の説明に従って、配置操作を設定します。Acronis スタンドアロン ユーティリティは Acronis OS 配置サーバーにアクセスしないため、テンプレートは保存できませんのでご注意ください。
7. 手動による配置を実行します。

第11章 手動での配置

手動での配置では、まずターゲット コンピュータを起動し、次に配置テンプレートを適用することを想定しています。配置ウィザードで**[実行]**をクリックすると、直ちに配置が開始されます。

11.1 ターゲット コンピュータの起動

手動またはイベントによる配置を実行するには、ブータブル メディアまたは Acronis PXE サーバーを使用してターゲット コンピュータを Acronis Snap Deploy エージェントで起動する必要があります。


配置では、マスターイメージが作成済みであることを想定します。したがって、少なくとも Acronis Snap Deploy 管理コンソールがインストールされている必要があります。

1. Acronis ライセンス サーバーをインストールします。Acronis ライセンス サーバーにライセンスをインポートします。Acronis OS 配置サーバーをインストールします。
2. 次のいずれかを実行します。
 - Acronis Snap Deploy エージェントのブータブル メディアを作成
 - Acronis PXE サーバーをインストールし、Acronis Snap Deploy 管理コンソールから Acronis PXE サーバーに接続して、Acronis Snap Deploy エージェントをアップロード
3. 次のいずれかを実行します。
 - Acronis Snap Deploy エージェントのブータブル メディアからターゲット コンピュータを起動
 - Acronis PXE サーバーを使用してターゲット コンピュータを Acronis Snap Deploy エージェントで起動



ターゲット コンピュータのブートメニュー

4. ブートメニューで Acronis Snap Deploy エージェントを選択します。
ブータブル メディアを作成する間、または Acronis Snap Deploy エージェントを PXE サーバーにアップロードする間にタイムアウトした場合は、エージェントが自動的に起動するように設定できます。
5. エージェントは、ネットワーク接続を確立し、Acronis OS 配置サーバーに接続できるようにする必要があります。Acronis Snap Deploy エージェントで使用するネットワーク接続の設定を促すダイアログ ボックスが表示されます。




ターゲット コンピュータのエージェント設定プロンプト

デフォルトでは、エージェントは DHCP の自動設定を使用してネットワーク上で最初に検出された Acronis OS 配置サーバーに接続します。ネットワーク上に DHCP サーバーと 1 台だけの Acronis OS 配置サーバーが存在する場合は、プロンプトを無視してください([**キャンセル**]をクリック)。エージェントは、タイムアウトした場合、自動的にデフォルトの設定を使用するようにあらかじめ設定できます。

ネットワーク接続を手動で設定する場合は、プロンプト 画面で[**OK**]をクリックしてください。以下を設定できます。

- ターゲット コンピュータの各ネットワーク インターフェイスの TCP/IP 設定
Acronis Snap Deploy エージェントは、デフォルトでは DHCP の自動設定を使用します。自動設定を使用できない(ネットワーク上に DHCP サーバーがない)場合、またはこれに失敗した場合は、手動による設定が必要になります。
- エージェントが接続する Acronis OS 配置サーバー
この設定によって、同じネットワーク上に異なる機能を実行する複数の Acronis OS 配置サーバーを保持することができます。Acronis OS 配置サーバーは、Acronis Snap Deploy エージェントのブータブル メディアを作成する場合にも指定できます。いずれの方法でも指定されていない場合は、Acronis OS 配置サーバーが自動検出されます。



ターゲット コンピュータのエージェントの設定

適切な値を設定し、[OK]をクリックします。

6. Acronis Snap Deploy エージェントが起動し、ターゲット コンピュータへの配置の準備ができると、ターゲット コンピュータでは以下のように表示されます。




Acronis Snap Deploy エージェント: 配置の準備

コンピュータは配置を待っているため、進行状況は停止しています。

11.2 配置の開始

1. Acronis True Image 管理コンソールから Acronis OS 配置サーバーに接続します。
2. **【配置】**タブを選択します。このタブには、Acronis Snap Deploy エージェントで起動して配置の準備が整ったコンピュータが表示されます。



Acronis OS 配置サーバー: エージェントは配置準備を完了

3. サイドバーの**[手動での配置]**をクリックします。
4. 接続されたコンピュータの一覧から配置先のコンピュータを選択します。
5. 9.2.1 ~ 9.2.12 の説明に従って、作成済みの配置テンプレートを選択するか、配置操作を設定します。
6. 配置操作の概要を確認し、**[実行]**をクリックして配置を開始します。

第12章 イベントによる配置

配置は、あらかじめ指定された台数のコンピュータで準備が整ったときに開始されるように設定できます。Acronis OS 配置サーバーは、Acronis OS 配置サーバーに何台のコンピュータが接続したかをカウントし、指定された台数のコンピュータが接続するとマルチキャストを開始します。

管理者は、タイムアウトの時間を指定することができます。タイムアウトした場合は、事前に指定した台数に達していなくても準備が整ったコンピュータへの配置が開始されます。

これで、配置操作の設定がターゲット コンピュータの起動から切り離されます。手動による配置では、まずターゲット コンピュータを起動し、ターゲット コンピュータの配置を設定してから、操作を手動で開始します。イベントによる配置では、ターゲット コンピュータの準備が整っているかどうかにかかわらず、まず配置を設定し、次にターゲット コンピュータを起動します。ターゲット コンピュータの準備が完了した場合、または(オプションで)タイムアウトした場合に、操作が開始されます。

管理者は、こうしたイベントを無視して配置を手動で開始することができます。

シナリオ:

企業がメーカーから 100 台のコンピュータを受け取ったとすると、IT 部門は、従業員の役割に応じて、あらかじめ設定されたシステムをあらかじめ指定された台数のコンピュータに配置する必要があります。たとえば、10 台は経理部門、10 台はマーケティング部門、70 台は営業部門、10 台は管理者用といったように配置します。


手順:

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールと Acronis ライセンス サーバーをインストールします。Acronis ライセンス サーバーにライセンスをインポートします。Acronis OS 配置サーバーをインストールします。
2. Acronis マスターイメージ クリエータのブータブル メディアを作成します。
3. マスターシステムを設定し、そのイメージを作成します。
4. 配置テンプレートを作成して保存します。テンプレートには、マスターイメージへのパスが含まれます。たとえば、営業担当者向けのマスターイメージを設定します。
5. 次のいずれかを実行します。
 - Acronis Snap Deploy エージェントのブータブル メディアを作成
 - Acronis PXE サーバーをインストールし、コンソールを PXE サーバーに接続して、Acronis Snap Deploy エージェントをアップロード
6. Acronis OS 配置サーバーに接続し、サイドバーの**[イベントによる配置]**をクリックします。
7. 配置を開始する条件を選択します。

配置する必要のあるコンピュータの台数(たとえば営業部門向けに 70 台)を入力します。


タイムアウトを指定しないと(チェック ボックスがオフの場合)、Acronis OS 配置サーバーは 70 台のコンピュータのすべてが Acronis Snap Deploy エージェントで起動し、サーバーに接続するまで待機します。

タイムアウトを指定すると(チェック ボックスをオンにして時間を設定した場合)、Acronis OS 配置サーバーは 70 台のコンピュータのすべてが接続した場合、またはタイムアウトして少なくとも 1 台のコンピュータが接続している場合に配置が開始されます。



イベントによる配置の開始条件

8. 9.2.1 ～ 9.2.12 の説明に従って、作成済みの配置テンプレートを選択するか、配置操作を設定します。
9. 配置操作の概要を確認し、**【実行】**をクリックしてイベントによる配置を承認します。**【配置】**タブには、以下のような画面が表示されます。



イベントによる配置を開始するために、Acronis OS 配置サーバーは
ターゲット コンピュータが接続するのを待っている

10. 次のいずれかを実行します。

- ブータブル メディアからターゲット コンピュータを Acronis Snap Deploy エージェントで起動
- PXE サーバーからターゲット コンピュータを Acronis Snap Deploy エージェントで起動

詳細は、11.1「ターゲット コンピュータの起動」を参照してください。

11. ターゲット コンピュータは、Acronis OS 配置サーバーに接続すると、上部の**【配置可能なコンピュータ】**一覧に表示されます。Acronis OS 配置サーバーが待機している間に、以下の操作が可能です。

- イベントによる配置をキャンセル
- 配置可能なコンピュータで手動による配置を開始(サイドバーの**【手動での配置】**をクリック)

開始条件が満たされると、配置可能なコンピュータは直ちにイベントによる配置を開始し、下部の**【配置(イベントによる開始)】**一覧に移動します。

第13章 スケジュールによる配置

配置は、スケジュールに従って実行できます。スケジュールによる配置では、スケジュールされた時刻になると、プログラムで BIOS の Wake-On-LAN(WOL)機能を使用することによって、指定した MAC アドレスのコンピュータが起動することを想定しています。

他のサブ ネットに含まれるコンピュータは、Acronis Snap Deploy に付属の Wake-On-LAN プロキシ エージェントを使用して起動できます。

Wake-On-LAN をサポートしていないコンピュータでは、スケジュールした時刻になる前に手動によって Acronis 環境で起動できます。このようなコンピュータについても、その MAC アドレスが全体の一覧に含まれる場合は配置の対象になります。

シナリオ:

1. 企業がメーカーから出荷されたコンピュータとその MAC アドレスの一覧を受け取ったとすると、IT 部門は、新しいハードウェアにオペレーティング システムを配置する必要があります。
2. インターネット カフェ、学校、大学の研究所に、MAC アドレスが判明しているコンピュータが 100 台あるとすると、こうしたコンピュータにはじめて標準イメージを配置するには、夜間に実行する必要があります。

13.1 準備の手順

13.1.1 MAC アドレスの取得

MAC アドレスは、ネットワーク デバイスの 48 ビットの物理(ハードウェア)アドレスです。Windows では **ipconfig /all** コマンドを使用するか、**[ローカル エリア接続]**→**[状態]**→**[サポート]**→**[詳細]**を選択して物理アドレスを取得することができます。

ベア メタルの MAC アドレスは、通常はハードウェア メーカーから提供されます。コンピュータ互換ハードウェアの MAC アドレスは、Acronis ブータブル コンポーネント(たとえば Acronis マスターイメージ クリエータ)のネットワーク設定メニューから取得できます。

管理者は、ネットワーク上のコンピュータの MAC アドレスを収集するスクリプトを実行し、これをテキスト ファイルに保存します。Acronis Snap Deploy でこのテキスト ファイルをインポートできます。これは、次のようなプレーン テキスト ファイルです。

```
; comment
00-01-23-45-67-1A           ; comment
02-01-23-45-67-1B
```

16 進数表記の MAC アドレスを入力することもできます。

13.1.2 ターゲット コンピュータの Wake-On-LAN の有効化

スケジュールによる配置を使用する前に、ターゲット コンピュータ上で Wake-On-LAN が有効になっていることを確認してください。コンピュータの BIOS に入り、**[Power]**→

[Wake On PCI PME]→[Power On](BIOS のバージョンによって表示が異なる場合もある)の順に設定します。

Windows コンピュータで Wake-On-LAN 機能を有効化するには、コンピュータの NIC プロパティを次のように設定します。

[コントロール パネル]→[システム]→[デバイス マネージャ]→[ネットワーク アダプタ]
→ 任意の NIC を選択→[プロパティ]→[詳細設定]:


[Enable PME]→[Enabled]

[Wake On Link Settings]→[OS Controlled]

[Wake On Settings]→[Wake On Magic Packet]

13.2 1 つのサブネット内におけるスケジュールによる配置

スケジュールされた時刻になると、Acronis OS 配置サーバーはあらかじめ指定された MAC アドレスの一覧に従ってマジック パケットを送信します(マジック パケットとは、受信 NIC の Ethernet アドレスの連続するコピーを 16 個 含むパケットです)。ターゲット コンピュータの電源が入り、Acronis PXE サーバーから Acronis Snap Deploy エージェントで起動し、Acronis OS 配置サーバーに接続します。すべて(選択によっては一部)のターゲット コンピュータが接続すると、Acronis OS 配置サーバーはマルチキャストを開始します。



1 つのサブネット内におけるスケジュールによる配置

手順:

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールと Acronis ライセンス サーバーをインストールします。Acronis ライセンス サーバーにライセンスをインポートします。Acronis OS 配置サーバーと Acronis PXE サーバーをインストールします。
2. ターゲット コンピュータ上で Wake-On-LAN が有効になっていることを確認します。ターゲット コンピュータの一部またはすべてで Wake-On-LAN を使用できない場合または使用したくない場合は、スケジュールした時刻になる前にターゲット コンピュータを手動によって Acronis Snap Deploy エージェントで起動する必要があります。
3. Acronis マスターイメージ クリエータのブータブル メディアを作成します。

-
4. マスターシステムを設定し、そのイメージを作成します。
 5. 配置テンプレートを作成して保存します。
 6. ターゲット MAC アドレスの一覧を作成します。これは、次のようなプレーン テキスト ファイルです。

```
; comment
00-01-23-45-67-1A          ; comment
02-01-23-45-67-1B
```


7. Acronis PXE サーバーを次のように構成します。
 - Acronis Snap Deploy エージェントをアップロード(配置の前にターゲット コンピュータをエージェントで起動)
 - **[ハード ディスクから起動する]**をデフォルトのブートメニュー項目として設定(配置後にターゲット コンピュータが配置済みの OS で起動するように)
 - OS が自動的に起動できるように適切なタイムアウトを設定
8. Acronis OS 配置サーバーに接続し、サイドバーの**[配置のスケジュール]**をクリックします。
9. ターゲット MAC アドレスの一覧をインポートまたは入力します。
10. **[Wake-On-LAN]**を選択します。
11. 次の画面の指示に従って、PXE サーバーが接続先の Acronis OS 配置サーバーを使用するように調整します。この設定の目的は、PXE サーバーで別のコンポーネントが自動的に起動するように設定されている場合でも、電源の入ったコンピュータを Acronis Snap Deploy エージェントで起動させることです。

調整された PXE サーバーは、起動コンピュータからのブートメニューの設定要求を現在の Acronis OS 配置サーバーにリダイレクトします。Acronis OS 配置サーバーは、指定された MAC アドレスのブートメニュー項目を指定するファイルに応答します。起動コンピュータの MAC アドレスがターゲット MAC アドレスの一覧に含まれる場合は、**[ハード ディスクから起動する]**がデフォルトのブートメニュー項目として設定されていても、コンピュータは Acronis Snap Deploy エージェントで起動します。

PXE サーバーの調整によって、電源の入ったコンピュータはこの PXE サーバーで処理されることが保証されます。通常、指定されたサブネットには PXE サーバーが 1 台のみ存在します。

特定の OS 配置サーバー に合わせて調整すると、別のタスク スケジュールで別の OS 配置サーバー に合わせて調整されない限り、PXE サーバーではこの調整が維持されます。この設定が全く行われない場合、コンピュータは、自動的に起動するように設定されたコンポーネントで起動します。


PXE サーバーと Acronis OS 配置サーバーが同じコンピュータ上にある場合は、“localhost” を入力します。



PXE サーバーの調整

12. Acronis OS 配置サーバーにコンピュータが接続したときに 1 台ずつ配置を開始するか、すべてのコンピュータが接続するまで待機するかを選択します。

実際には、たとえば、一覧に記載されたコンピュータの一部が使用されているために接続されていない場合があります。1 台ずつの配置タスクでは、残りのコンピュータは配置が完了しても、接続されていないコンピュータについては引き続き待機します。タスク(特に定期的なタスク)が停止しているのは実用上または効率上問題があるので、プログラムでは待ち時間の最大値と、タイムアウトしたときに配置を開始するコンピュータの台数の最小値を指定できます。



スケジュールによる配置の開始条件


13. 配置テンプレートを選択します。
14. 以下の配置スケジュールを設定します。
 - **1 回だけ** – 指定した日時に 1 回だけタスクが実行されます。
 - **日単位**(または 1 日に数回) – 1 日に 1 回、または何日かに 1 回にタスクが実行されます。
 - **週単位** – 週に 1 回、または何週かに 1 回指定した曜日にタスクが実行されます。
 - **月単位** – 月に 1 回指定した日にタスクが実行されます。

ターゲット コンピュータは、必ず電源を切るか、またはスケジュールされた時刻になる前に Acronis Snap Deploy エージェントで起動することを忘れないでください。
15. タスク スケジュールの概要を確認し、**[実行]**をクリックしてタスクを保存します。
16. **[配置のスケジュール]**タブを選択し、タスクが保存されていることを確認します。
17. タスクが開始され、**[配置]**タブに接続先のコンピュータの IP とタスクの進行状況が表示されます。
18. タスクが完了すると、Acronis OS 配置サーバー ログでタスク ログを表示できます。

13.3 他のサブネット内におけるスケジュールによる配置

他のサブネットに含まれるコンピュータは、Wake-On-LAN プロキシを使用して起動できます。Wake-On-LAN プロキシ エージェントは、Acronis Snap Deploy に付属しています。

スケジュールされた時刻になると、Acronis OS 配置サーバーはあらかじめ指定された MAC アドレスの一覧に従ってマジック パケットを送信します(マジック パケットとは、受信 NIC の Ethernet アドレスの連続するコピーを 16 個 含むパケットです)。Acronis Wake-On-LAN プロキシは、他のサブネット上のターゲット コンピュータにパケットを転送します。ターゲット コンピュータの電源が入り、Acronis PXE サーバーから Acronis Snap Deploy エージェントで起動し、Acronis OS 配置サーバーに接続します。すべて(選択によっては一部)のターゲット コンピュータが接続すると、Acronis OS 配置サーバーはマルチキャストを開始します。



Acronis Wake-On-LAN プロキシを使用した
他のサブネット内におけるスケジュールによる配置


手順:

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールと Acronis ライセンス サーバーをインストールします。Acronis ライセンス サーバーにライセンスをインポートします。Acronis OS 配置サーバーと Acronis PXE サーバーをインストールします。
2. Acronis PXE サーバーが他の(リレーを隔てた)サブネットで作動できるようにするには、PXE トラフィックを中継するようにリレーを設定します。PXE サーバーの IP アドレスは、DHCP サーバーのアドレスと同様に、IP ヘルパー機能を使用してインターフェイスごとに設定されます。詳細は以下を参照してください。

<http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/257579>

-
3. ターゲット コンピュータと同じサブネット内に Acronis Wake-On-LAN プロキシをインストールします。
 4. ターゲット コンピュータ上で**[Wake-On-LAN]**が有効になっていることを確認します。ターゲット コンピュータの一部またはすべてで**[Wake-On-LAN]**を使用できない場合または使用したくない場合は、スケジュールした時刻になる前にターゲット コンピュータを手動によって Acronis Snap Deploy エージェントで起動する必要があります。
 5. Acronis マスターイメージ クリエータのブータブル メディアを作成します。
 6. マスターシステムを設定し、そのイメージを作成します。
 7. 配置テンプレートを作成して保存します。
 8. Acronis PXE サーバーを次のように構成します。
 - Acronis Snap Deploy エージェントをアップロード(配置の前にターゲット コンピュータをエージェントで起動するようにに)
 - **[ハード ディスクから起動する]**をデフォルトのブートメニュー項目として設定(配置後にターゲット コンピュータが配置済みの OS で起動するために)
 - OS が自動的に起動できるように適切なタイムアウトを設定
 9. ターゲット MAC アドレスの一覧を作成します。これは、次のようなプレーン テキスト ファイルです。

```
; comment
00-01-23-45-67-1A          ; comment
02-01-23-45-67-1B
```
 10. Acronis OS 配置サーバーに接続し、サイドバーの**[配置のスケジュール]**をクリックします。
 11. MAC アドレスの一覧をインポートまたは入力します。
 12. **[Wake-On-LAN プロキシ]**を選択し、Acronis Wake-On-LAN プロキシの IP アドレスとアクセス認証情報を入力します。認証情報をテストします。



Acronis Wake-On-LAN プロキシの指定

13. 次の画面の指示に従って、PXE サーバーが接続先の Acronis OS 配置サーバーを使用するように調整します。この設定の目標は、PXE サーバーで別のコンポーネントが自動的に起動するように設定されている場合でも、電源の入ったコンピュータを Acronis Snap Deploy エージェントで起動させることです。詳細は前の節を参照してください。
14. Acronis OS 配置サーバーにコンピュータが接続したときに 1 台ずつ配置を開始するか、すべてのコンピュータが接続するまで待機するかを選択します。
15. 配置テンプレートを選択します。
16. 以下の配置スケジュールを選択し、設定します。
 - 1 回だけ
 - 日単位(または 1 日に数回)
 - 週単位
 - 月単位

ターゲット コンピュータは、必ず電源を切るか、またはスケジュールされた時刻になる前に Acronis Snap Deploy エージェントで起動しておくことを忘れないでください。


17. タスク スケジュールの概要を確認し、**[実行]**をクリックしてタスクを保存します。
18. **[配置のスケジュール]**タブを選択し、タスクが保存されていることを確認します。
19. タスクが開始され、**[配置]**タブに接続先のコンピュータの IP アドレスとタスクの進行状況が表示されます。

20. タスクが完了すると、Acronis OS 配置サーバー ログでタスク ログを表示できます。

13.4 タスク スケジュールの操作

配置タスクをスケジュールすると、このタスクが**【配置のスケジュール】**タブに表示されます。

定期的に行われるようにスケジュールされたタスクは、削除するまで Acronis OS 配置サーバーに保持されます。1 回だけ実行されるようにスケジュールされたタスクは、実行が完了すると直ちに削除されます。



Acronis OS 配置サーバー: 配置タスクのスケジュール

タスクを削除するには、削除するタスクを選択して**【タスクの削除】**をクリックしてください。

タスクを編集するには、編集するタスクを選択して**【タスクの編集】**をクリックしてください。編集は作成と同様に実行されますが、以前に選択されたオプションは設定されているので、変更のみを入力する必要があります。

タスクの削除も編集も、現在実行中のタスクには影響を及ぼしません。実行中に編集または削除されたタスクは、変更されずに終了します。変更は、実行完了後に適用されます。

作成したタスクをすぐに実行する場合は、タスクを選択して**【タスクの開始】**をクリックしてください。なお、手動で実行しても作成したスケジュールは有効なままです。

タスク スケジュールを変更または削除する場合は、**【スケジュールの変更】**をクリックします。タスク スケジュールを削除すると、タスクを削除しなくてもタスクが実行されなくなります。同

じウィザードを使用して新しいスケジュールを追加すると、後でこのタスクを実行することができます。

第14章 カスタム配置モード


Acronis Snap Deploy では、ブートメニューでワンクリックすればユーザー自身がコンピュータを配置および再配置できるように設定することができます。

14.1 カスタム配置について

管理者は、組織のニーズを満たす配置テンプレートのセットを作成し、各テンプレートにユーザーが分かりやすい名前を付けます。

管理者は、こうしたテンプレート セットを含むブータブル メディアまたは PXE パッケージを作成し、カスタム配置モードに切り替えます。

コンピュータの再配置を必要とするユーザーは、ブータブル メディアまたは PXE からコンピュータを起動し、ブートメニューからテンプレートを名前で選択します。配置は直ちに開始され、コンピュータごとに個別に実行されます。



カスタム配置モード：ユーザーが配置を開始

ソフトウェア試験室では、各種オペレーティング システム、同じオペレーティング システムの各エディション、同じオペレーティング システムでも異なる設定またはアプリケーションを追加したものなど、さまざまな組み合わせが考えられます。大学や学校の研究室では、学生の研究課題に合わせたさまざまな設定やセルフリストアのための初期システム イメージなどの選択肢が考えられます。



カスタム ブートメニュー

2 つのテンプレートのいずれかで配置を開始するか、Windows を起動する



カスタム ブート メニューで多くのテンプレートが存在していると、目的のテンプレートを見つけにくい場合があります。このような場合は、テンプレート名の最初の 1 文字目のキーを押すと、その文字で始まるテンプレート名にカーソルが移動します。

カスタム配置モードは、管理者の補助なしに継続的に作業するためのモードです。このモードが設定されると、他の配置方法(手動による配置、スケジュールによる配置、イベントによる配置)は使用できなくなります。カスタム配置モードがオンの間に開始予定のタスク スケジュールは、一切開始されません。ユーザー(ターゲット コンピュータ側のユーザー)のみが配置を開始できます。ただし、管理者は、ログの表示、配置テンプレートの新規作成、カスタム配置設定の変更(ブートメニュー項目の追加、編集、または削除)、配置以外の管理業務を実行することはできます。

コンソール側で配置を開始するには、管理者がカスタム配置モードをオフに切り替えます。

14.2 考察とヒント

PXE を使用してカスタム配置モードを有効化または設定する場合は、すべてのブータブルユーティリティ(Acronis Snap Deploy エージェント、Acronis マスターイメージ クリエータ、PE イメージ)が PXE サーバーから削除されます。ブートメニューに不明な項目が表示されることによってユーザーが混乱する可能性があるためです。次に、管理者が選択したテンプレートが PXE にアップロードされます。したがって、カスタム配置モードをオフにした後でブータブル ユーティリティが必要になった場合は、それをもう一度アップロードする必要があります。


1 つの Acronis OS 配置サーバーが配置モードの場合でも、別の Acronis OS 配置サーバーを使用して手動による配置、スケジュールによる配置、イベントによる配置を実行する

ことができます。そのためには、ブータブル メディア上の OS 配置サーバー を指定すること、または Acronis Snap Deploy エージェントを起動時に設定することによって、ターゲット コンピュータが適切な Acronis OS 配置サーバーに接続するように保証する必要があります。ただし、Acronis OS 配置サーバーは Acronis PXE サーバーと共有はできません。

14.3 カスタム配置モードの設定

手順:


1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールと Acronis ライセンス サーバーをインストールして、Acronis ライセンス サーバーにライセンスをインポートします。次に Acronis OS 配置サーバーと Acronis PXE サーバーをインストールします。
2. Acronis マスターイメージ クリエータのブータブル メディアを作成します。
3. マスターシステムを設定して、そのイメージを作成します。
4. 組織のニーズに合わせて配置テンプレートを作成し、保存します。各テンプレートにユーザーがわかりやすい名前を付けます。
5. Acronis OS 配置サーバーに接続します。アクティブな配置操作がある場合は、操作をキャンセルするか操作が完了するまで待機します。
6. サイドバーの**[カスタム配置モードの有効化]**をクリックします。
7. ブートメニューに追加するテンプレートを選択します。



カスタム ブートメニューにテンプレートを追加する

8. **[ブータブル メディアを新規作成する]**を選択します。

9. リムーバブル メディアやメディア ISO を作成するか、Acronis PXE サーバーにテンプレートをアップロードするかを選択します。メディア ISO を保存した場合は、サードパーティー製の CD/DVD ライティング ソフトウェアを使用してユーザーが必要とする数だけメディアのコピーを作成できます。
10. PXE サーバーにアップロードするテンプレートは、ユーザーによる権限のない実行を防止するために、パスワードで保護できます。Acronis のブートメニューが表示される前に、パスワードの入力画面が表示されます。
11. 操作の概要を確認し、**[実行]**をクリックします。
12. カスタム ブートメニューのメディアが作成されます。Acronis OS 配置サーバーはカスタム配置モードに入ります。




Acronis OS 配置サーバー: カスタム配置モード

13. **[カスタム配置]**タブには、ユーザーの要求に基づいて実行される配置操作の状態が表示されます。その時点でユーザーが配置していない場合は、このタブには何も表示されません。

Acronis OS 配置サーバーがカスタム配置モードの場合は、以下の操作を実行できます。

- カスタム配置モードのパラメータを変更
- カスタム配置モード用の新しいメディアを作成
- 選択した操作を必要に応じて中止(**[配置のキャンセル]**を選択)
- カスタム配置モードの終了

配置を要求したユーザーのコンピュータには、配置が実行される間に次の画面が表示されます。



カスタム配置を実行中: ターゲット コンピュータの表示

14.4 カスタム配置モードのパラメータを変更

カスタム配置モードで使用するテンプレートやブートメニューのパスワードを変更するには、カスタム配置モードを再設定する必要があります。

1. 配置を実行中の場合は、処理を中止するか処理が完了するまで待機します。
2. サイドバーの**[カスタム配置の設定]**をクリックし、14.3 の手順 6 ～ 10 を繰り返します。

14.5 カスタム配置モードの終了

1. 配置を実行中の場合は、処理を中止するか処理が完了するまで待機します。
2. サイドバーで**[カスタム配置モードの無効化]**をクリックします。
3. カスタム配置モードで Acronis PXE サーバーを使用する場合は、サーバーからカスタム配置用に作成したブータブル メディアを取り出す必要があります。プロンプトが表示されるたら、PXE サーバーのログイン情報を入力します。

第15章 Win PE のコマンドラインとスクリプト

Windows プリインストール環境(Win PE)は、Windows XP Professional、Windows Server 2003、Windows Vista カーネルをベースとした最小の Windows システムです。Win PE は、一般的に OEM や企業で配置、試験、診断、システムの修復などの目的で使用されます。

Acronis Snap Deploy には、Windows プリインストール環境(Win PE)のイメージに追加できるコマンドライン ユーティリティが含まれています。オプション製品の Acronis Universal Deploy をインストールすると、その機能も Win PE に追加されます。管理者は、カスタマイズした Win PE を Acronis PXE サーバーにアップロードするか、リムーバブル メディアに Win PE イメージを書き込むことができます。

コンピュータを Win PE から起動すると、コマンドラインまたはスクリプトを実行してイメージの作成と配置を行えます。Win PE で実行できる操作の例は、15.4「サンプル シナリオ」を参照してください。

制限:


Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティでは、SID の変更はできますが、他の設定は変更できません。このため、コンピュータ名、ドメインまたはワークグループ メンバシップ、その他の設定を変更する場合は、マスターシステムに Microsoft System Preparation Tool(Sysprep)を適用して、Sysprep.inf 応答ファイルに新しい設定を指定してください。

15.1 Acronis Snap Deployのコマンドライン ユーティリティを Win PE に追加

15.1.1 Acronis Snap Deploy PE ビルダ

Acronis Snap Deploy PE ビルダは、Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティを Win PE イメージに追加するための専用のコンポーネントです。

Acronis Snap Deploy PE ビルダは、Acronis Snap Deploy 管理コンソールの**【標準】**または**【完全】**インストールを選択するとインストールされます。**【カスタム】**インストールを使用すると、Acronis Snap Deploy PE ビルダだけをインストールすることもできます。



Acronis Snap Deploy 管理コンソールに含まれている PE ビルダ

Acronis Snap Deploy PE ビルダでは、Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティを Win PE 2.0 のイメージに追加することができます。Win PE 2.0 のイメージ(WIM ファイルまたは PE 2.0 の解凍ファイルのフォルダ)にコマンドライン ユーティリティを追加する場合は、そのコンピュータに Windows Automated Installation Kit(AIK)がインストールされている必要があります。

このため、Acronis Snap Deploy PE ビルダをインストールするコンピュータに AIK がインストールされていない場合は、次の手順を実行してください。

- 以下から Windows Automated Installation Kit(AIK)をダウンロードします。
<http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=C7D4BC6D-15F3-4284-9123-679830D629F2&displaylang=ja>
- AIK を DVD に書き込むか、フラッシュ メモリにコピーします。
- このキットから Microsoft .NET Framework v.2.0(ハードウェアにより NETFXx86 または NETFXx64)をインストールします。
- このキットから Microsoft Core XML(MSXML)5.0 または 6.0 パーサーをインストールします。
- このキットから Windows AIK をインストールします。
- Acronis Snap Deploy PE ビルダをインストールします。

15.1.2 Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティを PE 2.0 に追加

1. **[スタート]**メニューから**[Acronis]**→**[Acronis Snap Deploy 管理コンソール]**→**[Acronis Snap Deploy PE ビルダ]**を選択します。
2. 次のいずれかを実行します。
 - ソースの WINPE.WIM ファイルへのパスを指定する。
このファイルのデフォルトのパスは以下の通りです(x86 ハードウェアの場合)。
¥Program Files¥Windows AIK¥Tools¥PETools¥x86¥winpe.wim
 - Win PE 2.0 解凍ファイルのフォルダへのパスを指定する。
3. 結果のファイルへのフルパス(ファイル名を含む)を指定します。
ソースが WINPE.WIM の場合は、WIM ファイルが作成されます。

ソースがフォルダの場合は WIM ファイルを作成するか、ISO ファイルを作成するかを選択できます。PE イメージを PXE サーバーにアップロードする場合は WIM ファイルを選択してください。PE イメージを物理メディアにコピーする場合は ISO ファイルを選択してください。
4. Windows PE のメディアに追加するストレージ コントローラや NIC のドライバのパスを指定します。[追加]をクリックして SCSI、RAID、SATA コントローラやネットワーク アダプタの *.inf ファイルへのパスを指定してください。他に Win PE の起動メディアに追加するドライバがある場合は、この処理を繰り返します。
5. 概要画面で設定を確認し、**[実行]**をクリックします。
6. (サードパーティ製のツールを使用して)ISO ファイルを DVD に書き込むか、フラッシュ ドライブにコピーします。WIM ファイルを Acronis PXE サーバーにアップロードする方法は、次の節を参照してください。

15.2 Win PE イメージを Acronis PXE サーバーにアップロード

Acronis PXE サーバーに Win PE 2.0 の WIM ファイルをアップロードすることができます。

1. Acronis Snap Deploy 管理コンソールを起動します。
2. **[PXE サーバーの構成]**をクリックします。
3. PXE サーバーに接続します。
4. **[PXE サーバーに PE をアップロード]**をクリックします。
5. アップロードする Win PE 2.0 の WIM ファイルのパスを指定します。
6. **Windows AIK** フォルダのパスを指定します。
7. 概要画面で設定を確認し、**[実行]**をクリックします。



Win PE 2.0 の PE イメージを動作させるためには、少なくとも 256 MB の RAM が必要です。推奨のメモリ サイズは 512 MB です。

15.3 Acronis Snap Deploy のコマンドラインの構文

15.3.1 サポートされているコマンド

Acronis Snap Deploy のコマンドライン ユーティリティの書式は次のとおりです。

```
asdcmd /command /option1 /option2...
```

コマンドにはオプションを指定できます。いくつかのオプションは、ほとんどの `asdcmd` コマンドで共通ですが、各コマンドで固有のオプションもあります。以下に、サポートされているコマンドとオプションの一覧を表示します。

コマンド	共通のオプション	固有のオプション
create 指定したディスクやパーティションのイメージを作成する	<code>/filename:</code> [ファイル名] <code>/password:</code> [パスワード] <code>/net_user:</code> [ユーザー名] <code>/net_password:</code> [パスワード] <code>/incremental</code> <code>/differential</code> <code>/compression:</code> [0...9] <code>/split:</code> [サイズ(MB)] <code>/oss_numbers</code> <code>/reboot</code> <code>/log:</code> [ファイル名] <code>/log_net_user:</code> [リモート ユーザー] <code>/log_net_password:</code> [パスワード]	<code>/harddisk:</code> [ディスク番号] <code>/partition:</code> [パーティション番号] <code>/file_partition:</code> [パーティション文字] <code>/raw</code> <code>/progress:</code> [on off]
deploy イメージからディスクやパーティションを配置する(MBR を含む)	<code>/filename:</code> [ファイル名] <code>/password:</code> [パスワード] <code>/net_user:</code> [ユーザー名] <code>/net_password:</code> [パスワード] <code>/oss_numbers</code> <code>/reboot</code> <code>/log:</code> [ファイル名] <code>/log_net_user:</code> [リモート ユーザー] <code>/log_net_password:</code> [パスワード]	<code>/harddisk:</code> [ディスク番号] <code>/partition:</code> [パーティション番号] <code>/target_harddisk:</code> [ディスク番号] <code>/target_partition:</code> [パーティション番号] <code>/start:</code> [開始セクタ] <code>/fat16_32</code> <code>/size:</code> [パーティションのサイズ(セクタ単位)] <code>/type:</code> [active primary logical] <code>/preserve_mbr</code> <code>/license_server:</code> [サーバーの IP] <code>/grant_server_license</code> Acronis Universal Deploy の追加機能を使用する場合 <code>/ud_path:</code> [パス] <code>/ud_username:</code> [ユーザー名] <code>/ud_password:</code> [パスワード] <code>/ud_driver:</code> [inf ファイル名]

verify イメージの整合性をベリ ファイする	/filename:[ファイル名] /password:[パスワード] /net_user:[ユーザー名] /net_password:[パスワード] /reboot /log:[ファイル名] /log_net_user:[リモート ユーザー] /log_net_password:[パスワード]	
list 使用可能なドライブとパー ティションの一覧を表 示する filename オプションを 使用するとイメージの内 容が表示されます	/password:[パスワード] /net_user:[ユーザー名] /net_password:[パスワード]	/filename:[ファイル名]

15.3.2 共通のオプション(ほとんどの asdcmd コマンドに共通なオプション)

オプション	説明	イメージの場所
イメージへのアクセス		
/filename:[ファイル名]	イメージへのフルパス(ファイル名を含む)	任意
/password:[パスワード]	イメージのパスワード(必要に応じて)	任意
/net_user:[ユーザー名]	ネットワークの共有フォルダにアクセスするためのユーザー名を指定します。	ネットワークの共有フォルダ
/net_password:[パスワード]	ネットワークの共有フォルダにアクセスするためのパスワードを指定します。	ネットワークの共有フォルダ
イメージの作成オプション		
/incremental	作成するイメージの種類を増分に設定します。指定しない場合やベースとなる完全イメージが存在しない場合は、完全イメージが作成されます。	任意
/differential	作成するイメージの種類を差分に設定します。指定しない場合やベースとなる完全イメージが存在しない場合は、完全イメージが作成されます。	任意
/compression:[0...9]	データの圧縮レベルを指定します。0~9を指定することが可能で、デフォルトでは3に設定されています。	任意
/split:[サイズ(MB)]	イメージを指定したサイズに分割します。	

一般的なオプション		
/oss_numbers	<p>/partition オプションで指定したパーティションの番号は、昇順番号としてのみでなく MBR パーティション テーブルに合わせて調整されていることを宣言します。つまり、プライマリ パーティションの番号は、1-1、1-2、1-3、1-4、論理パーティションの番号は 1-5 から始まります。たとえば、ディスクにプライマリ パーティションが 1 つ、論理パーティションが 2 つある場合に、その番号は次のように表示できます。</p> <p>/partition:1-1,1-2,1-3 または /oss_numbers /partition:1-1,1-5,1-6</p>	任意
/reboot	操作の完了後にコンピュータを再起動します。	任意
/log:[ファイル名]	指定したファイル名でログ ファイルを作成します。	任意
/log_net_user:[リモート ユーザー]	ネットワークの共有フォルダにログ ファイルを作成する場合に、共有フォルダにアクセスするためのユーザー名を指定します。	任意
/log_net_password:[パスワード]	ネットワークの共有フォルダにログ ファイルを作成する場合に、共有フォルダにアクセスするためのパスワードを指定します。	任意

15.3.3 固有のオプション(asdcmd コマンドに固有なオプション)

オプション	説明
Create	
/harddisk:[ディスク番号]	<p>イメージ ファイルに含めるハード ディスクを指定します。利用可能なハード ディスクの一覧は、/list コマンドで表示できます。イメージには複数のハード ディスクのデータを含めることができます。その場合は、たとえば以下のように複数のディスク番号をカンマで区切って指定します。</p> <p>/harddisk:1,3</p>
/partition:[パーティション番号]	<p>イメージ ファイルに含めるパーティションを指定します。利用可能なパーティションの一覧は、/list コマンドで表示されます。パーティション番号は、たとえば以下のように <ディスク番号>-<パーティション番号> の形で指定します。</p> <p>/partition:1-1,1-2,3-1</p>

/raw	このオプションは、ファイルシステムが認識またはサポートされないディスク(パーティション)のイメージを作成する場合に使用します。ディスク/パーティションの内容がセクタ単位ですべてコピーされます。このオプションを指定しないと、有効なシステムとユーザー データを含むセクタのみのイメージが作成されます(サポートされるファイルシステムの場合)。
/progress:[on off]	進行状況の情報(完了したパーセンテージ)の表示/非表示を指定します。デフォルトでは進行状況が表示されます。
deploy	
/harddisk:[ディスク番号]	イメージからハード ディスクを指定します。
/partition:[パーティション番号]	イメージからパーティションを指定します。
/target_harddisk:[ディスク番号]	ターゲット ハード ディスクを番号で指定します。
/target_partition:[パーティション番号]	既存のパーティションの上にパーティションを配置する場合に、ターゲット パーティションの番号を指定します。このオプションを指定しないと、ターゲット パーティション番号は /partition オプションで指定したパーティション番号と同一と仮定されます。
/start:[開始セクタ]	ハード ディスクの未割り当て領域にパーティションをリストアするための開始セクタを設定します。
/size:[パーティションのサイズ(セクタ単位)]	新しいパーティション サイズ(セクタ数)を設定します。
/fat16_32	配置後のパーティション サイズが 2 GB を超える可能性が高い場合に、ファイルシステムを FAT16 から FAT32 に変換できるようにします。このオプションを指定しないと、配置されたパーティションはイメージのファイルシステムを継承します。
/restore_bootable:[auto:on:off]	パーティションを配置する場合に MBR 配置の規則を設定します(ディスクを配置する場合に、MBR は必ず配置されます)。 Auto – オペレーティング システムを含むアクティブなパーティションが配置される場合に、MBR を配置します。これは、OS の起動を保証するために使用します。 On – OS を含むかどうかにかかわらず、アクティブなパーティションが配置される場合に、MBR を配置します。 Off – MBR は配置されません。これは、たとえば Unix ローダーを保存する場合に使用します。

<code>/type:[active primary logical]</code>	<p>可能な場合に、配置されたパーティションをアクティブ、プライマリ、論理のいずれかに設定します(たとえば、1 つのディスク内のプライマリパーティションは 4 つを超えることはできません)。パーティションをアクティブに設定すると、そのパーティションは必ずプライマリに設定されます。一方、プライマリに設定されたパーティションは必ずしもアクティブとは限りません。</p> <p>指定しないと、プログラムはターゲットパーティションの種類を維持しようとします。ターゲットパーティションがアクティブの場合は、配置されたパーティションもアクティブに設定されます。ターゲットパーティションがプライマリで、このディスクに他のプライマリパーティションが存在する場合は、その 1 つがアクティブに設定されます。配置されたパーティションはプライマリになります。他のプライマリパーティションがディスクにない場合は、配置されたパーティションがアクティブに設定されます。</p> <p>未割り当て領域にパーティションを配置する場合は、パーティションの種類がイメージから抽出されます。プライマリパーティションの場合は、次のように種類が設定されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> - ターゲットディスクが BIOS の第 1 位で、他のプライマリパーティションが存在しない場合は、配置されたパーティションがアクティブに設定されます。 - ターゲットディスクが BIOS の第 1 位で、他のプライマリパーティションが存在する場合は、配置されたパーティションが論理に設定されます。 - ターゲットディスクが第 1 位でない場合は、配置されたパーティションが論理に設定されます。
<code>/preserve_mbr</code>	<p>既存のパーティションの上にパーティションを配置する場合は、ターゲットパーティションがターゲットディスクの MBR 内の対応するエントリとともにディスクから削除されます。ここで、<code>/preserve_mbr</code> オプションを使用すると、配置されたパーティションのエントリはターゲットディスクの MBR 上部の空白の位置に入ります。こうして、ターゲットディスクの MBR が保全されます。指定しないと、配置されたパーティションのエントリはイメージに保存されたソースディスクの MBR と同じ位置になります。この位置が空白でない場合は、既存のエントリが別の位置に移動します。</p>
<code>/patching_sid</code>	<p>ターゲットコンピュータの一意のセキュリティ識別子(SID)を生成します。指定しない場合は、マスターシステムの SID が保全されます。</p>
<code>/license_server:[サーバーの IP]</code>	<p>PE が PXE サーバーから起動した場合に、Acronis ライセンスサーバーを指定します。</p>
<code>/grant_server_license</code>	<p>ワークステーションオペレーティングシステムを配置するためにサーバー製品ライセンスを使用できるようにします。(PE が PXE サーバーから起動した場合)</p>
<p>以下のオプションを使用するには、Acronis Universal Deploy の追加機能を PE に含める必要があります。また、Acronis ライセンスサーバーは、PE で起動したコンピュータからアクセスできる必要があります。詳細は 2.5 「Acronis Universal Deploy とは」を参照してください。</p>	
<code>/ud_path:[パス]/ud_username:[ユーザー名]/ud_password:[パスワード]</code>	<p>Acronis Universal Deploy の使用とドライバストレージへのパスを指定します。</p>

<code>/ud_driver:[inf ファイル名]</code>	Acronis Universal Deploy の使用とインストールする大容量記憶装置のドライバを指定します。
list	
<code>/filename:[ファイル名]</code>	<p>このオプションを使用すると、イメージの内容が表示されます。イメージの内容を表示する場合に、イメージにすべてのディスク パーティションが含まれないと、パーティション番号がドライブ/パーティション一覧のパーティション番号と一致しない可能性があります。たとえば、イメージにパーティション 2-3、2-5 が含まれる場合は、2-1、2-2 と表示されます。</p> <p><code>deploy /partition</code> コマンドでイメージ内のパーティションがその物理番号で見つからない場合は、<code>/partition:<number in the image> /target_partition:<physical number of the target partition></code> キーを使用してください。上の例で、パーティション 2-5 をその元の場所に配置する場合は、以下を使用します。</p> <p><code>/partition:2-2 /target partition:2-5.</code></p>

15.3.4 asdcmd の使用例

```
asdcmd /create /harddisk:1 /filename:¥¥server1¥folder¥arc.tib
/net_user:user1 /net_password:pw1 /log:¥¥server2¥dir¥log1.log
/log_net_user:user2 /log_net_password:pw2
```

ハード ディスク 1 のイメージを共有フォルダ ¥¥server1¥folder にファイル名 arc.tib で作成します。処理のログは別の共有フォルダ ¥¥server2¥dir¥ にファイル名 log1.log で作成します。この例では、それぞれの共有フォルダのログオン情報も提供しています。

```
asdcmd /create /filename:h:¥raw.tib /partition:1-2 /raw /log5.txt
```

パーティション 1-2 のイメージをセクタ バイ セクタで取得して、パーティション H に保存します。

```
asdcmd /deploy /filename:¥¥server1¥folder¥1.tib /password:qwerty
/harddisk:2
```

共有フォルダ ¥¥server1¥folder に保存したパスワードで保護されたイメージ 1.tib からハード ディスク 2 をハード ディスク 2 に配置します。

15.4 サンプル シナリオ

15.4.1 ターゲット コンピュータに割り当てられたイメージを配置する

シナリオ:

それぞれのターゲット コンピュータにさまざまなイメージを配置する必要があります。

ソリューション:

各ターゲット コンピュータからアクセスできる共有の場所にイメージを作成します。

管理者は、ターゲット コンピュータの MAC アドレスに従って各イメージの名前を変更します。MAC アドレスが **01-02-03-04-05-06** のコンピュータに配置するイメージは、たとえば **image-01-02-03-04-05-06.tib** とします。

管理者は、ターゲット コンピュータの MAC アドレスを読み出し、その MAC アドレスに対応する名前のイメージを共有の場所から取得する配置スクリプトを記述します。このスクリプトは、任意の数のターゲット コンピュータに対して実行できます。

サンプル スクリプト:

```
setlocal

SET IMG_PATH=¥¥image_server¥images

SET TMP_DRV_LETTER=h:

net use %TMP_DRV_LETTER% %IMG_PATH%

echo off

for /f "tokens=1-13 delims= " %%a in('ipconfig /all')do(
IF %%a EQU Physical(
for /f "tokens=1-3 delims= " %%a in('echo %%1')do(
IF EXIST %TMP_DRV_LETTER%¥%%a.tib(
echo DEPLOYMENT IMAGE file: %a.tib
asdcmd.exe /deploy /filename:%TMP_DRV_LETTER%¥%%a.tib
/harddisk:1 /target_partition:c
goto end
)ELSE(
echo THE IMAGE FILE %IMG_PATH%¥%%a.tib NOT FOUND
)
)
)
)
)
:end

echo on

net use %TMP_DRV_LETTER% /d

wpeutil Reboot

endlocal
```

このスクリプトの動作:

複数のイメージが保存されている共有フォルダをマウントします(1 つのイメージは 1 つのターゲット コンピュータに対応)。

ターゲット コンピュータの MAC アドレスを取得します。

TIB ファイルの名前を生成します(MAC アドレスが 01-02-03-04-05-06 の場合はファイル名は 01-02-03-04-05-06.tib)。

このファイル名のイメージを共有フォルダで検索します。

検出された場合はイメージを配置します。

ターゲット コンピュータを再起動またはシャットダウンします【オプション】。

環境変数:

SET IMG_PATH – Acronis OS 配置サーバー上の共有フォルダへのパス

SET TMP_DRV_ – ターゲット コンピュータにマウントしたドライブ

15.4.2 ターゲット コンピュータに割り当てられたイメージを作成する

シナリオ:

そのシステムで以前に作成したイメージをコンピュータに配置し、そのイメージを作成したときの状態に復帰させる必要があります。

ソリューション:

コンピュータのイメージを作成し、コンピュータの MAC アドレスに従って各イメージに名前をつけるスクリプトを記述します。前の項目で説明しているように、イメージは対応するターゲット コンピュータに配置できます。

サンプル スクリプト:

```
setlocal

SET IMG_PATH=%image_server%images

SET TMP_DRV_LETTER=h:

net use %TMP_DRV_LETTER% %IMG_PATH%

echo off

for /f "tokens=1-13 delims= " %a in('ipconfig /all')do(
IF %a EQU Physical(
for /f "tokens=1-3 delims= " %a in('echo %l')do(
echo IMAGE FILE: %a.tib

asdcmd.exe /create /filename:%TMP_DRV_LETTER%%a.tib
/harddisk:1 /compression:8

goto end
)
)
```

```
)  
)  
:end  
echo on  
net use %TMP_DRV_LETTER% /d  
wpeutil Reboot  
endlocal
```

このスクリプトの動作:

共有フォルダをマウントします。

起動したコンピュータの MAC アドレスを取得します。

TIB ファイルのファイル名を生成します(MAC アドレスが 01-02-03-04-05-06 の場合はファイル名は 01-02-03-04-05-06.tib)。

生成したファイル名でコンピュータのパーティション C のイメージを共有フォルダに作成します。

コンピュータを再起動またはシャットダウンします【オプション】。

第16章 リモート コンピュータの管理


16.1 リモート コンピュータ上のファイルの管理

Acronis Snap Deploy 管理エージェントを使用すると、リモート コンピュータ上で以下に示すファイルやフォルダの操作を実行することができます。

- テキスト ファイルの作成と編集(バッチファイル、スクリプトなど)
- クリップボードへのコピー
- クリップボードからの貼り付け
- 名前の変更
- 削除

リモート コンピュータ上のファイルを管理するには、次の手順を実行してください。

1. 管理するコンピュータに Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールします。
2. Acronis Snap Deploy 管理コンソールから管理するコンピュータに接続します。
3. 処理の一覧から**[ファイルの管理]**を選択します。
4. ツールバーのボタンまたはコンテキスト メニューを使用して操作を実行します。



ファイルの管理

新しいファイルの作成

ファイルを作成する場所を選択して**[新しいファイルの作成]**をクリックします。次に作成するファイル名を入力して**[OK]**をクリックしてください。

ファイルの編集

編集するファイルを選択して**[編集]**をクリックします。関連付けされたエディタによってファイルが開かれます。そのファイルの種類がエディタに関連付けされていない場合は、Windows のメモ帳によって開かれます。

フォルダの作成

フォルダを作成する場所を選択して**[新しいフォルダの作成]**をクリックします。次に作成するフォルダ名を入力して**[OK]**をクリックしてください。

ファイルやフォルダをクリップボードにコピー

クリップボードにコピーするファイルやフォルダを選択して**[コピー]**をクリックします。リモートコンピュータからファイルやフォルダをコピーしてローカル コンピュータに貼り付けたり、ローカル コンピュータからファイルやフォルダをコピーしてリモート コンピュータに貼り付けることができます。

クリップボードからファイルやフォルダを貼り付け

クリップボードにコピーしたファイルやフォルダを貼り付ける場所を選択して**[貼り付け]**をクリックします。

ファイル名またはフォルダ名の変更

名前を変更するファイルやフォルダを選択して**[名前の変更]**をクリックします。次に新しい名前を入力して**[OK]**をクリックしてください。

ファイルやフォルダの削除

削除するファイルやフォルダを選択して**[削除]**をクリックします。削除しても問題がなければ**[OK]**をクリックしてください。

16.2 リモート コンピュータでアプリケーションを実行

Acronis Snap Deploy 管理エージェントを使用すると、リモート コンピュータ上でバッチファイルやスクリプトなどのサービス アプリケーションを実行するスケジュールを作成できます。配置したシステムの設定を変更することがアプリケーションを実行する主な目的になります。アプリケーションはサイレント モードを使用してバックグラウンドで実行されるため、エクスプローラやメモ帳のようなユーザーインターフェイスを伴ったアプリケーションは実行させないでください。


たとえば、以下のようなコマンドを含んだ Movefile.bat ファイルを実行できます。

```
mkdir c:¥Folder  
copy c:¥Somefile.txt c:¥Folder  
del c:¥Somefile.txt
```

この例では、新しくフォルダ Folder が作成され、このフォルダにファイル Somefile.txt がコピーされます。

リモート コンピュータでアプリケーションを実行するには、次の手順を実行してください。

1. 管理するコンピュータに Acronis Snap Deploy 管理エージェントをインストールします。
2. Acronis Snap Deploy 管理コンソールから管理するコンピュータに接続します。
3. 処理の一覧から**[アプリケーションの実行]**を選択します。
4. **[アプリケーションを実行するためのタスク スケジュールを作成]**をクリックして、ウィザードを起動します。
5. 実行するアプリケーションを選択します。
6. タスクを実行する条件を選択します。




タスクの実行条件

【手動】－ タスクは作成されますが自動的に開始されません。作成したタスクは手動で開始することができます。

【1 回だけ】－ 指定した日時に 1 回だけタスクを実行します。


[イベント発生時]:



イベントによってアプリケーションを実行する

コンピュータの起動時やシャットダウン時、ユーザーのログオン時やログオフ時、または内蔵ハード ディスクの空き領域が指定した値だけ増減したときにアプリケーションを実行させることができます。デフォルトは 100 MB になっています。

[指定した時間が経過するたび]:



アプリケーションの実行間隔を設定する

[日単位] – 1 日 1 回、または数日に 1 回タスクを実行します。


[週単位] – 週 1 回、または数週間に 1 回指定した曜日にタスクを実行します。

[月単位] – 月 1 回指定した日にタスクを実行します。

7. タスクを実行するユーザーを指定します。

8. 概要画面で設定を確認し、問題が無ければ**[完了]**をクリックします。

タスクをスケジュールすると、いつでも作成したタスクにアクセスして編集や、タスクの結果を表示させることができます。この操作を実行するには、管理するコンピュータに接続して**[アプリケーションの実行]**を選択してください。



アプリケーションを実行するスケジュール

ツールバーのボタンを使用して、タスクの編集や名前の変更、削除を行えます。

編集は作成と同じ手順で実行されますが、以前に選択した設定が残っているため変更を入力するだけで済みます。

タスクの削除や変更は、現在実行されているタスクの処理に影響を及ぼしません。このため、実行されているタスクを削除または編集した場合は、そのタスクの終了後に変更が反映されます。

作成したタスクをすぐに実行する場合は、タスクを選択して[**タスク スケジュールの実行**]をクリックしてください。なお、手動で実行しても作成したスケジュールは有効なままです。

