

# Acronis Backup & Recovery 11

## 簡単バックアップガイド

2011 年 11 月 1 日 ver1.0 [初版]

### 移行対象マシンにおけるイメージ作成手順


1. ドライブに CD/DVD をセットして、マシンを起動します。
2. しばらくすると右のような画面になりますので、Acronis Backup & Recovery 11 をクリックします。



3. 次の画面で「今すぐバックアップ」をクリックします。



#### 4. バックアップタスク作成画面が表示されます。



5. 「バックアップの対象」 - 「バックアップする項目」をクリックし、バックアップ対象となるディスクまたはパーティションを選択します。「OK」をクリックして画面を閉じます。  
(デフォルトでは全てのローカルディスクが選択されています。)



6. 「バックアップの保存先」 - 「ロケーション」をクリックし、保存先を指定します。  
「OK」をクリックして画面を閉じます。

※バックアップしようとしているディスクまたはパーティションと同じ場所を保存先として指定しないでください。

7. 画面右下の「OK」ボタンをクリックし、バックアップタスクを開始します。



8. バックアップ処理が開始されます。完了すると正常終了と表示されますので、「閉じる」をクリックして画面を閉じます。



これでイメージ作成は完了です。

CD/DVD を取り出し、マシンを再起動してください。

## 移行先へのイメージ展開手順

1. ドライブに CD/DVD をセットして、マシンを起動します。
2. しばらくすると右のような画面になりますので、Acronis Backup & Recovery 11 をクリックします。




3. 次の画面で「復元」をクリックします。



4. 復元タスク作成画面が表示されます。




5. 「復元元」-「データの選択」をクリックし、「アーカイブビュー」から保存済みのバックアップデータ（拡張子.tib のファイル）を指定します。




6. 「復元先」の下に、復元するボリュームが自動的に登録されます。

問題がなければこのまま、変更したい場合はプロパティをクリックします。



7. 画面右下の「OK」ボタンをクリックし、復元タスクを開始します。復元処理が開始されます。

※マシンの電源は切らないでください。



8. 復元処理が完了すると、正常終了と表示されますので、「閉じる」をクリックして画面を閉じます。

※ 警告を伴う正常終了と表示される場合がありますが、異なる環境への復元処理を実行していることが理由となります。この警告は無視して頂いても問題ありません。

これで復元は完了です。CD/DVD を取り出し、マシンを再起動してください。

以上